

# **Output Management GUI Client**

**Systemverwaltung**

Version 3.5.3

Oktober 2025

Dieses Dokument gilt für Output Management GUI Client ab Version 3.5.3.

Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuausgaben bekanntgegeben werden.

Copyright © 2003-2025 Software AG, Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA, Inc., Reston, VA, USA, und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein.

Nähere Informationen zu den Patenten und Marken der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften befinden sich unter <http://documentation.softwareag.com/legal/>.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products" entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products". Diese Dokumente sind Teil der Produktdokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produktdokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

**Dokument-ID: NGC-ONOMSYSPROG-353-20251030DE**

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	vii
1 Über diese Dokumentation .....	1
Dokumentationskonventionen .....	2
Online-Informationen und Support .....	2
Datenschutz .....	3
2 NOM-Standardwerte verwalten .....	5
System-Standardwerte .....	6
Monitor-Standardwerte .....	17
Standardwerte Report .....	32
Standardwerte Bündel .....	36
Standardwerte für die automatische Archivierung .....	39
Benutzerdefinierte Archivierung .....	48
Standardwerte für die automatische Reaktivierung .....	54
Standardwerte für die automatische Bereinigung .....	60
Standardwerte für CA Spool .....	66
Standardwerte für Natural Advanced Facilities (NAF) .....	68
Trigger-Container-Datei .....	71
User-Exits .....	72
E-Mail-Benachrichtigungen definieren .....	77
3GL-Schnittstelle .....	84
Verwaltung der 3GL-Schnittstellen .....	87
Standard-Codepages .....	94
Knoten-Definitionen .....	95
3 Benutzer verwalten .....	111
Verfügbare Kommandos für Benutzer .....	112
Alle Benutzer-Definitionen auflisten .....	114
Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten .....	115
Fächer für einen Benutzer auflisten .....	116
Benutzer-Definition anlegen .....	116
Felder: Benutzer-Definition .....	117
Benutzer-Definition ändern .....	124
Benutzer-Definition kopieren .....	124
Benutzer-Definition löschen .....	125
Benutzer-Definition anzeigen .....	126
Querverweis-Informationen zu einem Benutzer anzeigen .....	126
Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzeigen .....	127
Protokollierung der Aktivitäten eines Benutzers zeigen .....	129
Protokoll nach Auswahlkriterien filtern .....	131
4 Benutzer-Definitionen aus Natural Security kopieren .....	133
5 Kalender verwalten .....	137
Verfügbare Kommandos für Kalender .....	138
Alle Kalender auflisten .....	139
Kalender nach Auswahlkriterien auflisten .....	140

Neuen Kalender erstellen .....	141
Kalender ändern .....	143
Kalender anzeigen .....	144
Kalender löschen .....	144
6 Physische Drucker verwalten .....	145
Verfügbare Kommandos für physische Drucker .....	146
Alle physischen Drucker auflisten .....	147
Physische Drucker nach Auswahlkriterien auflisten .....	148
Neuen physischen Drucker definieren .....	149
Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute .....	150
Spezielle Attribute für einen physischen Drucker .....	151
Attributsymbole .....	152
Attribute der physischen Drucker .....	156
UNIXLP - Direktes TCP/IP-Drucken .....	161
NATUNIX-Drucker .....	164
DISKUNIX-Drucker .....	166
NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften .....	170
Physischen Drucker ändern .....	171
Physischen Drucker anzeigen .....	172
Physischen Drucker kopieren .....	172
Physischen Drucker löschen .....	173
Physischen Drucker stoppen .....	173
Physischen Drucker wieder starten .....	174
7 Monitor-Verwaltung .....	175
Was ist der Monitor? .....	176
Monitor-Status .....	176
Monitor-Parameter verwalten .....	177
Monitor starten .....	179
Monitor aktivieren (wecken) .....	179
Monitor schließen (beenden) .....	180
Monitor-Status anzeigen .....	180
Monitor-Puffereinträge komplett löschen .....	182
Monitor-Puffereintrag einzeln löschen .....	182
Monitor-Protokoll anzeigen .....	183
Monitor-Protokolleinträge filtern / nach Zeichenkette durchsuchen .....	185
Wartezeit zwischen zwei Monitorzyklen ändern .....	187
Abrufen des Monitor-Protokolls im Batch-Modus .....	187
Monitor-Tasks verwalten .....	188
8 Archivierung-Task .....	191
Archivierung manuell starten .....	192
Felder: Archivierung starten .....	193
9 Reaktivierung-Task .....	195
Reaktivierung starten .....	196
Felder: Reaktivierung starten .....	196
10 Verdichtung-Task .....	197

Verdichtung starten .....	198
Felder: Verdichtung starten .....	198
11 Archivverwaltung .....	199
Archivdateien .....	200
Verfügbare Kommandos für Archivdateien .....	200
Alle Archivdateien auflisten .....	202
Felder: Archivdateien .....	202
Archivdateien nach Auswahlkriterien auflisten .....	203
Archivdatei verdichten .....	205
Archivdatei umbenennen .....	205
Archivdatei löschen .....	206
Von Archivdatei benutzte Datenträger-Nummern (Volsers) auflisten .....	206
Datenträger-Nummer (Volser) einer Archivdatei ändern .....	207
Reports in Archivdatei auflisten .....	208
Reports in Archivdatei nach Auswahlkriterien auflisten .....	209
Verfallsdatum für archivierten Report ändern .....	210
Verfallsdatum für archivierten Report zurücksetzen .....	210
Archivierten Report löschen .....	211
Archivierten Report reaktivieren .....	212
12 Trennblätter .....	217
Trennblätter benutzen .....	218
Inhalte von Trennblättern .....	219
13 Benutzerroutinen .....	221
Benutzerroutinen erstellen .....	222
Beispiele .....	222
Aktionen .....	223
Parameter .....	225
14 Drucker-Exits .....	231
Drucker-Exit-Schnittstelle .....	232
15 Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs) .....	235
16 Umgebungen für binäre Dokumente einrichten .....	237
Allgemeine Informationen zu binären Dokumenten .....	238
Umgebungen für die Verarbeitung von Binärdaten .....	238
17 Objekte in eine andere Umgebung übertragen .....	241
Objekte exportieren .....	242
Objekte importieren .....	246
Objekte direkt übertragen .....	247
18 Gesamte Umgebung übertragen .....	251
Vor dem Übertragen der Umgebung .....	252
Umgebung übertragen .....	252
Nach dem Übertragen der Umgebung .....	252
19 VTAM NOMVPRNT-Verwaltung .....	253
VTAM NOMVPRNT-Verwaltung aufrufen .....	254
Server starten .....	255
Server beenden .....	256

Parameter in der Datei anzeigen .....	256
Parameter in der Datei ändern .....	256
20 Adabas Vista benutzen .....	257

---

# Vorwort

---

Dieses Dokument behandelt Funktionen, die im Verzeichnisbaum unter den Knoten **Systemverwaltung** und **Archivverwaltung** aufgerufen werden können. Darüber hinaus werden Themen behandelt, die sonstige administrative Tätigkeiten betreffen.

<b>Systemverwaltung</b>	
<b>NOM-Standardwerte verwalten</b>	Verwaltung der in Entire Output Management systemweit gültigen Standardeinstellungen.
<b>Benutzer verwalten</b>	Verwaltung der Benutzer-Definitionen und Benutzer-Profile.
<b>NSC-Benutzer kopieren</b>	Funktion für ein vereinfachtes Definieren von Benutzern und zur Sicherstellung der Konsistenz zwischen Entire Output Management und Natural Security.
<b>Kalender verwalten</b>	Verwaltung der Kalender, die benutzt werden, um Aufbewahrungszeiträume für die Speicherung und Archivierung zu definieren.
<b>Physische Drucker verwalten</b>	Verwaltung der physischen Drucker (VTAM-Drucker, Systemdrucker oder eine Datei, die benutzt wird, um Druckaufträge auf Platte oder Band auszugeben).  Beschreibung der logischen Drucker siehe <i>Logische Drucker</i> im <i>Benutzerhandbuch</i> .
<b>Kontrollfunktionen</b>	
<b>Monitor-Verwaltung</b>	Verwaltung des Entire Output Management Monitors, der das Generieren, Drucken und Verteilen von Reports und Bündeln steuert.
<b>Archivierung-Task</b>	Funktion zum manuellen Starten der Archivierung.
<b>Reaktivierung-Task</b>	Funktion zum Reaktivieren archivierter Reports.
<b>Verdichtung-Task</b>	Funktion zum Starten der Verdichtung (Komprimierung) von Archivdateien.
<b>Archivverwaltung</b>	
<b>Archivdateien</b>	Funktionen zum Verwalten der Archivdateien.
<b>Sonstige Verwaltungsaufgaben</b>	
<b>Trennblätter</b>	Beschreibt das Erstellen der Trennblatt-Member.
<b>Benutzererroutinen</b>	Beschreibt das Erstellen von Benutzererroutinen zum Trennen einer SYSOUT-Datei in mehrere Reports.

<b>Drucker-Exits</b>	Beschreibt die Drucker-Exit-Schnittstelle.
<b>Anwendungsprogrammierungsschnittstellen</b>	Beschreibt den Zugang zu den Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs) in der Bibliothek SYSNOMS.
<b>Umgebungen für binäre Dokumente einrichten</b>	Beschreibt verschiedene Möglichkeiten, Entire Output Management für die Verarbeitung von binären Dokumenten einzurichten.
<b>Objekte in eine andere Umgebung übertragen</b>	Beschreibt, wie Sie Entire Output Management-Objekte von einer Umgebung in eine andere Umgebung übertragen können (z.B. von einem Großrechner auf ein UNIX-System).
<b>Gesamte Umgebung übertragen</b>	Beschreibt, wie Sie die Utility NOMMOVE benutzen, um Entire Output Management komplett mit allen zugehörigen Daten von einer Systemdatei in eine andere Systemdatei zu übertragen.
<b>VTAM NOMVPRNT-Verwaltung</b>	Funktionen, die unter Entire Output Management auf einer Großrechner-Plattform zur Verwaltung der virtuellen VTAM-Drucker-Anwendung NOMVPRNT zur Verfügung stehen.
<b>Adabas Vista benutzen</b>	Beschreibt, wie Sie Adabas Vista benutzen können, um Daten von Entire Output Management auf mehrere Adabas-Dateien zu verteilen.



# 1 Über diese Dokumentation

---

■ Dokumentationskonventionen .....	2
■ Online-Informationen und Support .....	2
■ Datenschutz .....	3

## Dokumentationskonventionen

---

Konvention	Beschreibung
<b>Fettschrift</b>	>Kennzeichnet Elemente auf einem Bildschirm.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet Namen und Orte von Diensten im Format <i>Ordner.Unterordner.Dienst</i> , Programmierschnittstellen (APIs), Namen von Klassen, Methoden und Properties in Java.
<i>Kursivschrift</i>	Kennzeichnet:  Variablen, für die Sie situations- oder umgebungsspezifische Werte angeben müssen. Neue Begriffe, wenn sie erstmals im Text auftreten. Verweise auf andere Dokumentationsquellen.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet:  Text, den Sie eingeben müssen. Meldungen, die vom System angezeigt werden. Programmcode.
{ }	Zeigt eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an, von denen Sie eine auswählen müssen. Geben Sie nur die innerhalb der geschweiften Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole { } ein.
	Trennt zwei sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten in einer Syntaxzeile voneinander ab. Geben Sie eine der Auswahlmöglichkeiten ein. Geben Sie nicht das Symbol   ein.
[ ]	Zeigt eine oder mehrere Optionen an. Geben Sie nur die innerhalb der eckigen Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole [ ] ein.
...	Zeigt an, dass Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten desselben Typs eingeben können. Geben Sie nur die Informationen ein. Geben Sie nicht die drei Auslassungspunkte (...) ein.

## Online-Informationen und Support

---

### Produktdokumentation

Sie finden die Produktdokumentation auf unserer Dokumentationswebsite unter <https://documentation.softwareag.com>.

Zusätzlich können Sie auch über <https://www.softwareag.cloud> auf die Dokumentation für die Cloud-Produkte zugreifen. Navigieren Sie zum gewünschten Produkt und gehen Sie dann, je nach Produkt, zu „Developer Center“, „User Center“ oder „Documentation“.

## Produktschulungen

Sie finden hilfreiches Produktschulungsmaterial auf unserem Lernportal unter <https://knowledge.softwareag.com>.

## Tech Community

Auf der Website unserer Tech Community unter <https://techcommunity.softwareag.com> können Sie mit Experten der Software AG zusammenarbeiten. Von hier aus können Sie zum Beispiel:

- Unsere umfangreiche Wissensdatenbank durchsuchen.
- In unseren Diskussionsforen Fragen stellen und Antworten finden.
- Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen der Software AG lesen.
- Unsere Communities erkunden.
- Unsere öffentlichen Repositories auf GitHub and Docker unter <https://github.com/softwareag> und <https://hub.docker.com/publishers/softwareag> besuchen und weitere Ressourcen der Software AG entdecken.

## Produktsupport

Support für die Produkte der Software AG steht lizenzierten Kunden über unser Empower-Portal unter <https://empower.softwareag.com> zur Verfügung. Für viele Dienstleistungen auf diesem Portal benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie noch keines haben, dann können Sie es unter <https://empower.softwareag.com/register> beantragen. Sobald Sie ein Konto haben, können Sie zum Beispiel:

- Produkte, Aktualisierungen und Programmkorrekturen herunterladen.
- Das Knowledge Center nach technischen Informationen und Tipps durchsuchen.
- Frühwarnungen und kritische Alarmer abonnieren.
- Supportfälle öffnen und aktualisieren.
- Anfragen für neue Produktmerkmale einreichen.

## Datenschutz

---

Die Produkte der Software AG stellen Funktionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zur Verfügung. Gegebenenfalls sind in der betreffenden Systemverwaltungsdokumentation entsprechende Schritte dokumentiert.

---

## 2 NOM-Standardwerte verwalten

---

■ System-Standardwerte .....	6
■ Monitor-Standardwerte .....	17
■ Standardwerte Report .....	32
■ Standardwerte Bündel .....	36
■ Standardwerte für die automatische Archivierung .....	39
■ Benutzerdefinierte Archivierung .....	48
■ Standardwerte für die automatische Reaktivierung .....	54
■ Standardwerte für die automatische Bereinigung .....	60
■ Standardwerte für CA Spool .....	66
■ Standardwerte für Natural Advanced Facilities (NAF) .....	68
■ Trigger-Container-Datei .....	71
■ User-Exits .....	72
■ E-Mail-Benachrichtigungen definieren .....	77
■ 3GL-Schnittstelle .....	84
■ Verwaltung der 3GL-Schnittstellen .....	87
■ Standard-Codepages .....	94
■ Knoten-Definitionen .....	95

Als Entire Output Management-Systemadministrator können Sie systemweit gültige Standardwerte definieren.

Die **CA Spool-Standardwerte** und die **3GL-Schnittstelle** sind nur auf Großrechnern verfügbar.

## System-Standardwerte

---

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [System-Standardwerte anzeigen](#)
- [System-Standardwerte ändern](#)
- [System-Standardwerte - Register Allgemein](#)
- [Felder: System-Standardwerte - Register Allgemein](#)
- [Register Anwendungen](#)
- [Register Protokollierungen/Druckaufträge](#)
- [Register Intervalle/Zeitbegrenzungen](#)

### System-Standardwerte anzeigen

➤ **Um die Standardwerte für das System anzuzeigen:**

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > System** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die **System-Standardwerte** werden angezeigt. Sie sind auf die Registerkarten **Allgemein** und **Intervalle/Zeitbegrenzungen** aufgeteilt.

Alle Felder sind Ausgabefelder. Weitere Informationen siehe [Felder: System-Standardwerte](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

### System-Standardwerte ändern

➤ **Um die Standardwerte für das System zu ändern:**

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > System** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Die **System-Standardwerte** werden angezeigt. Sie sind auf die Registerkarten **Allgemein** und **Intervalle/Zeitbegrenzungen** aufgeteilt.

Eingabefelder können geändert werden. Weitere Informationen siehe [Felder: System-Standardwerte](#).

- 4 Sie können Natural-Anwendungen in das Output Management-Hauptmenü einbinden, indem Sie die Schaltfläche **Hinzufügen** wählen. Weitere Informationen siehe [Natural-Anwendungen integrieren](#).
- 5 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

### System-Standardwerte - Register Allgemein

Auf der Registerkarte **Allgemein** sind allgemeine Standardvorgaben vorhanden, die für alle Benutzer gelten (Beispiel für Ändern-Funktion):

The screenshot shows the 'NGC - System-Standardwerte' dialog box with the 'Allgemein' tab selected. The dialog contains several configuration sections:

- NOM-Definitionsdaten-Datei:** DBID: 10, FNR: 1352
- NOM-Aktivdaten-Datei:** DBID: 10, FNR: 1353
- NOM-Trigger-Container-Datei:**
  - ☒ Trigger-Queue verarbeiten
  - DBID: 10, FNR: 1356
- Tägliche Bereinigung:**
  - Uhrzeit: 18:30
  - Nächster Lauf: 09.06.2020 18:30
- ☐ Eigentümer-ID verwenden
- ☒ Lange Namen unterstützen
- Datumsformat:** Deutsch G: (DD.MM.YY)
- Autom. Benutzer-Definition:** Auswahl-Fenster anzeigen

At the bottom, it shows 'Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:49' and buttons for 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

Weitere Informationen siehe [Felder: System-Standardwerte - Register Allgemein](#).

## Felder: System-Standardwerte - Register Allgemein

Auf der Registerkarte **Allgemein** befinden sich folgende Felder:

Feld	Erklärung			
NOM-Definitionsdaten-Datei	Die Adabas-Datenbankkennung (DBID) und die Adabas-Dateinummer (FNR) für die NOM-Definitionsdaten-Datei (logische Datei 206).			
NOM-Aktivdaten-Datei	Die Adabas-Datenbankkennung (DBID) und die Adabas-Dateinummer (FNR) für die NOM-Aktivdaten-Datei (logische Datei 91).			
NOM-Trigger-Container-Datei	Siehe <i>Trigger-Container-Datei</i> .			
Eigentümer-ID verwenden	Mögliche Werte:			
	Markiert:	Zugriffe auf Betriebssystem-Ressourcen sollen mit der Benutzerkennung des Report-Eigentümers bzw. des Bündel-Koordinators gemacht werden. Dies erlaubt die Benutzung von Entire Output Management durch Benutzer, deren Benutzerkennung nicht extern definiert ist (RACF-, BS2000-Benutzerkennung usw.).		
	Nicht markiert:	Der Entire Output Management-Benutzer muss die Berechtigung besitzen, auf Betriebssystem-Ressourcen zuzugreifen.		
	Eigentümer-ID verwenden	Benutzerkennung ist Entire System Server-Benutzer	Blättern	Job starten
	Markiert	ja	Report-Eigentümer	Benutzerkennung
		nein	Report-Eigentümer	Report-Eigentümer
Nicht markiert	ja	Benutzerkennung	Benutzerkennung	
	nein	-	Monitor	
Lange Namen unterstützen	Mögliche Werte:			
	Markiert:	Report- und Bündel-Namen können aus bis zu 25 alphanumerischen Zeichen bestehen.		
	Nicht markiert:	Reportnamen können aus bis zu 17 alphanumerischen Zeichen bestehen, und Bündelnamen aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen.		
	Siehe auch Feld <b>Langnamen anzeigen</b> im Abschnitt <i>Felder: Definition des Benutzerprofils - Register "NOM Optionen"</i> .			
Datumsformat	Wählen Sie das Standard-Datumsformat für Datumsinformationen in Entire Output Management.			
	Mögliche Formate:			
	Amerikanisch A: (MM/DD/YY)			



Feld	Erklärung
	<p>Amerikanisch B: (MM/DD/YYYY)</p> <p>Europäisch E: (DD/MM/YY)</p> <p>Europäisch F: (DD/MM/YYYY)</p> <p>Deutsch G: (DD.MM.YY)</p> <p>Deutsch H: (DD.MM.YYYY)</p> <p>International I: (YY-MM-DD)</p> <p>International J: (YYYY-MM-DD)</p> <p>Die Platzhalter stehen für folgende Bestandteile des Datums: DD = Day/Tag, MM = Month/Monat, YY = Year/Jahr (zweistellig), YYYY = Year/Jahr (vierstellig)</p>
Autom. Benutzer-Definition	<p>Mögliche Werte:</p> <p>Auswahl-Fenster anzeigen Benutzerkennungen müssen manuell in der <b>Benutzerverwaltung</b> definiert werden. Dies ist die Voreinstellung.</p> <p>Automatische Generierung nicht möglich Wenn ein Online-Benutzer eine nicht vorhandene Benutzerkennung eingibt (die auch nicht als eine Verteilerliste existiert), bekommt er ein Fenster angezeigt mit der Aufforderung, zu entscheiden, ob er das Standard-Benutzerprofil DEFAULT verwenden möchte.</p> <p>Automatische Generierung Wenn ein Online-Benutzer eine nicht vorhandene Benutzerkennung eingibt (die auch nicht als eine Verteilerliste existiert), definiert Entire Output Management die Benutzerkennung mit einem Standardprofil, ohne den Benutzer dazu aufzufordern. Das Standardprofil wird von der Benutzerkennung DEFAULT übernommen.</p>
Tägliche Bereinigung	<p>Einmal täglich wird eine Bereinigung durchgeführt. Diese löscht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktive Reports oder markiert sie für die Archivierung.</li> <li>■ Aktive Reports, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, im Archiv.</li> <li>■ Protokollsätze.</li> <li>■ Druckauftragssätze.</li> <li>■ Aktive Bündel.</li> </ul> <p><b>Tipp:</b> Wenn Sie den Monitor als Einzel-Task ablaufen lassen, dann ist er nicht in der Lage, Reports, Bündel oder Druckaufträge abzuarbeiten, während die tägliche Bereinigung läuft. Um dies zu vermeiden, können Sie mehrere Tasks definieren (die tägliche Bereinigung wird von Task 1 ausgeführt), oder die tägliche Bereinigung, die Report- und die</p>

Feld	Erklärung
	Spool-Bereinigung als einen unabhängigen Stapeljob ausführen. Um letzteres zu erreichen, führen Sie das Programm NOMCLEAN in der Bibliothek SYSNOM in einem standardmäßigen Natural-Stapeljob aus. Sie stellen damit sicher, dass LFILE 206 korrekt gesetzt ist und auf Ihre Entire Output Management-Systemdatei deutet. Sie sollten den Stapeljob zeitmäßig so planen, dass er vor der für die tägliche Bereinigung angegebenen Zeit beendet ist.
Uhrzeit	Geben Sie die Uhrzeit an, zu der die Bereinigung durchgeführt werden soll.
nächster Lauf	Datum und Uhrzeit der nächsten Bereinigung.

## Register Anwendungen


Sie können Natural-Anwendungen definieren, die im **Hauptmenü** von Entire Output Management angezeigt werden und von dort aus von den Benutzern aufgerufen werden können (beim Output Management GUI Client nicht vorhanden).

➤ Um eine Natural-Anwendung in das Hauptmenü von Entire Output Management zu integrieren:

- Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > System** im Objekt-Arbeitsbereich.

Die **System-Standardwerte** werden angezeigt.

Im unteren Bereich des Dialogs bei **Anwendungen** befindet sich die Liste der Anwendungen, die im Hauptmenü von Entire Output Management angezeigt werden (Beispiel):



Bedeutung der Felder siehe *Felder: Anwendungen im Hauptmenü von NOM*.

Weitere Informationen siehe:

- *Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management hinzufügen*
- *Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management ändern*
- *Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management löschen*

Die definierte Anwendung wird für alle Benutzer im Hauptmenü von Entire Output Management angezeigt. Wenn Natural Security verwendet wird, können nur Benutzer mit entsprechender Zugangsberechtigung die betreffende Anwendung aufrufen.

Damit die Benutzer wieder zum Hauptmenü von Entire Output Management zurückkehren können, müssen die im Hauptmenü aufgeführten Anwendungen mit RETURN enden.

**Felder: Anwendungen im Hauptmenü von NOM**

Feld	Erklärung
Titel	Geben Sie den Text ein, der im Hauptmenü angezeigt werden soll.
Bibliothek	Geben Sie die Natural-Bibliothek ein, in der die Anwendung abgelegt ist.
Programm	Geben Sie den Namen des Natural-Programms ein, das als Start-Transaktion ausgeführt werden soll.
Parameter	Geben Sie die Startparameter für die Anwendung ein.

**Automatische Anzeige anderer Software-AG-Produkte**

Wenn bei Ihnen die Software-AG-Produkte Entire Operations, Entire Event Management oder Natural ISPF installiert sind, werden diese automatisch im **Hauptmenü** von Entire Output Management angezeigt. Dadurch können Benutzer einfach zwischen diesen Produkten und Entire Output Management hin- und herwechseln.

Wenn Natural Security verwendet wird, können nur Benutzer mit entsprechender Zugangsberechtigung die betreffende Anwendung aufrufen.

**Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management hinzufügen**

➤ **Um einen Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management hinzuzufügen:**

- 1 Wählen Sie **Hinzufügen**.

Unterhalb der Liste öffnet sich eine Eingabezeile.

Weitere Informationen siehe [Felder: Anwendungen im Hauptmenü von NOM](#).

- 2 Geben Sie die entsprechenden Werte ein und wählen Sie **Nach Liste**, um die Angaben in die Liste zu übertragen.

Oder:

Wählen Sie **Reset**, um die Feldeingaben zu verwerfen und den Vorgang abubrechen.

**Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management ändern****➤ Um einen Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management zu ändern:**

- 1 Markieren Sie den zu ändernden Listeneintrag und wählen Sie **Ändern**.

Unterhalb der Liste öffnet sich eine Eingabezeile mit den aktuellen Werten.

Weitere Informationen siehe *Felder: Anwendungen im Hauptmenü von NOM*.

- 2 Ändern Sie die Werte ein und wählen Sie **Nach Liste**, um die Änderungen in die Liste zu übertragen.

Oder:

Wählen Sie **Reset**, um die Feldeingaben zu verwerfen und den Änderungsvorgang abzubrechen.

**Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenü von Entire Output Management löschen****➤ Um eine Natural-Anwendung aus dem Hauptmenü von Entire Output Management zu löschen:**

- 1 Markieren Sie den zu löschenden Listeneintrag und wählen Sie **Löschen**.
- 2 Wählen Sie **Löschen**.

Die Anwendung wird sofort (ohne Rückfrage) aus der Liste gelöscht.

**Register Protokollierungen/Druckaufträge**

NGC - System-Standardwerte

Allgemein Anwendungen **Protokollierungen/Druckaufträge** Intervalle/Zeitbegrenzungen

**Protokollierungen**

Typen : ☒ Report  
☒ Bündel  
☒ Logischer Drucker  
☒ Verteiler  
☐ Logon/Logoff-Aktivität

Verweilzeit : 3 Tage

**Druckaufträge**

Typen : ☒ Erfolgreich gedruckt  
☒ Fehler beim Drucken  
☒ Druck misslungen

Verweilzeit : 1 Tage

Typ: Druckaufträge im Status "Gehalten"

Verweilzeit : 5 Tage

Geändert von NATQA5, 08.06.2020 22:49

OK Abbrechen Hilfe

Bedeutung der Felder:

Feld	Erklärung
<b>Protokollierungen</b>	
Typen	Markieren Sie die Kontrollkästchen für die verschiedenen Protokoll-Informationen (Log), die aufgezeichnet werden sollen:  Report Bündel Logischer Drucker Verteiler An-/Abmelde-Aktivitäten von Benutzern (Logon/Logoff)
Verweilzeit	Geben Sie die Standard-Aufbewahrungszeit für Protokollsätze ein. Dies ist der Zeitraum, den die Protokollsätze in der Entire Output Management-Datenbank aufbewahrt werden. Geben Sie eine Zahl und einen der folgenden Zeiträume an:  (keine) Tage Wochen

Feld	Erklärung
	Monate
<b>Druckaufträge</b>	
Typen	<p>Markieren Sie die Kontrollkästchen, um die entsprechenden Druckaufträge nach Ablauf der Aufbewahrungszeit automatisch zu löschen:</p> <p>Erfolgreich gedruckt</p> <p>Fehler beim Drucken</p> <p>Druck misslungen</p>
Verweilzeit	<p>Geben Sie die Standard-Aufbewahrungszeit für Druckaufträge ein. Dies ist der Zeitraum, über den Druckaufträge in der Entire Output Management-Datenbank aufbewahrt werden. Geben Sie eine Zahl und einen der folgenden Werte an:</p> <p>(keine)</p> <p>Tage</p> <p>Wochen</p> <p>Monate</p>
Typ: Druckaufträge im Status „Gehalten“	<p>Geben Sie die Standard-Aufbewahrungszeit für ausgesetzte Druckaufträge ein. Dies ist der Zeitraum, über den Druckaufträge mit dem Status „Gehalten“ in der Entire Output Management-Datenbank aufbewahrt werden. Geben Sie eine Zahl und einen der folgenden Werte an:</p> <p>(keine)</p> <p>Tage</p> <p>Wochen</p> <p>Monate</p>

### Register Intervalle/Zeitbegrenzungen

Auf der Registerkarte **Intervalle/Zeitbegrenzungen** sind Standardvorgaben für einheitliche Intervalleinstellungen für die Baumstrukturansicht sowie eine einheitliche Zeitbegrenzung für alle Benutzer vorhanden.

NGC - System-Standardwerte

Intervalle/Zeitbegrenzungen

☐ Verwende einheitliche Intervalleinstellungen für alle Benutzer (ersetzt die Benutzerwerte).

Intervalleinstellungen für alle Benutzer

☒ Verwende Intervalle, um große Datenmengen anzuzeigen

Baumansicht

Anzahl der Intervalle bei Aufspaltung: 20

Anzahl der Datensätze ohne Anzeige von Intervallen: 100

Abbruch, wenn Anzahl der verarbeiteten Datensätze größer ist als: 8000

☒ Verwende einheitliche Zeitbegrenzungen für alle Benutzer (ersetzt die Benutzerwerte).

Zeitbegrenzungen für alle Benutzer

Abbruch, wenn die Verarbeitung länger dauert als (in Sekunden): 44

☐ Führe Vorabsuche beim Öffnen des Suche-Dialogs durch

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:49

OK Abbrechen Hilfe

## Bedeutung der Optionen:

Optionen	Erklärung
Verwende einheitliche Intervalleinstellungen für alle Benutzer	<p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, sind die angezeigten Intervalleinstellungen für die Baumansicht für alle Benutzer aktiviert und können nicht individuell vom Benutzer geändert werden.</p> <p>Wenn es nicht markiert ist, kann jeder Benutzer individuell die Intervalleinstellungen für die Baumansicht unter dem Menüpunkt <i>Einstellungen</i> in der Menüleiste einstellen.</p> <p><b>Intervalleinstellungen für Benutzer</b></p> <p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt die Anzeige in Intervallen. Wenn es nicht markiert ist, werden keine Intervalle verwendet.</p> <p>Wenn Intervalle verwendet werden, können sie mit den folgenden Optionen eingestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Anzahl der Intervalle bei Aufspaltung:</b> Die Anzahl der „Portionen“, in die die Datensätze beim Erweitern der Baumansicht aufgespalten werden.</li> </ul>



Optionen	Erklärung
	<p>■ <b>Anzahl der Datensätze ohne Anzeige von Intervallen:</b> Wenn die Anzahl der Datensätze, aus denen die Liste besteht oder die beim Platzhalter angegeben sind, unterhalb dieses Wertes liegen, so wird keine weitere Unterteilung in Intervalle vorgenommen.</p> <p>■ <b>Abbruch, wenn Anzahl der verarbeiteten Datensätze größer als:</b> Wenn die Anzahl der verarbeiteten Datensätze über dem angegebenen Wert liegt, wird die Erweiterung der Baumansicht abgebrochen. Unterhalb des vom System vorgegebenen Mindestwertes kann Null eingegeben werden, wenn keine Begrenzung der Anzahl der verarbeiteten Datensätze vorgenommen werden soll.</p>
Verwende einheitliche Zeitbegrenzungen für alle Benutzer	<p>Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die angezeigte Zeitbegrenzungseinstellung für alle Benutzer aktiviert und kann nicht individuell vom Benutzer geändert werden.</p> <p>Wenn es nicht markiert ist, wird die Zeitbegrenzungseinstellung der einzelnen Benutzer verwendet (siehe Menüpunkt <i>Einstellungen</i> in der Menüleiste).</p> <p>■ <b>Abbruch, wenn die Verarbeitung länger dauert als:</b> Der Vorgang, der den Abbruch der Erweiterung der Baumansicht auslöst, wird gestartet, wenn die Kommunikation mit dem Server in Verbindung mit der Aufspaltung der Baumansicht die hier angegebene Anzahl an Sekunden überschreitet.</p> <p>Der angegebene Wert muss kleiner als der Zeitbegrenzungswert des RPC sein.</p>
Führe Vorabsuche beim Öffnen des Suche-Dialogs durch	<p>Diese Option betrifft die Suche nach aktiven Reports, siehe <i>Aktive Reports suchen</i> im Benutzerhandbuch.</p> <p>Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert wird, erscheint im Suchdialog zunächst eine leere Seite. So wird verhindert, dass eine Suche mit unbekannten Filterkriterien erfolgt, was in Umgebungen mit einer großen Anzahl aktiver Reports eine Systemzeitüberschreitung verursachen kann.</p> <p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, beginnt, wenn sich der Suchdialog zum ersten Mal öffnet, die Suchfunktion für aktive Reports mit der ersten Seite mit Suchergebnissen auf der Basis der aktuellen Suchkriterien.</p>

## Monitor-Standardwerte

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Monitor-Standardwerte anzeigen](#)
- [Monitor-Standardwerte ändern](#)
- [Monitor-Standardwerte - Register Allgemein](#)
- [Felder: Monitor-Standardwerte - Allgemein](#)

- [Monitor-Standardwerte - Register Spool-Parameter](#)
- [Monitor-Standardwerte - Register Container-Dateien](#)
- [Monitor-Standardwerte - Register Monitor-Tasks](#)
- [Empfehlungen](#)

Der Monitor läuft als Einzel-Subtask oder als mehrere Subtasks unter dem Entire System Server oder als einer oder mehrere Stapeljobs. Er steuert das Generieren, Drucken und Verteilen von Reports und Bündeln.

Bevor Sie mehrere Monitor-Tasks angeben bzw. mehrere Natural-Tasks erlauben, sollten Sie den Wert von NATNUMSUB in den Startup-Parametern von Entire System Server prüfen:

`NATNUMSUB=subtask-maximum`

Dabei ist *subtask-maximum* die maximale Anzahl von Subtasks (empfohlener Wert: 20).

In z/OS laufen Subtasks unter dem Monitor Entire System Server-Knoten. In UNIX verwendet jeder Monitor-Task einen eigenen Prozess.

### Monitor-Standardwerte anzeigen

#### » Um die Monitor-Standardwerte anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Der Dialog **Monitor-Standardwerte** wird angezeigt. Er umfasst mehrere Register. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe:

- [Monitor-Standardwerte - Register Allgemein](#)
- [Monitor-Standardwerte - Register Spool-Parameter](#)
- [Monitor-Standardwerte - Register Container-Dateien](#)
- [Monitor-Standardwerte - Register Monitor-Tasks](#)

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

## Monitor-Standardwerte ändern

### ➤ Um die Monitor-Standardwerte zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Der Dialog **Monitor-Standardwerte** wird angezeigt.

Der Dialog umfasst mehrere Register. Weitere Informationen siehe:

- *Monitor-Standardwerte - Register Allgemein*
- *Monitor-Standardwerte - Register Spool-Parameter*
- *Monitor-Standardwerte - Register Container-Dateien*
- *Monitor-Standardwerte - Register Monitor-Tasks*

- 3 Wählen Sie **OK**, um alle Änderungen zu speichern.

### Monitor-Standardwerte - Register Allgemein

Auf dieser Registerkarte können Sie die allgemeinen Angaben zum Entire Output Management-Monitor einsehen bzw. ändern (Beispiel):

**NGC - Monitor-Standardwerte**

Allgemein | Spool-Parameter | Container-Dateien | Monitor-Tasks

**Monitor**

Knotenname : (LOCAL)

Knotennummer : 55523

System : MVS/ESA

Spooltyp : JES2

Batch-Modul : NATBAT82

System Server Job-Name : QANODE3Y

Drucker-Tasks : 3

**Wartezeiten**

Minimum : 5

Maximum : 600

Schrittweite : 1

**Fehlerbehandlung**

Anz. Versuche : 3

Intervall : 10

Notfall-E-Mails : evi@softwareag.com;fhi2@softwareag.com;fhi3@softwareag.com

Jobkarten : //QANOMSTD JOB NOM,CLASS=X,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=1  
//\* TRACE=OFF

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:49

OK Abbrechen Hilfe

Weitere Informationen siehe *Felder: Monitor-Standardwerte - Allgemein*.

### Felder: Monitor-Standardwerte - Allgemein

Feld	Erklärung
Knotenname/Knotennummer	Zeigt den Namen des Entire System Server-Knotens, unter dem der Entire Output Management-Monitor als Subtask läuft bzw. über den er als Stapeljob gestartet wird.
System	Typ des installierten Betriebssystems (z.B. z/OS).
Spooltyp	Typ des installierten Spooling Systems (JES2, JES3 oder UNIX).
Batch-Modul	<p>Nur für JES2 und JES3:</p> <p>Geben Sie den Namen des Natural Batch-Moduls an, das vom Monitor benutzt werden soll. Das Modul muss in der Ladebibliothek des Entire System Server stehen oder in einer derjenigen STEPLIB-Bibliotheken, die für den Start des Entire System Server zugeordnet sind.</p> <p>Informationen zum Erstellen des Batch-Moduls siehe Dokumentation <i>Installation und kundenspezifische Anpassung</i>.</p>

Feld	Erklärung	
System Server Job-Name	<p>Nur für JES2 und JES3:</p> <p>Geben Sie den Namen des Entire System Server-Jobs an.</p>	
Drucker-Tasks	<p>Anzahl der Tasks, die zum Drucken von Reports und Bündeln belegt sind (maximal 32).</p> <p>Siehe auch <i>Empfehlungen</i> weiter unten.</p>	
Fehlerbehandlung	Anz. Versuche	<p>Geben Sie die Anzahl der erneuten Versuche ein, die unternommen werden sollen, wenn eine Monitor-Operation gescheitert ist.</p> <p>Die fehlerhafte Aktion verursacht keine Fehlermeldung, sie wird aber nach der im Feld <b>Intervall</b> angegebenen Zeit neu gestartet.</p>
	Intervall	Zeit in Sekunden, nach der eine gescheiterte Monitor-Operation neu gestartet wird.
Wartezeiten	<p>Diese Parameter werden benutzt, um den Monitor an die Arbeitslast in Ihrer Installation anzupassen. Es wird festgelegt, wie viele Sekunden der Monitor zwischen zwei aufeinanderfolgenden Monitorzyklen warten soll. Während eines Zyklus führt der Monitor alle Aufgaben aus, die sich seit dem Ende des letzten Zyklus angesammelt haben.</p>	
	Minimum	Geben Sie an, wie viele Sekunden der Monitor zwischen zwei Zyklen mindestens warten soll.
	Maximum	Geben Sie an, wie viele Sekunden der Monitor zwischen zwei Zyklen höchstens warten soll.
	Schrittweite	Wenn während der Mindestwartezeit keine Aufgaben anfallen, wird die Wartezeit um die hier angegebene Schrittweite erhöht, bis die Höchstwartezeit erreicht ist. Sobald Aufgaben anstehen, wird die Wartezeit wieder auf die Mindestwartezeit reduziert. Geben Sie die Schrittweite in Sekunden ein, um die die Wartezeit erhöht werden soll.
Notfall-E-Mails	<p>Sie können eine oder mehrere E-Mail-Adressen angeben. Im Fall von schwerwiegenden Fehlern sendet der Monitor eine entsprechende Benachrichtigung an die hier angegebenen Adressen.</p>	

Feld	Erklärung								
Jobkarten oder Zusätzliche Parameter	<p>Geben Sie eine Jobkarte an, die als Standard verwendet werden soll, wenn keine andere Jobkarte angegeben wird.</p> <p>Die folgende Ersetzungsvariable kann benutzt werden: \$USER.</p> <p><b>Nachverfolgung (Trace):</b></p> <p><b>Wichtig:</b> Der Nachverfolgungsvorgang („Tracing“) beansprucht eine sehr große Menge an Datenbankspeicherplatz und führt zu einer erheblichen Verschlechterung der Performance. Diese Funktion sollte deshalb nur auf Anforderung durch den Support benutzt werden.</p> <p>Erscheint der Text TRACE=ON in den Jobkarten, schreibt der Monitor ein detailliertes Aktivitätsprotokoll in seine SYSOUT-Datei(en). Falls die SYSOUT-Dateien nicht verfügbar sind, zum Beispiel, wenn die Trace-Monitor-Routine in einer Server-Umgebung oder online läuft, wird die Trace-Ausgabe in die Protokoll-Datei („Log“) von System Automation Tools geschrieben, die mit der NOMLOG-Utility abgerufen werden kann.</p> <p>Außerdem werden durch das Monitor-Tracing die Trace-Funktionen des Entire System Server und die Natural Data Collection Trace-Funktion eingeschaltet, wenn dies auf der angegebenen Programmebene erforderlich ist.</p> <p>TRACE kann wie folgt angegeben werden:</p> <table> <tr> <td>TRACE=OFF</td><td>Es erfolgt kein Tracing.</td></tr> <tr> <td>TRACE=ON</td><td>Alles wird von der Trace-Funktion erfasst (über alle Programmebenen und alle Bestandteile).</td></tr> <tr> <td>TRACE=<i>level</i></td><td>Alles wird von der Trace-Funktion bis zur mit <i>level</i> angegebenen Programmebene erfasst (wie durch die Natural-Systemvariable *LEVEL festgelegt).</td></tr> <tr> <td>TRACE=(<i>level</i>, [<i>component</i>, ...])</td><td>Das Tracing erfolgt für den bzw. die mit <i>component</i> angegebenen Bestandteile bis zur mit <i>level</i> angegebenen Programmebene.</td></tr> </table> <p>Dabei ist:</p> <p><i>level</i> Die Programmebene. Möglicher Wert: 1 - 99.</p> <p><i>component</i> Der Bestandteil.</p> <p>Bestandteil kann Folgendes sein:</p>	TRACE=OFF	Es erfolgt kein Tracing.	TRACE=ON	Alles wird von der Trace-Funktion erfasst (über alle Programmebenen und alle Bestandteile).	TRACE= <i>level</i>	Alles wird von der Trace-Funktion bis zur mit <i>level</i> angegebenen Programmebene erfasst (wie durch die Natural-Systemvariable *LEVEL festgelegt).	TRACE=( <i>level</i> , [ <i>component</i> , ...])	Das Tracing erfolgt für den bzw. die mit <i>component</i> angegebenen Bestandteile bis zur mit <i>level</i> angegebenen Programmebene.
TRACE=OFF	Es erfolgt kein Tracing.								
TRACE=ON	Alles wird von der Trace-Funktion erfasst (über alle Programmebenen und alle Bestandteile).								
TRACE= <i>level</i>	Alles wird von der Trace-Funktion bis zur mit <i>level</i> angegebenen Programmebene erfasst (wie durch die Natural-Systemvariable *LEVEL festgelegt).								
TRACE=( <i>level</i> , [ <i>component</i> , ...])	Das Tracing erfolgt für den bzw. die mit <i>component</i> angegebenen Bestandteile bis zur mit <i>level</i> angegebenen Programmebene.								

Feld	Erklärung
	<p>MONITOR Alle Monitor-Verwaltungs-Trace-Aufzeichnungen (dieser Trace-Vorgang erfolgt außerdem immer zusammen mit einem der anderen Bestandteile).</p> <p>SCAN Das Durchsuchen der Spool-Systeme nach übereinstimmenden Reports.</p> <p>COPY Das Kopieren von Reports in eine Container-Datei.</p> <p>CREATE Das Erstellen aktiver Reports und Bündel.</p> <p>PRINT Druckverwaltung.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Der Nachverfolgungsvorgang („Tracing“) bei Druckern wird nicht durch diese Jobkarte gesteuert. Für das Tracing von Drucker-Tasks können Sie das entsprechende Drucker-Attribut verwenden; siehe <a href="#">Attribute der physischen Drucker</a>.</p>

### Monitor-Standardwerte - Register Spool-Parameter

Auf dieser Registerkarte können Sie die Spool-Parameter einsehen bzw. ändern.

- [JES2 Spool-Parameter](#)

- JES3 Spool-Parameter

## JES2 Spool-Parameter

Spool-Parameter

JES2 Spool-Parameter

Sysout :

I

Intern :

T

Druck :

X

Fehler :

Y

## Felder: Spool-Parameter JES2

Diese Felder dienen dazu, speziell für Entire Output Management vorgesehene SYSOUT-Klassen zu definieren.

Feld	Erläuterung
Sysout	Geben Sie eine Liste von SYSOUT-Klassen ein, die von Entire Output Management verarbeitet werden sollen. Es werden nur Jobs mit SYSOUT-Dateien in diesen Klassen verarbeitet.
Intern	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die temporäre SYSOUT-Dateien aufnehmen soll. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.
Druck	Geben Sie die Klasse ein, in der Reports und Bündel gedruckt werden sollen.
Fehler	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die die SYSOUT-Dateien aufnehmen soll, die einen Fehler bei der Verarbeitung verursachen. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.

## JES3 Spool-Parameter

Diese Felder dienen dazu, die speziell für Entire Output Management vorgesehenen SYSOUT-Klassen zu definieren.



Spool-Parameter

JES3 Spool-Parameter

Ausführung :

5

Sysout :

Intern :

T

Druck :

X

Fehler :

T

### Felder: Spool-Parameter JES3

Feld	Erläuterung
Ausführung	<p>Geben Sie eine Liste von Ausführungsklassen ein, die von Entire Output Management verarbeitet werden sollen.</p> <p>Dieses Verfahren bewirkt erhebliche Leistungseinbußen durch Mehraufwände. Es sollte daher nur aus Kompatibilitätsgründen angewendet werden. Zukünftig sollten für die Verarbeitung durch Entire Output Management nur noch SYSOUT-Klassen benutzt werden.</p> <p>Wenn Sie jedoch dieses Verfahren noch für eine Übergangszeit benötigen: Zusätzlich zur Suche nach SYSOUT-Klassen für die Ausgabe kann auch nach Ausführungsklassen gesucht werden. In diesem Fall gelten aber folgende Einschränkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Verarbeitung werden keine Standard-Definitionen geprüft.</li> <li>■ Meldungen, dass für eine bestimmte SYSOUT-Datei keine Report-Definition gefunden wurde, werden nicht protokolliert.</li> </ul>
Sysout	Geben Sie eine Liste von SYSOUT-Klassen ein, die von Entire Output Management verarbeitet werden sollen. Es werden nur Jobs mit SYSOUT-Dateien in diesen Klassen verarbeitet.
Intern	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die temporäre SYSOUT-Dateien aufnehmen soll. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.
Druck	Geben Sie die Klasse ein, in der Reports und Bündel gedruckt werden sollen.
Fehler	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die die SYSOUT-Dateien aufnehmen soll, die einen Fehler bei der Verarbeitung verursachen. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.

## Monitor-Standardwerte - Register Container-Dateien

Container-Dateien („Kopierdateien“) sollten benutzt werden, wenn Separierungen für den SYSOUT definiert werden und/oder wenn SYSOUT online angezeigt werden soll. Die Daten werden in den angegebenen Dateien komprimiert.

Auf der Registerkarte können Sie die Container-Dateien verwalten (Beispiel):

[illegible]

Sie können die vorhandenen Schaltflächen benutzen, um eine Container-Datei zu definieren (hinzufügen) oder eine markierte Container-Dateidefinition zu ändern oder zu löschen.

Weitere Informationen siehe:

- Container-Datei-Definition anlegen
- Container-Datei-Definition ändern

- Container-Datei-Definition löschen

## Container-Datei-Definition anlegen

➤ **Um eine Container-Datei für den Entire Output Management-Monitor zu definieren:**

- 1 Wählen Sie die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Im unteren Bereich der Liste wird eine Zeile mit Eingabefeldern angezeigt (Beispiel):

[illegible]

## Felder: Container-Dateien

Feld	Erläuterung
Destination	Wie im Parameter DEST=( , . . . ) des DD-Statements (JES) angegeben.
DBID/FNR	Datenbankkennung (DBID) bzw. Dateinummer (FNR) der Container-Datei.

Sie können die Schaltfläche **Reset** benutzen, um alle Eingaben in den Eingabefeldern (im Bereich unterhalb der Liste) zu verwerfen.

- 2 Wählen Sie **Nach Liste**, um die Angaben in die Liste zu übertragen.

Sie können auf diese Weise bis zu 20 neue Listeneinträge hinzufügen.

- 3 Wählen Sie die Schaltfläche **OK**, um den neuen Eintrag bzw. alle neuen Einträgen zu bestätigen.

Der Dialog wird beendet und die geänderte Liste der Container-Dateien wird endgültig gespeichert.

### Container-Datei-Definition ändern

#### ➤ Um die Definition einer Container-Datei zu ändern:

- 1 Markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste der Container-Dateien und wählen Sie die Schaltfläche **Ändern**.

Im unteren Bereich der Liste wird eine Zeile mit Eingabefeldern angezeigt, in denen Sie die vorhandenen Werte überschreiben können.

- 2 Wählen Sie **Nach Liste**, um die Änderungen in die Liste zu übertragen.

Sie können auf diese Weise weitere Listeneinträge ändern.

- 3 Wählen Sie die Schaltfläche **OK**, um alle Änderungen zu bestätigen.

Der Dialog wird beendet. Die Änderungen in der Liste der Container-Dateien werden endgültig gespeichert.

### Container-Datei-Definition löschen

#### ➤ Um die Definition einer Container-Datei zu löschen:

- 1 Markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste der Container-Dateien und wählen Sie die Schaltfläche **Löschen**.

Der Eintrag in der Liste wird gelöscht.

Sie können auf diese Weise beliebig viele Listeneinträge löschen.

- 2 Wählen Sie die Schaltfläche **OK**, um die Löschung zu bestätigen.

Der Dialog wird beendet. Die Löschung(en) in der Liste der Container-Dateien wird (werden) endgültig gespeichert.

[illegible]

[illegible]

## Felder: Monitor-Tasks

Spalte/Feld	Beschreibung
Task-Nummer	In dem Ausgabefeld unterhalb der Spalte wird die Nummer des markierten Task angezeigt.
Task-Funktionen	<p>In dem Listenfeld unterhalb der Spalte stehen 5 Task-Funktionen zu Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Scan Queues</b> Source Queues scannen.</li> <li>■ <b>Kopieren Sourcen</b> Kopieren von Sourcen</li> <li>■ <b>Kopieren Sourcen (Multipel)</b> In einer Umgebung mit mehreren Knoten kann die Arbeitslast beim Kopieren von Sourcen so hoch sein, dass sie nicht von einem einzelnen Task bewältigt werden kann. In diesem Fall können Sie die Arbeitslast auf bis zu 9 Tasks aufteilen.</li> </ul> <p>Wenn das Kopieren von Sourcen durch mehrere Tasks abgewickelt wird, können die einzelnen, speziell für diese Aufgabe vorgesehenen Tasks keine andere Funktion ausführen.</p> <p>Wählen Sie in dem zugehörigen Auswahlfeld die Anzahl der Tasks für diese Funktion (2 bis 9).</p>

Spalte/Feld	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Erstellen Reports</b> Reports/Bündel erstellen.</li> <li>■ <b>Verwalten Druckaufträge</b> Druckaufträge verwalten.</li> </ul> <p>Markieren Sie das Kontrollkästchen vor der gewünschten Funktion.</p>
Eingabefelder für die Wartezeit-Faktoren:	
Zyklus-Minimum	Die Zeit in Sekunden, die der Monitor zwischen zwei Monitorzyklen <i>mindestens</i> warten soll.
Zyklus-Maximum	Die Zeit in Sekunden, die der Monitor zwischen zwei Monitorzyklen <i>höchstens</i> warten soll.
Schrittweite	Anzahl Sekunden, um die sich die Wartezeit erhöht. Wenn während der Mindestwartezeit kein Ereignis stattfindet, wird die Wartezeit um diese Schrittweite erhöht, bis die maximale Wartezeit erreicht ist. Sobald ein Ereignis stattfindet, reduziert sich die Wartezeit auf das Minimum.

- 2 Markieren Sie die gewünschte(n) Funktion(en) und wählen Sie die Schaltfläche **Nach Liste**.

Die Änderungen werden in die Liste übernommen. Sie können auf diese Weise weitere Einträge ändern.

- 3 Wählen Sie die Schaltfläche **OK**, um alle Änderungen zu bestätigen.

Der Dialog wird beendet und die Änderungen in der Liste der Monitor-Tasks werden sofort gespeichert.

## Empfehlungen

Die Anzahl der zu definierenden zusätzlichen Monitor-Tasks ist von Ihrer Ausführungsumgebung abhängig. Die folgende Tabelle enthält einige Empfehlungen:

Umgebung	Gesamtzahl der Monitor Tasks	Zusätzliche Tasks für	Wartezeit-Faktoren (in Sekunden)			Anzahl der Drucker-Tasks
			Min	Max	Schrittweite	
Allgemeine Empfehlung	2	Verwalten Druckaufträge	5	30	1	2
Viele kurze Druckaufträge	2	Verwalten Druckaufträge	1	20	1	4 - 10
Wenige umfangreiche Druckaufträge	3	Kopieren Source, Verwalten Druckaufträge	10	30	1	2 - 4
Viele kurze Druckaufträge sowie	3	Kopieren Source, Verwalten Druckaufträge	1	20	1	4 - 10

Umgebung	Gesamtzahl der Monitor Tasks	Zusätzliche Tasks für	Wartezeit-Faktoren (in Sekunden)			Anzahl der Drucker-Tasks
			Min	Max	Schrittweite	
wenige umfangreiche Druckaufträge						

## Standardwerte Report

Diese Funktion dient dazu, Standardparameter für die Report-Verarbeitung zu definieren. Beim Erstellen eines neuen Reports sind die entsprechenden Felder mit den hier angegebenen Werten vorbelegt. Diese Vorgaben können für einen neu anzulegenden Report durch Überschreiben geändert werden. Siehe *Attribute eines Reports definieren* im *Benutzerhandbuch*.

- [Report-Standardwerte ändern](#)
- [Report-Standardwerte anzeigen](#)
- [Felder: Report-Standardwerte](#)

### Report-Standardwerte ändern

➤ Um die Standardwerte für die Verarbeitung von Reports zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Report** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Die **Report-Standardwerte** werden angezeigt.



Eingabefelder können geändert werden. Weitere Informationen siehe [Felder: Report-Standardwerte](#).

- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Report-Standardwerte anzeigen

### ➤ Um die Standardwerte für die Verarbeitung von Reports anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Report** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Felder: Report-Standardwerte](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

## Felder: Report-Standardwerte

Feld	Erläuterung	
Report-Aufbewahrungszeiten	<p>Diese Felder enthalten Standardparameter, die bestimmen, wie lange Reports in der Entire Output Management-Datenbank gespeichert werden. Wenn die Aufbewahrungsfrist abläuft, kann der Report gelöscht und/oder archiviert werden. Dies ist abhängig vom Wert, den Sie im Feld <b>Aktion</b> eingeben.</p> <p>Die Standard-Aufbewahrungszeit ist der systemweit gültige, vom System-Administrator definierte Aufbewahrungszeitraum</p>	
	Aktion	<p>Folgende Angaben sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Report löschen nach</b> <i>Anzahl, Einheit</i>.</li> </ul> <p>Der Report wird gelöscht, wenn die Aufbewahrungsfrist abläuft. Er wird nicht archiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Report archivieren nach</b> <i>Anzahl, Einheit</i>.</li> </ul> <p>Der Report wird archiviert, wenn die Aufbewahrungsfrist abläuft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Report direkt archivieren und online aufheben für</b> <i>Anzahl, Einheit</i>.</li> </ul> <p>Der Report wird beim nächsten Lauf des Archivierungsjobs archiviert. Sein Inhalt bleibt jedoch so lange zum Ansehen online verfügbar, die Aufbewahrungsfrist abläuft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Report direkt archivieren, online sofort löschen.</b></li> </ul> <p>Der Report wird beim nächsten Lauf des Archivierungsjobs archiviert. Er wird gelöscht, wenn die Verarbeitung beendet ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>(keine)</b>: Es erfolgt keine Vorbelegung für neue Reports.</li> </ul>
	Anzahl	Geben Sie die Anzahl von Arbeitstagen, absoluten Tagen (Kalendertagen), Wochen oder Monaten ein, die der Report in der Entire Output Management-Datenbank aufbewahrt werden soll.
	Einheit	<p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arbeitstage (W)</li> <li>■ Absolute Tage (Kalendertage) (A)</li> </ul>

Feld	Erläuterung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wochen (V)</li> <li>■ Monate (M)</li> </ul> <p>Wenn Sie Arbeitstage angeben, müssen Sie im Feld <b>Kalender</b> (siehe unten) den Namen eines Kalenders eingeben, in dem zwischen Arbeitstagen und Nicht-Arbeitstagen unterschieden wird.</p>
	<p>Kalender</p> <p>Wenn Sie Arbeitstage als <b>Einheit</b> für die Aufbewahrungsfrist angegeben haben, müssen Sie hier den Namen eines Kalenders angeben, in dem die Tage definiert sind, die als Arbeitstage gelten sollen. Siehe auch <a href="#">Kalender verwalten</a>.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Erstreckt sich der Aufbewahrungszeitraum bis in ein Folgejahr, so muss zur korrekten Berechnung des Aufbewahrungszeitraums für das Folgejahr (oder die Folgejahre) auch ein Kalender mit dem gleichen Namen wie der gewählte Kalender erstellt werden. Existiert für das Folgejahr kein Kalender gleichen Namens, so wird die verbleibende Anzahl Arbeitstage als absolute Tage im Folgejahr verrechnet.</p>
	<p>Beispiel:</p> <p>Wenn Sie 2 im Feld <b>Anzahl</b> und Arbeitstage im Feld <b>Einheit</b> angeben, wird der Report zwei <i>Arbeitstage</i> lang aufbewahrt. Wenn der Report an einem Freitagabend erstellt wird, wird er bis Dienstagabend aufbewahrt, wenn Samstag und Sonntag (normalerweise) nicht als Arbeitstage definiert sind. Siehe auch <a href="#">Kalender verwalten</a>.</p>
Reportinhalt in NOM-Datenbank kopieren	<p>Sie können diese Option mit <b>Ja</b> markieren, um den Reportinhalt zum späteren Anzeigen oder Archivieren aus der Spool-Datei in die Entire Output Management-Verzeichnisdatei zu kopieren.</p> <p>Weitere Informationen siehe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Container-Dateien und Datenbank-Dateien</i> im Dokument <i>Konzept und Leistungsumfang</i></li> <li>■ <b>Feld In NOM DB kopieren</b> im Abschnitt <i>Felder: Report-Definition &gt; Allgemeine Angaben</i> im Benutzerhandbuch</li> </ul> <p>Wählen Sie <b>(none)</b>, wenn Sie keine Vorgabe für neue Reports setzen möchten.</p>

Feld	Erläuterung	
Reportdefinitionen erstellen für aktive Reports durch Separation	Markieren Sie <b>Ja</b> , um sich Definitionen für Reports automatisch erzeugen zu lassen, die als Ergebnis einer Trennung anfallen.  Wählen Sie <b>(none)</b> , wenn Sie keine Vorgabe für neue Reports setzen möchten.	
Drucken Jobkarten oder Zusätzliche Parameter	Geben Sie die Jobkarten ein, die beim Drucken mittels Stapeljob benutzt werden sollen. Folgende Ersetzungsvariablen können verwendet werden:  \$USER und \$REPORT.	
Drucken Trennblätter	Start	Geben Sie den Namen des Trennblattes an, das am Anfang des Reports gedruckt werden soll.
	End	Geben Sie den Namen des Trennblattes an, das am Ende des Reports gedruckt werden soll.
	Exemplare	Geben Sie an, wie viele Exemplare jedes Trennblatts gedruckt werden sollen.
	Weitere Informationen siehe <a href="#">Trennblätter</a> .	

## Standardwerte Bündel

Diese Funktion dient dazu, Standardparameter für die Bündel-Verarbeitung zu definieren. Beim Erstellen eines neuen Bündels sind die entsprechenden Felder mit den hier angegebenen Werten vorbelegt. Diese Vorgaben können für ein neu anzulegendes Bündel durch Überschreiben geändert werden.

Siehe *Neues Bündel erstellen* im Abschnitt *Bündel* im *Benutzerhandbuch*.

- [Bündel-Standardwerte ändern](#)
- [Bündel-Standardwerte anzeigen](#)
- [Felder: Bündel-Standardwerte](#)

### Bündel-Standardwerte ändern

» Um die Standardwerte für die Verarbeitung von Bündeln zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Bündel** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Die **Bündel-Standardwerte** werden angezeigt.



**Felder: Bündel-Standardwerte**

Feld	Erklärung
<b>Aufbewahrung</b>	
Zeitraum	Anzahl der absoluten Tage, Arbeitstage, Wochen oder Monate, die Bündel in der Entire Output Management Datenbank aufbewahrt werden sollen.
Einheit	Mögliche Werte:  Arbeitstage Absolute Tage (Kalendertage) Wochen Monate
Kalender	Wenn Sie Arbeitstage als Einheit für die Aufbewahrungsfrist angegeben haben, müssen Sie hier den Namen eines Kalenders angeben.  Beispiel:  Wenn Sie 2 im Feld <b>Anzahl</b> und Arbeitstage im Feld <b>Einheit</b> angeben, wird das Bündel zwei <i>Arbeitstage</i> aufbewahrt. Wenn das Bündel an einem Freitagabend erstellt wird, wird es bis Dienstagabend aufbewahrt, weil Samstag und Sonntag (normalerweise) nicht als Arbeitstage definiert sind.
Gehalten	Markiert: Das Bündel wird in der Drucker-Warteschlange in den Status <i>gehalten</i> gesetzt, bis es manuell zum Drucken freigegeben wird.  Nicht markiert: Das Bündel soll sofort gedruckt werden.
<b>Drucker</b>	
Drucker(liste)	Sie können bis zu fünf logische Drucker angeben. Auf diesen Druckern kann das Bündel gedruckt werden.
Exemplare	Geben Sie an, wieviel Exemplare des Bündels auf den angegebenen Druckern jeweils gedruckt werden sollen.
<b>Bündel-Trennblätter</b>	
Start	Geben Sie den Namen des Bündel-Trennblattes ein, das am <i>Anfang</i> bzw. am <i>Ende</i> des Bündels gedruckt werden soll.  Weitere Informationen siehe <a href="#">Trennblätter</a> .
Ende	
Exemplare	Geben Sie an, wie oft das Bündel-Trennblatt am Anfang und Ende des Bündels gedruckt werden soll.
Report-Trennblätter	Markiert: Zwischen den Reports werden Trennblätter gedruckt.  Nicht markiert: Es sollen keine Trennblätter gedruckt werden.  Die Anzahl der Trennblätter kann für jeden Report im Bündel definiert werden. Siehe <i>Inhalt eines Bündels verwalten</i> im <i>Benutzerhandbuch</i> .

Feld	Erklärung
Jobkarte	Geben Sie die Jobkarte an, die zum Drucken auf Systemdruckern benutzt werden soll.  Folgende Ersetzungsvariablen können benutzt werden: \$USER und \$BUNDLE

## Standardwerte für die automatische Archivierung

Diese Funktion dient dazu, Standardparameter für die automatische Archivierung zu setzen. Diese Parameter ermöglichen es, Archivdateien anzulegen und die automatische Archivierung zu planen.

Weitere Informationen siehe Abschnitte [Archivverwaltung](#) und [Archivierung-Task](#).

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Parameter für Archivierung ändern](#)
- [Parameter für Archivierung anzeigen](#)
- [Beispiele für Archivierungszeitpläne](#)
- [Anzahl der zu archivierenden/verdichtenden aktiven Reports begrenzen](#)

### Parameter für Archivierung ändern

➤ **Um die Standardparameter für die Archivierung zu ändern:**

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Parameter öffnen**.

Der Dialog **Archivierungsparameter** wird angezeigt. Die Standardwerte für die automatische Archivierung sind auf den Registerkarten **Allgemeine** und [Archivierungszeitplan](#) enthalten.

Registerkarte **Allgemeine** (Beispiel):

NGC - Archivierungsparameter

Allgemeine

Archivierungszeitplan

Standard-Aufbewahrungszeit

Anzahl :

Einheit : 

Tage

Dateipräfix

Archivierung :

Verdichtung :

☒ Lösche leere Archivdateien automatisch

Verdichtung Schwelle :

Job-Skelett :

Jobkarten : 

//QANOMA35 JOB CLASS=K,MSGCLASS=X

Parameter für MVS/ESA System

☐ Setze Ablaufdatum für jeden Verdichtungsschritt (EXPDT)

☐ Archiviere auf Platte mit Generation Data Sets (GDG)  
(Max. \_\_\_\_ Generationen möglich)

Generischer Name :

Speicherklasse (SMS) :

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung der Felder: Archivierung - Register **Allgemeine**

Feld	Erklärung	
Standard-Aufbewahrungszeit	Geben Sie die Standard-Aufbewahrungsfrist für Archivsätze ein. Dies ist der Zeitraum, für den Reports in der Entire Output Management Datenbank aufbewahrt werden. Wenn diese Frist abläuft, werden die Reports im Archivkatalog zum Löschen markiert.	
	Anzahl	Geben Sie die Anzahl der Einheiten an, wie lange die Reports aufbewahrt werden sollen.
	Einheit	Mögliche Werte: <div><div>■</div> Tage</div> <div><div>■</div> Wochen</div> <div><div>■</div> Monate</div> <div><div>■</div> Jahre</div>
Dateipräfix	Archivierung	Geben Sie ein Präfix ein, das für die Namen von Archivdateien benutzt werden soll. Diesem Präfix wird automatisch eine laufende Nummer



Feld	Erklärung
	<div>hinzugefügt, um den Namen einer Archivdatei zu bilden.</div> <div>Verdichtung Sie können ein anderes Präfix für vom Verdichtungsjob erstellte Archivdateien eingeben, so dass diese von normalen Archivdateien unterschieden werden können.</div>
Lösche leere Archivdateien automatisch	<p>Markiert: Leere Archivdateien werden automatisch gelöscht. Nicht markiert: Keine automatische Löschung leerer Archivdateien.</p>
Verdichtung Schwelle	Anzahl der aktiven Reports eines Archivs, bei der eine Markierung zur automatischen Verdichtung dieses Archivs erfolgt.
Job-Skelett/Skripte	<p>Der Name des Job-Skeletts, das für den Archivierungslauf auf Großrechnern benutzt werden soll, ist JARCSKEL. Das Job-Skelett für die Verdichtung muss unter dem Namen JCDNSKEL in der Bibliothek SYSNOMU gespeichert werden.</p> <p>Auf Linuxrechnern wird für den Archivierungslauf das Skript <code>nomarc.bsh</code> benutzt und für den Verdichtungsjob <code>nomcdn.bsh</code>, siehe Abschnitt <i>Scripts in Installation benden, Installation und kundenspezifische Anpassung auf UNIX-Plattformen</i> in der of the Entire Output Management documentation.</p>
Jobkarten oder Zusätzliche Parameter	<p>Geben Sie die Jobkarten ein, die für die Archivierung mittels Stapeljob benutzt werden sollen.</p> <p>Siehe auch <a href="#">Anzahl der zu archivierenden/verdichtenden aktiven Reports begrenzen</a>.</p>
<b>Parameter nur für System z/OS</b>	
Setze Ablaufdatum für jeden Verdichtungsschritt (EXPDT)	<p>Markiert: Beim zweiten und den darauffolgenden Schritten werden Betriebssystem-Meldungen ausgegeben, die ein Eingreifen des Operators erforderlich machen können.</p> <p>Nicht markiert: Ein Ablaufdatum (oder eine Ausgabedatei-Aufbewahrungszeit) wird nur beim letzten Verdichtungsschritt angegeben. Dies ist die Standardeinstellung. Sie ist kompatibel zu früheren Versionen von Entire Output Management.</p>
Archiviere auf Platte mit Generation Data Sets (GDG)	<p>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine GDG-Datei (Generation Data Set) zu verwenden.</p> <p>Informationen zu GDG-Dateien siehe entsprechende IBM-Dokumentation. Der Wert des Feldes <b>Max. ____ Generationen</b> wird aus der Definition der GDG-Datei übernommen und kann nicht geändert werden.</p>

Feld	Erklärung
Generischer Name	Geben Sie den generischen Namen für Bänder ein, der in Ihrer Installation benutzt wird.  Dieser Parameter wird für die Archivierung auf Band verwendet. Die Voreinstellung ist TAPE (UNIT=TAPE in der JCL).
Speicherklasse (SMS)	Geben Sie den Namen der Speicherklasse für das Speichermanagementsystem an.

- 3 Wählen Sie das Register **Archivierungszeitplan**, um die gewünschten Archivierungszeiten zu erfassen.

Registerkarte **Archivierungszeitplan** (Beispiel):

Die Option **Kein Archivierungszeitplan** ist markiert. Beispiele für die anderen Optionen siehe *Beispiele für Archivierungszeitpläne*.

The screenshot shows a dialog box titled "NGC - Archivierungsparameter" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Allgemeine" and "Archivierungszeitplan", with the latter being the active tab. Inside the "Archivierungszeitplan" tab, there are four radio button options: "Kein Archivierungszeitplan" (which is selected), "Archiviere an jedem Tag", "Archiviere an gewählten Tagen des Monats", and "Archiviere an gewählten Wochentagen". To the right of these options is a text field labeled "Nächster Lauf :". Below the radio buttons, there is a section titled "Archivierung wird ausgeführt" containing a "Start-Uhrzeit :" field set to "00:00". Further down, there is a section titled "Für Feiertagsausnahmen verwende" with two dropdown menus: "Kalender :" and "Feiertagsregel". At the bottom right of the dialog, there are three buttons: "OK", "Abbrechen" (highlighted with a blue border), and "Hilfe".

Beschreibung der Felder: Archivierung - Register **Archivierungszeitplan**

Feld	Beschreibung	
Kein Archivierungszeitplan	Es ist kein Archivierungszeitplan aktiv.	
Archiviere an jedem Tag	<p>Das Archivieren ist an jedem Tag eingeplant.</p> <p>Siehe <a href="#">Beispiel 1 - Archivieren an allen Arbeitstagen zu fester Zeit (am Tag nach dem Feiertag)</a>.</p>	
Archiviere an gewählten Tagen des Monats	<p>Das Archivieren ist an gewählten Tagen des Monats eingeplant. Die Auswahlliste für die Tage des Monats wird eingeblendet, wenn die Option markiert wird.</p> <p>Siehe <a href="#">Beispiel 2 - Archivieren zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)</a>.</p>	
Archiviere an gewählten Wochentagen	<p>Das Archivieren ist an gewählten Tagen der Woche eingeplant. Die Auswahlliste für die Wochentage wird eingeblendet, wenn die Option markiert wird.</p> <p>Siehe <a href="#">Beispiel 3 - Archivieren zu fester Zeit an festen Wochentagen (auch an Feiertagen)</a>.</p>	
Archivierung wird ausgeführt	Start-Uhrzeit	Das Archivieren beginnt zu der Uhrzeit, die Sie hier eingeben.
	Für Feiertagsausnahmen verwende	
	Kalender	<p>Sie können einen definierten Kalender im Listenfeld auswählen.</p> <p>Wenn Sie hier einen Kalender angeben, wird die Archivierung nur an Tagen ausgeführt, die in diesem Kalender als <i>Arbeitstage</i> definiert sind. An Tagen, die als <i>Feiertage</i> definiert sind, erfolgt keine Archivierung.</p> <p>Weitere Informationen über Kalender siehe <a href="#">Neuen Kalender erstellen</a>.</p>
	Feiertagsregel	Sollte ein Archivierungsdatum auf einen Kalender-Feiertag fallen, wählen Sie hier <i>Nach Feiertag</i> , um am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag zu archivieren, oder <i>Vor Feiertag</i> , um am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag zu archivieren.
Gewählte Wochentage	<p>Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Archivierung jede Woche an den gleichen Tagen auszuführen.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Wochentage und Monatstage können Sie nicht gleichzeitig angeben.</p>	

Feld	Beschreibung
Gewählte Tage des Monats	Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Archivierung jeden Monat an den gleichen Tagen auszuführen.  Markieren Sie <b>letzter Tag</b> für den letzten Tag eines jeden Monats.
Nächster Lauf	An diesem Datum zu dieser Uhrzeit ist der nächste Archivierungslauf geplant.  Die in diesem Feld angezeigten Werte werden anhand der im unteren Bereich der Registerkarte eingegebenen Parameter errechnet und sind nicht änderbar.

- 4 Wählen Sie **OK**, um alle Änderungen zu speichern.

### Parameter für Archivierung anzeigen

#### ➤ Um die Standardparameter für die Archivierung anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Parameter anzeigen**.

Die Standardwerte für die automatische Archivierung werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Felder: Archivierung](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

### Beispiele für Archivierungszeitpläne

- Beispiel 1 - Archivieren an allen Arbeitstagen zu fester Zeit (am Tag nach dem Feiertag)
- Beispiel 2 - Archivieren zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)
- Beispiel 3 - Archivieren zu fester Zeit an festen Wochentagen (auch an Feiertagen)

#### Beispiel 1 - Archivieren an allen Arbeitstagen zu fester Zeit (am Tag nach dem Feiertag)

Option **Archiviere an jedem Tag** markiert.

Um eine Archivierung an jedem Arbeitstag um 19:00 Uhr auszuführen bzw. wenn diese Tage Feiertage sind, am ersten Arbeitstag nach Feiertagen, benutzen Sie folgende Felder:

**NGC - Archivierungsparameter**

Archivierungszeitplan

☐ Kein Archivierungszeitplan  
☒ Archiviere an jedem Tag  
☐ Archiviere an gewählten Tagen des Monats  
☐ Archiviere an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf :

Archivierung wird ausgeführt

Start-Uhrzeit :

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender :

Feiertagsregel

OK Abbrechen Hilfe

### Beispiel 2 - Archivieren zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)

Option **Archiviere an gewählten Tagen des Monats** markiert.

Um eine Archivierung um 19:00 Uhr am 1., 5., 23. und am letzten Tag des Monats auszuführen bzw. wenn diese Tage Feiertage sind, am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag, benutzen Sie folgende Felder:

NGC - Archivierungsparameter

Archivierungszeitplan

☐ Kein Archivierungszeitplan  
☐ Archiviere an jedem Tag  
☒ Archiviere an gewählten Tagen des Monats  
☐ Archiviere an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf :

Archivierung wird ausgeführt

Start-Uhrzeit :

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender :

Feiertagsregel

Gewählte Tage des Monats

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 25
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 26
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 27
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 28
<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 30
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 15	<input checked="" type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 24	<input checked="" type="checkbox"/> Letzter Tag

OK Abbrechen Hilfe

### Beispiel 3 - Archivieren zu fester Zeit an festen Wochentagen (auch an Feiertagen)

Option **Archiviere an gewählten Wochentagen** markiert.

Um eine Archivierung um 19 Uhr immer montags, mittwochs und freitags auszuführen, auch wenn diese Tage Feiertage sind, benutzen Sie folgende Felder:

### Anzahl der zu archivierenden/verdichtenden aktiven Reports begrenzen

In manchen Fällen kann die Anzahl der zu archivierenden bzw. zu verdichtenden aktiven Reports für einen einzigen Archivierungs-/Verdichtungslauf zu groß sein und sollte dann aufgeteilt werden. Mit den Parametern ARCHMAX bzw. CONDMAX können Sie die Anzahl der zu archivierenden bzw. zu verdichtenden aktiven Reports begrenzen. Die Parameter werden in einer der Zeilen für die Jobkarten (siehe oben) in Form eines Kommentars zu dem Jobeintrag angegeben, zum Beispiel: `//* ARCHMAX=20000`.

ARCHMAX kann bei allen Betriebssystemen benutzt werden. CONDMAX kann auf Großrechnern, jedoch nicht auf UNIX benutzt werden.

- ARCHMAX=nnnnnn - Die Archivierung stoppt, wenn die angegebene Anzahl an archivierten aktiven Reports erreicht ist. Die Meldung NOM0494 wird ausgegeben, um daran zu erinnern, dass die Archivierung noch einmal für die restlichen aktiven Reports durchgeführt werden muss.
- CONDMAX=nnnnnn - Die Verdichtung stoppt, wenn die angegebene Anzahl an verdichteten aktiven Reports erreicht ist. Die Quell-Archivdatei bleibt im Status „verdichten“. Die Meldung NOM0487 wird ausgegeben, um daran zu erinnern, dass die Verdichtung noch einmal für die restlichen aktiven Reports durchgeführt werden muss. Wiederholte Verdichtungsjobs haben zur Folge, dass neue Verdichtungsdateien angelegt werden.

## Benutzerdefinierte Archivierung

---

Zusätzlich zur Standardarchivierung können Sie bis zu 9 eigene Archivierungstypen definieren. Damit können Sie:

- mehrfache Hierarchien archivierter Reports erstellen; beispielsweise können Reports, die schnell reaktiviert werden müssen, auf Platte archiviert werden, während alle anderen Reports auf Band archiviert werden;
- auf *Nicht-Standard-Datasets* (d. h. Datasets, auf die nicht als Natural-Arbeitsdatei zugegriffen werden kann) archivieren, zum Beispiel auf optische Speicherplatten.

Der Entire Output Management-Monitor startet einen Archivierungsjob für jeden Typ, für den zu archivierende aktive Reports vorhanden sind. Er startet außerdem einen Verdichtungsjob für jeden Typ, für den zu verdichtende Archiv-Datasets vorhanden sind. Er startet einen Reaktivierungsjob für jedes Dataset/Volume, das zu reaktivierende Reports enthält.



### Anmerkungen:

1. Es ist nicht möglich, Datasets unterschiedlicher Typen in einem einzigen Ausgabe-Dataset zu verdichten.
2. Entire Output Management weist allen benutzerdefinierten Archiven einen logischen Volser NOMUDA zu.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Archive auflisten](#)
- [Neues Archiv erstellen](#)
- [Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen](#)
- [Schlüsselwörter für JCL-Ersetzung definieren](#)
- [Archiv ändern](#)
- [Archiv anzeigen](#)
- [Archiv löschen](#)
- [Archiv umbenennen](#)




- [Querverweis-Informationen für Archiv anzeigen](#)

## Archive auflisten

### › Um die Archive aufzulisten:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich unter **Systemverwaltung > Standardwerte** den Knoten **Archivierung**.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Eine Liste aller benutzerdefinierten Archive wird angezeigt (Beispiel):



Nummer	Name	Beschreibung
1	ARCTEST1	
3	ARCTYP3	
4	ARCTYP4	

## Neues Archiv erstellen

Sie können zusätzlich zum Standard-Archiv bis zu neun individuelle Archiv-Arten definieren.

Damit können Sie:

- mehrere Hierarchien für archivierte Reports erstellen; zum Beispiel können Reports, die schnell reaktiviert werden müssen, auf Platte archiviert werden, während alle anderen Reports auf Band archiviert werden;
- Archivierungen auf nicht standardmäßige Dateien vornehmen (d.h. Dateien, auf die nicht als Natural-Arbeitsdatei zugegriffen werden kann), wie zum Beispiel optische Platten.

Der Entire Output Management-Monitor startet einen Archivierungsjob für jeden Typ, der zu archivierende aktive Reports hat. Er startet auch einen Verdichtungsjob für jeden Typ, der zu verdichtende Archiv-Dateien hat. Er startet einen Reaktivierungsjob für jede Datei bzw. jeden Datenträger, die bzw. der zu reaktivierende Reports hat.

### › Um ein neues Archiv zu erstellen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich unter **Systemverwaltung > Standardwerte** den Knoten **Archivierung**.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.
- 3 Der Dialog **Neuer benutzerdefinierter Archivtyp** wird im Inhaltsbereich geöffnet, und Sie können Daten eingeben.

NGC - Neuer benutzerdefinierter Archivtyp

Name :

Beschreibung :

Nummer :

Dateipräfix :

Standard-Aufbewahrungszeit

Anzahl :

0

Einheit :

Job-Skelette

Archivierung :

Reaktivierung :

Verdichtung :

Benutzerroutine

Programm :

Bibliothek :

Jobkarten-Archivierung

Jobkarten-Reaktivierung

Job-Skelett-Variablen

Symbole

Inhalt

Hinzufügen

Ändern

Löschen

Reset

Nach Liste

OK

Abbrechen

Hilfe

Weitere Informationen siehe:

- [Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen](#)
- [Schlüsselwörter für JCL-Ersetzung definieren](#)

4 Wählen Sie die **OK**, um die Daten zu speichern.

Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen

Feld	Erklärung
Name	Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Archivierungstyp ein.
Nummer	Intern zugewiesene Typnummer.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung zu dem Archivierungstyp ein.
Dateipräfix	(optional) Präfix für Datasets, die für diesen Archivtyp erstellt werden.  Wenn Sie nichts eingegeben, wird der Wert aus den <a href="#">Standardwerten für die automatische Archivierung</a> übernommen.

50

Systemverwaltung

Feld	Erklärung
Job-Skelette	(erforderlich) Name des Members in SYSNOMU, das für das Starten der Archivierungs-, Reaktivierungs- und Verdichtungsjobs verwendet werden soll.
Standard-Aufbewahrungszeit	(optional) Die Aufbewahrungszeit, die für alle Reports verwendet werden soll, für die keine eigene Aufbewahrungszeit definiert ist.  Wenn Sie nichts eingeben, wird der Wert aus den <b>Standardwerten für die automatische Archivierung</b> übernommen.
Benutzerroutine	(optional) Bibliothek und Member der Benutzerroutine, die für diesen Archivierungstyp aufgerufen wird. Wenn Sie hier nichts eingeben, wird das Archiv wie eine normale Batch-Natural-Arbeitsdatei behandelt.
Jobkarten oder Zusätzliche Parameter Archivierung	(optional) Jobkarten, die für die Archivierungs-/Verdichtungs- bzw. Reaktivierungsjobs verwendet werden sollen.
Jobkarten Reaktivierung	Wenn Sie nichts eingeben, werden die entsprechenden <b>Standardwerte für die automatische Archivierung</b> bzw. <b>Standardwerte für die automatische Reaktivierung</b> genommen.

### Schlüsselwörter für JCL-Ersetzung definieren

Wenn eines der Schlüsselwörter (Symbole), die Sie hier definieren, in einem Job-Skelett (mit Präfix &) erscheint, wird es durch den entsprechenden Wert ersetzt.



**Anmerkung:** Bestimmte Schlüsselwörter sind für Entire Output Management reserviert. Falls Sie versuchen, ein solches zu verwenden, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Sie müssen selbst dafür Sorge tragen, dass die Ersetzung nicht zu ungültiger JCL (z. B. durch abgeschnittene Wörter) führt.

#### ➤ Um Schlüsselwörter für die JCL-Ersetzung zu definieren:

- 1 Benutzen Sie die Felder im Bereich **Job-Skelett-Variablen** im Dialog **Neuer benutzerdefinierter Archivtyp**.

Sie können bis zu 28 Symbole (Schlüsselwörter) angeben.

- 2 Wählen Sie **Hinzufügen**, um die Eingaben zu speichern.

## Archiv ändern

### ➤ Um eine Archivdefinition zu ändern:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich unter **Systemverwaltung > Standardwerte** den Knoten **Archivierung**.
- 2 Markieren Sie die betreffende Archivdefinition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.
- 4 Ein Fenster wird angezeigt. Eingabefelder können geändert werden.

Weitere Informationen siehe:

- *Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen*
- *Schlüsselwörter für JCL-Ersetzung definieren*

- 5 Wählen Sie **OK**, um die Daten zu speichern.

## Archiv anzeigen

### ➤ Um eine Archivdefinition anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich unter **Systemverwaltung > Standardwerte** den Knoten **Archivierung**.
- 2 Markieren Sie die betreffende Archivdefinition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Ein Fenster wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe:

- *Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen*
- *Schlüsselwörter für JCL-Ersetzung definieren*

- 5 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

## Archiv löschen

### › Um eine Archivdefinition zu löschen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich unter **Systemverwaltung > Standardwerte** den Knoten **Archivierung**.
- 2 Markieren Sie die betreffende Archivdefinition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.

Es erscheint ein Dialogfenster, durch das Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen.

- 4 Wählen Sie **Ja**, um die Archivdefinition zu löschen.

Oder:

Wählen Sie **Nein**, um den Vorgang abubrechen.

## Archiv umbenennen

### › Um eine Archivdefinition umzubenennen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich unter **Systemverwaltung > Standardwerte** den Knoten **Archivierung**.
- 2 Markieren Sie die betreffende Archivdefinition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Umbenennen**.

Ein Fenster wird angezeigt.


- 4 Geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie **OK**.

## Querverweis-Informationen für Archiv anzeigen

### › Um Querverweis-Informationen für ein Archiv anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Querverweise**.

Das Dialogfenster **Querverweise von Archivtyp** erscheint (Beispiel):



Das Dialogfenster zeigt an, mit welchen Verbindungstypen und mit wie vielen Objekten der Verbindungstypen der Archivtyp verbunden ist. Die Objektliste des ersten Verbindungstyps ist standardmäßig aufgeklappt.

- 3 Um die Objektliste eines anderen Verbindungstyps anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Verbindungstyps oder auf das Dreieck vor dem Namen des Verbindungstyps.
- 4 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Funktion zu beenden.

## Standardwerte für die automatische Reaktivierung

Mit den Parametern für die Reaktivierung können Sie einen Zeitplan für die automatische Reaktivierung festlegen.

Informationen darüber, wie eine Reaktivierung gestartet wird, siehe [Reaktivierung-Task](#).

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Standardwerte für die Reaktivierung ändern](#)
- [Standardwerte für die Reaktivierung anzeigen](#)

### ■ Beispiele für Reaktivierungszeitpläne

## Standardwerte für die Reaktivierung ändern

➤ Um die Standardwerte für die Reaktivierung zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Reaktivierung** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Der Dialog **Reaktivierung** wird angezeigt (Beispiel):

NGC - Reaktivierung

Job-Skelett: JREVSKELE      Jobkarten: //QANOMR35 JOB CLASS=K,MSGCLASS=X

☒ Kein Reaktivierungszeitplan  
☐ Reaktiviere an jedem Tag  
☐ Reaktiviere an gewählten Tagen des Monats  
☐ Reaktiviere an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf:

Reaktivierung wird ausgeführt

Nicht vor: 00:01  
 Alle: 00:00  
 Nicht nach: 23:59

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender:   
 Feiertagsregel:

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:48

OK    Abbrechen    Hilfe

## Felder: Reaktivierung

Feld	Erklärung	
Job-Skelett	Name des Job-Skeletts. Das Member befindet sich in der Bibliothek SYSNOMU.	
Jobkarten oder Zusätzliche Parameter	Geben Sie die Jobkarten ein, die für den Reaktivierungsprozess benutzt werden sollen.	
Kein Reaktivierungszeitplan	Es ist kein Reaktivierungszeitplan aktiv.	
Reaktiviere an jedem Tag	Das Reaktivieren ist an jedem Tag eingeplant.  Siehe <a href="#">Beispiel 1 - Reaktivieren an allen Tagen (Arbeitstage und Feiertage)</a>	
Reaktiviere an gewählten Tagen des Monats	Das Reaktivieren ist an gewählten Tagen des Monats eingeplant. Die Auswahlliste für die Tage des Monats wird eingeblendet, wenn die Option markiert wird.  Siehe <a href="#">Beispiel 2 - Reaktivieren zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)</a>	
Reaktiviere an gewählten Wochentagen	Das Reaktivieren ist an gewählten Tagen der Woche eingeplant. Die Auswahlliste für die Wochentage wird eingeblendet, wenn die Option markiert wird.  Siehe <a href="#">Beispiel 3 - Reaktivieren zu fester Zeit an festen Wochentagen (am Tag nach dem Feiertag)</a>	
Reaktivierung wird ausgeführt	Nicht vor	Die Reaktivierung wird nicht vor der Uhrzeit ausgeführt, die Sie hier eingeben.
	Alle	Geben Sie hier ein Zeitintervall ein.
	Nicht nach	Die Reaktivierung wird nicht nach der Uhrzeit ausgeführt, die Sie hier eingeben.
	Für Feiertagsausnahmen verwende	
	Kalender	Sie können einen definierten Kalender im Listenfeld auswählen.  Wenn Sie hier einen Kalender angeben, wird die Reaktivierung nur an Tagen ausgeführt, die in diesem Kalender als Arbeitstage definiert sind. An Tagen, die als Feiertage definiert sind, erfolgt keine Reaktivierung.  Weitere Informationen über Kalender siehe <a href="#">Neuen Kalender</a> erstellen.
	Feiertagsregel	Sollte ein Reaktivierungsdatum auf einen Kalender-Feiertag fallen, wählen Sie hier <i>Nach Feiertag</i> , um am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag zu reaktivieren, oder <i>Vor Feiertag</i> , um am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag zu reaktivieren.



Feld	Erklärung
Gewählte Wochentage	Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Reaktivierung jede Woche an den gleichen Tagen auszuführen.  <b>Anmerkung:</b> Wochentage und Monatstage können Sie nicht gleichzeitig angeben.
Gewählte Tage des Monats	Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Reaktivierung jeden Monat an den gleichen Tagen auszuführen.  Markieren Sie letzter Tag für den letzten Tag eines jeden Monats.
Nächster Lauf	An diesem Datum zu dieser Uhrzeit ist der nächste Reaktivierungslauf geplant.  <b>Anmerkung:</b> Die in diesem Feld angezeigten Werte werden anhand der im unteren Bereich der Registerkarte eingegebenen Parameter errechnet und sind hier nicht änderbar.

- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

### Standardwerte für die Reaktivierung anzeigen

#### ➤ Um die Standardwerte für die Reaktivierung anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Reaktivierung** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Der Dialog **Reaktivierung** mit den Standardwerten wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Felder: Reaktivierung](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Anzeige zu beenden.

### Beispiele für Reaktivierungszeitpläne

- [Beispiel 1 - Reaktivieren an allen Tagen \(Arbeitstage und Feiertage\)](#)
- [Beispiel 2 - Reaktivieren zu fester Zeit an festen Monatstagen \(am Tag vor dem Feiertag\)](#)

- Beispiel 3 - Reaktivieren zu fester Zeit an festen Wochentagen (am Tag nach dem Feiertag)

### Beispiel 1 - Reaktivieren an allen Tagen (Arbeitstage und Feiertage)

Option **Reaktiviere an jedem Tag** markiert.

Um eine Reaktivierung an jedem Tag um 07:00 Uhr auszuführen, unabhängig davon, ob es sich um Feiertage handelt oder nicht, benutzen Sie folgende Felder:

NGC - Reaktivierung

Job-Skelett : JREVSKELE      Jobkarten : //QANOMR35 JOB CLASS=K,MSGCLASS=X

☐ Kein Reaktivierungszeitplan

☒ Reaktiviere an jedem Tag

☐ Reaktiviere an gewählten Tagen des Monats

☐ Reaktiviere an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf :

Reaktivierung wird ausgeführt

Nicht vor : 19:00

Alle : 06:00

Nicht nach : 20:59

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender : MRS

Feiertagsregel :

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:48

OK   Abbrechen   Hilfe

**Beispiel 2 - Reaktivieren zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)**

Option **Reaktiviere an gewählten Tagen des Monats** markiert.

Um eine Reaktivierung um 07:00 Uhr am 1., 5., 23. und am letzten Tag des Monats auszuführen bzw. wenn diese Tage Feiertage sind, am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag, benutzen Sie folgende Felder:

**NGC - Reaktivierung**

Job-Skelett : JREVSKEL      Jobkarten : //QANOMR35 JOB CLASS=K,MSGCLASS=X

☐ Kein Reaktivierungszeitplan  
☐ Reaktiviere an jedem Tag  
☒ Reaktiviere an gewählten Tagen des Monats  
☐ Reaktiviere an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf :

Reaktivierung wird ausgeführt

Nicht vor :

Alle :

Nicht nach :

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender :

Feiertagsregel :

Gewählte Tage des Monats

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 25
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 26
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 27
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 28
<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 30
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 15	<input checked="" type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 24	<input checked="" type="checkbox"/> Letzter Tag

Geändert von NATQA5, 08.06.2020 22:48

OK    Abbrechen    Hilfe

**Beispiel 3 - Reaktivieren zu fester Zeit an festen Wochentagen (am Tag nach dem Feiertag)**

Option **Reaktiviere an gewählten Wochentagen** markiert.

Um eine Reaktivierung um 19 Uhr immer montags, mittwochs und freitags auszuführen, und wenn der Tag ein Feiertag ist, am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag, benutzen Sie folgende Felder:

Job-Skelett : JREVSKEL      Jobkarten : //QANOMR35 JOB CLASS=K,MSGCLASS=X

☐ Kein Reaktivierungszeitplan  
☐ Reaktiviere an jedem Tag  
☐ Reaktiviere an gewählten Tagen des Monats  
☒ Reaktiviere an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf :

Reaktivierung wird ausgeführt

Nicht vor : 07:00  
 Alle : 06:00  
 Nicht nach : 19:00

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender : MRS  
 Feiertagsregel : Nach Feiertag

Gewählte Wochentage

☒ Montag  
☐ Dienstag  
☒ Mittwoch  
☐ Donnerstag  
☒ Freitag  
☐ Samstag  
☐ Sonntag

Geändert von NATQA5, 08.06.2020 22:48

OK Abbrechen Hilfe

## Standardwerte für die automatische Bereinigung

Mit den Parametern für die Bereinigung können Sie einen Zeitplan für die automatische Bereinigung definieren.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Standardwerte für die Bereinigung ändern](#)
- [Standardwerte für die Bereinigung anzeigen](#)

### ■ Beispiele für Bereinigungszeitpläne

## Standardwerte für die Bereinigung ändern

### ➤ Um die Standardwerte für die Bereinigung zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Bereinigung** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Der Dialog **Bereinigung** wird angezeigt (Beispiel):

NGC - Bereinigung

☒ Spool-Bereinigung

☒ Reports-Bereinigung

☒ Kein Bereinigungszeitplan

☐ Bereinige an jedem Tag

☐ Bereinige an gewählten Tagen des Monats

☐ Bereinige an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf : 09.06.2020 18:00

Bereinigung wird ausgeführt

Nicht vor : 10:10

Alle : 02:00

Nicht nach : 18:00

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender :

Feiertagsregel :

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:48

OK Abbrechen Hilfe

## Felder: Bereinigung

Feld	Erklärung	
Bereinigungsvorgang		
Spool-Bereinigung	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Spool-Bereinigung zu aktivieren. Bei diesem Vorgang werden Spool-Dateien und Container-Datei-Einträge, die von Entire Output Management nicht mehr benötigt werden, automatisch gelöscht.	
Reports-Bereinigung	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Bereinigung der Reports zu aktivieren. Bei diesem Vorgang werden aktive Reports mit dem Speicherort Spool automatisch gelöscht, wenn die entsprechende Spool-Datei nicht mehr existiert, weil sie außerhalb von Entire Output Management gelöscht wurde.	
Bereinigungszeitplan		
Kein Bereinigungszeitplan	Es ist kein Bereinigungszeitplan aktiv.	
Bereinige an jedem Tag	Das Archivieren ist an jedem Tag eingeplant.  Siehe <i>Beispiel 1 - Bereinigen an allen Tagen (Arbeitstage und Feiertage)</i> .	
Bereinige an gewählten Tagen des Monats	Das Archivieren ist an gewählten Tagen des Monats eingeplant. Die Auswahlliste für die Tage des Monats wird eingeblendet, wenn die Option markiert wird.  Siehe <i>Beispiel 2 - Bereinigen zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)</i> .	
Bereinige an gewählten Wochentagen	Das Archivieren ist an gewählten Tagen der Woche eingeplant. Die Auswahlliste für die Wochentage wird eingeblendet, wenn die Option markiert wird.  Siehe <i>Beispiel 3 - Bereinigen zu fester Zeit an festen Wochentagen (auch an Feiertagen)</i> .	
Bereinigung wird ausgeführt	Nicht vor	Die Reaktivierung wird nicht vor der Uhrzeit ausgeführt, die Sie hier eingeben.
	Alle	Geben Sie hier ein Zeitintervall ein.
	Nicht nach	Die Reaktivierung wird nicht nach der Uhrzeit ausgeführt, die Sie hier eingeben.
	Für Feiertagsausnahmen verwende	
	Kalender	Sie können einen definierten Kalender im Listenfeld auswählen.  Wenn Sie hier einen Kalender angeben, wird die Reaktivierung nur an Tagen ausgeführt, die in diesem Kalender als Arbeitstage definiert sind. An Tagen, die als Feiertage definiert sind, erfolgt keine Reaktivierung.  Weitere Informationen über Kalender siehe <i>Neuen Kalender erstellen</i> .

Feld	Erklärung	
	Feiertagsregel	Sollte ein Reaktivierungsdatum auf einen Kalender-Feiertag fallen, wählen Sie hier <i>Nach Feiertag</i> , um am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag zu reaktivieren, oder <i>Vor Feiertag</i> , um am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag zu reaktivieren.
Gewählte Wochentage	Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Reaktivierung jede Woche an den gleichen Tagen auszuführen.  <b>Anmerkung:</b> Wochentage und Monatstage können Sie nicht gleichzeitig angeben.	
Gewählte Tage des Monats	Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Reaktivierung jeden Monat an den gleichen Tagen auszuführen.  Markieren Sie letzter Tag für den letzten Tag eines jeden Monats.	
Nächster Lauf	An diesem Datum zu dieser Uhrzeit ist der nächste Bereinigungslauf geplant.  <b>Anmerkung:</b> Die in diesem Feld angezeigten Werte werden anhand der im unteren Bereich der Registerkarte eingegebenen Parameter errechnet und sind hier nicht änderbar.	

- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

### Standardwerte für die Bereinigung anzeigen

#### ➤ Um die Standardwerte für die Bereinigung anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > Bereinigung** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Felder: Bereinigung](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

## Beispiele für Bereinigungszeitpläne

- Beispiel 1 - Bereinigen an allen Tagen (Arbeitstage und Feiertage)
- Beispiel 2 - Bereinigen zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)
- Beispiel 3 - Bereinigen zu fester Zeit an festen Wochentagen (am Tag nach dem Feiertag)

### Beispiel 1 - Bereinigen an allen Tagen (Arbeitstage und Feiertage)

Option **Bereinige an jedem Tag** markiert.

Um eine Spool-Bereinigung und eine Reports-Bereinigung an jedem Tag auszuführen, unabhängig davon, ob es sich um Feiertage handelt oder nicht, benutzen Sie folgende Felder:

NGC - Bereinigung

☒ Spool-Bereinigung

☒ Reports-Bereinigung

☐ Kein Bereinigungszeitplan

☒ **Bereinige an jedem Tag**

☐ Bereinige an gewählten Tagen des Monats

☐ Bereinige an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf : 09.06.2020 18:00

Bereinigung wird ausgeführt

Nicht vor : 10:00

Alle : 06:00

Nicht nach : 18:00

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender : CGERMAN

Feiertagsregel :

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:48

OK Abbrechen Hilfe



**Beispiel 2 - Bereinigen zu fester Zeit an festen Monatstagen (am Tag vor dem Feiertag)**

Option **Bereinige an gewählten Tagen des Monats** markiert.

Um eine Spool-Bereinigung und eine Reports-Bereinigung am 1., 5., 23. und am letzten Tag des Monats auszuführen bzw. wenn ein Tag ein Feiertag ist, am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag, benutzen Sie folgende Felder:

**NGC - Bereinigung**

☒ Spool-Bereinigung  
☒ Reports-Bereinigung

☐ Kein Bereinigungszeitplan  
☐ Bereinige an jedem Tag  
☒ **Bereinige an gewählten Tagen des Monats**  
☐ Bereinige an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf : 09.06.2020 18:00

Bereinigung wird ausgeführt

Nicht vor : 10:00  
Alle : 06:00  
Nicht nach : 18:00

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender : CGERMAN  
Feiertagsregel : Vor Feiertag

Gewählte Tage des Monats

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 25
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 26
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 27
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 28
<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 30
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 15	<input checked="" type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 24	<input checked="" type="checkbox"/> Letzter Tag

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:48

OK Abbrechen Hilfe

**Beispiel 3 - Bereinigen zu fester Zeit an festen Wochentagen (am Tag nach dem Feiertag)**

Option **Bereinige an gewählten Wochentagen** markiert.

Um eine Spool-Bereinigung und eine Reports-Bereinigung immer an allen Wochentagen auszuführen bzw. wenn ein Tag ein Feiertag ist, am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag, benutzen Sie folgende Felder:

**NGC - Bereinigung**

☒ Spool-Bereinigung  
☒ Reports-Bereinigung

---

☐ Kein Bereinigungszeitplan  
☐ Bereinige an jedem Tag  
☐ Bereinige an gewählten Tagen des Monats  
☒ Bereinige an gewählten Wochentagen

Nächster Lauf : 09.06.2020 18:00

Bereinigung wird ausgeführt

Nicht vor : 10:00  
 Alle : 06:00  
 Nicht nach : 18:00

Für Feiertagsausnahmen verwende

Kalender : CGERMAN  
 Feiertagsregel : Nach Feiertag

Gewählte Wochentage

☒ Montag  
☒ Dienstag  
☒ Mittwoch  
☒ Donnerstag  
☒ Freitag  
☐ Samstag  
☐ Sonntag

Geändert von NATQA5 , 08.06.2020 22:48

## Standardwerte für CA Spool

Die **CA Spool-Standardwerte** sind nur auf Großrechnern verfügbar.

Als Quelle für zu verarbeitende Ausgabedaten kann unter anderem auch das Spooling-System CA Spool dienen. Sie können hier definieren, ob die CA Spool-Schnittstelle aktiv sein soll.

Entire Output Management durchsucht in CA Spool die Warteschlangen zu den spezifizierten Destinations und transferiert die Ausgabedaten in seine eigene Datenbank-Container-Datei zur weiteren Verarbeitung. Die zu durchsuchenden Destinations müssen als virtuelle Drucker definiert sein und für Entire Output Management reserviert sein.

Die Destination eines zu verarbeitenden Elementes einer Warteschlange wird geändert in die angegebene Temporäre Destination, um eine nochmalige Verarbeitung zu verhindern.

- [Standardwerte für CA Spool ändern](#)
- [Standardwerte für CA Spool anzeigen](#)

■ [Felder: CA Spool-Standardwerte](#)

## Standardwerte für CA Spool ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Standardwerte für CA Spool systemweit ändern.

➤ **Um die Standardwerte für CA Spool zu ändern:**

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > CA Spool** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Die Standardwerte für CA Spool werden angezeigt (Beispiel):

NGC - CA Spool Standardwerte

☐ CA Spool Schnittstelle aktiv

CA Spool

Schnittstellenversion : 23

☒ CA Spool Version 1

☐ CA Spool Version 2

Temporäre Destination : NEWTEMP

Zeitbegrenzung : 7

Copy files

Destination	DBID	FNR
CHAPT34	124	98

Hinzufügen

Ändern

Löschen

Reset

Nach Liste

Geändert von NATQA5, 03.06.2020 12:23

OK Abbrechen Hilfe

Eingabefelder können geändert werden. Weitere Informationen siehe [Felder: CA Spool-Standardwerte](#).

- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Standardwerte für CA Spool anzeigen

### ➤ Um die Standardwerte für CA Spool anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > CA Spool** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Felder: CA Spool-Standardwerte](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

### Felder: CA Spool-Standardwerte

Feld	Erklärung
CA Spool Schnittstelle aktiv	Geben Sie hier an, ob die CA Spool-Schnittstelle aktiviert werden soll.
CA Spool	Geben Sie Ihre aktuelle Version von CA Spool an.
CA Spool Version (1/2)	Geben Sie Ihre aktuelle Version von CA Spool an. Für Versionen vor 2.0 geben Sie 1 an, für andere Version 2.
Temporäre Destination	Geben Sie eine virtuelle CA Spool-Destination an, an die Entire Output Management bereits verarbeitete Druckdaten weiterleitet.
Zeitbegrenzung	Geben Sie die maximale Anzahl von Sekunden ein, die dem Monitor zum Durchsuchen nach Druckdaten von der CA Spool-Schnittstelle innerhalb eines Zyklus zur Verfügung stehen. Leeres Feld bedeutet keine Begrenzung.
Destination	Geben Sie bis 20 Destinationen an, die von Entire Output Management überprüft werden sollen.
DBID / FNR	Geben Sie die Datenbankkennung und Dateinummer der Entire Output Management-Container-Datei an, in der die erstellten Reports abgelegt werden sollen.

## Standardwerte für Natural Advanced Facilities (NAF)

Anstatt Druckdaten aus Natural-Programmen in die NAF-Spool-File (FSPOOL) zu drucken, gibt es die Möglichkeit, sie in eine Entire Output Management-Datei (SYS2) zu routen, damit sie von dort verteilt, gebündelt oder separiert werden können.

Definieren Sie hier, ob die Schnittstelle zwischen Natural Advanced Facilities und Entire Output Management aktiv ist und aus welchen Natural Advanced Facilities-Umgebungen Sie die Druckdaten verarbeiten wollen. Jeder FSPOOL-Datei kann eine separate Entire Output Management-Container-Datei zugeordnet werden. Sie können jedoch auch allen FSPOOL-Dateien die gleiche Entire Output Management-Datei zuordnen.

- Standardwerte für Natural Advanced Facilities ändern
- Standardwerte für Natural Advanced Facilities anzeigen
- Felder: Natural Advanced Facilities Standardwerte

## Standardwerte für Natural Advanced Facilities ändern

› Um die Standardwerte für Natural Advanced Facilities zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > NAF** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Die Standardwerte für Natural Advanced Facilities werden angezeigt (Beispiel):

NGC - NATURAL ADVANCED FACILITIES Standardwerte

☒ NAF Schnittstelle aktiv

Zeitbegrenzung :

NAF Spool-Dateien an NOM Container-Dateien zuweisen

FSPool DBID	FSPool FNR	Container DBID	Container FNR
10	1324	10	1356

Hinzufügen  
Ändern  
Löschen  
Reset  
Nach Liste

OK Abbrechen Hilfe

Eingabefelder können geändert werden. Weitere Informationen siehe [Felder: Natural Advanced Facilities Standardwerte](#).

- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Standardwerte für Natural Advanced Facilities anzeigen

### ➤ Um die Standardwerte für Natural Advanced Facilities anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > NAF** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe *Felder: Natural Advanced Facilities Standardwerte*.

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

### Felder: Natural Advanced Facilities Standardwerte

Feld	Erklärung
NAF Schnittstelle aktiv	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Spool-Daten aus Natural Advanced Facilities bearbeitet werden sollen.
Zeitbegrenzung	Geben Sie die maximale Anzahl von Sekunden ein, die dem Monitor zum Durchsuchen nach Druckdaten von der NAF-Schnittstelle innerhalb eines Zyklus zur Verfügung stehen. Leeres Feld bedeutet keine Begrenzung.
FSPool DBID / FNR	Datenbank und Dateinummer wie im FSPool-Parameter definiert.
CONTAINER DBID / FNR	<p>Entire Output Management-Container-Datei (Datenbankkennung und Dateinummer).</p> <p>Druckdaten werden in einer Datenbank abgelegt und unterliegen der Transaktionslogik der Datenbank. Achten Sie darauf,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ dass Sie möglichst früh einen ET (End Transaction) absetzen;</li> <li>■ dass Sie immer wieder ETs absetzen, damit die Hold-Queue nicht überläuft (bei großen Druckausgaben); dass auch Drucksätze von BTs (Backout Transaction) betroffen sind;</li> <li>■ dass beim Adabas CLOSE oder DEFINE PRINTER keine Benutzertransaktion offen ist.</li> </ul> <p>Weitere Informationen siehe <i>ET/BT Logik</i> in der <i>Natural Advanced Facilities</i>-Dokumentation.</p>

## Trigger-Container-Datei

Entire Output Management benutzt die Trigger-Container-Datei, um Druckdaten von verschiedenen Quellen zu verarbeiten:

### ■ Natural

Es können Ausgabedateien von Natural-Anwendungen verarbeitet werden. In JES können diese Ausgabedateien zu einer beliebigen Ausgabeklasse gehören. Weitere Informationen siehe Member `NOMTP`, `NOMTP--D`, `NOMTP--P` und `NOMSR--L` in der Bibliothek `SYSNOMU` bzw. `SYSNOMS`. Bitte beachten Sie, dass die in diesen Members als „NOM trigger processing“ (NOM-Trigger-Verarbeitung) beschriebene Anwendungsprogrammierungsschnittstelle auch von Entire Operations benutzt wird.

### ■ Remote-Großrechner-Knoten

Wenn Druckdaten von Remote-Knoten verarbeitet werden sollen, werden sie in die Trigger-Container-Datei kopiert. Siehe auch [Knoten-Definitionen](#).

Wenn die Trigger-Container-Datei für einen der oben aufgeführten Zwecke benutzt werden soll, muss sie definiert und aktiviert worden sein.

### ➤ Um die Trigger-Container-Datei zu definieren:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > System** im Objekt-Arbeitsbereich.

Die **System-Standardwerte** werden angezeigt (Beispiel):

The screenshot shows a window titled "NGC - System-Standardwerte". It has four tabs: "Allgemein", "Anwendungen", "Protokollierungen/Druckaufträge", and "Intervalle". The "Allgemein" tab is active. Inside, there are two main sections. The first is "NOM-Definitionsdaten-Datei" with input fields for "DBID:" (containing "10") and "ENR:" (containing "1352"). The second section, "NOM-Trigger-Container-Datei", is highlighted with a red rectangle. It contains a checked checkbox labeled "Trigger-Queue verarbeiten", and input fields for "DBID:" (containing "10") and "FNR:" (containing "1356").

- 2 Geben Sie auf der Registerkarte **Allgemein** in der Feldgruppe **NOM-Trigger-Container-Datei** Folgendes an:

Feld	Erklärung
Trigger-Queue verarbeiten	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung der Druckdaten, die sich in der Warteschlange in der Trigger-Container-Datei befinden, zu aktivieren.  Entfernen Sie die Markierung in diesem Kontrollkästchen, um die Verarbeitung zu deaktivieren.
DBID / FNR	Geben Sie die Datenbankkennung und die Dateinummer der Trigger-Container-Datei ein.

- 3 Wählen Sie die Schaltfläche **OK**, um die Eingaben zu bestätigen.
- 4 Damit die Aktivierung bzw. Deaktivierung wirksam wird, müssen Sie den Monitor neu **starten**.

## User-Exits

Die im Folgenden beschriebenen User-Exits befinden sich in der Natural-Bibliothek `SYSNOMS`.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [User-Exits aktivieren/deaktivieren](#)
- [Aktivierungsstatus der User-Exits anzeigen](#)
- [Beschreibung der User-Exits](#)
- [Ausgabe-Parameter für NOMEX011](#)


### User-Exits aktivieren/deaktivieren

➤ Um die User-Exits zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > User-Exits** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Der Dialog **User-Exits** wird angezeigt. Er enthält die Liste der verfügbaren User-Exits (Beispiel):





Weitere Informationen siehe [Liste der User-Exits](#).

Um einen User-Exit zu aktivieren, können Sie das zugehörige Kontrollkästchen markieren.

Um einen User-Exit zu deaktivieren, können Sie die Markierung im zugehörigen Kontrollkästchen entfernen.


- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

### Aktivierungsstatus der User-Exits anzeigen

#### » Um den Aktivierungsstatus der User-Exits anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > User-Exits** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Der Aktivierungsstatus der User-Exits wird angezeigt (Beispiel):



Weitere Informationen siehe [Liste der User-Exits](#).

3 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Anzeige zu beenden.

### Beschreibung der User-Exits

Die im folgenden beschriebenen User-Exits sind in der Natural-Bibliothek `SYSNOMS` enthalten.

User Exit	Erklärung
NOMEX001	<p>Dieser Exit wird beim Durchsuchen der Spool-Queue vom Entire Output Management-Monitor aufgerufen. Ein Aufruf dieser Funktion verweist darauf, dass für die angegebene Quelle keine Report-Definition gefunden und der Schalter <code>Spool exit 001</code> gesetzt wurde.</p> <p>Der Exit muss den <code>process</code>-Schalter auf <code>TRUE</code> setzen, um Entire Output Management mitzuteilen, dass die Quelle der Bereinigung unterliegen soll. Der Wert <code>FALSE</code> bedeutet, dass dieser Output von Entire Output Management nicht bearbeitet werden soll. In diesem Fall muss im Exit dafür gesorgt werden, dass der Output aus der Entire Output Management-Input-Queue entfernt wird, um eine nachfolgende Verarbeitung desselben Outputs durch Entire Output Management zu verhindern.</p>
NOMEX002	<p>Dieser Exit wird vom Entire Output Management-Monitor beim Durchsuchen der Spool-Queue aufgerufen.</p> <p>Die Funktion wird aufgerufen, wenn der Schalter <code>exit 002</code> gesetzt ist, um die Modifikation von Spool-Attributen zuzulassen, bevor sie in der Entire Output Management-Datenbank abgespeichert werden.</p>

User Exit	Erklärung
NOMEX003	Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um den Zugriff auf NSPF zu steuern. Der Wert TRUE bedeutet, dass der Zugriff auf Natural ISPF erlaubt ist, der Wert FALSE bedeutet, dass der Zugriff auf Natural ISPF nicht erlaubt ist.
NOMEX004	Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um die Unterdrückung von Log-Meldungen zuzulassen.
NOMEX005	Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um die Änderung von Ersetzungsvariablen für den Druck-Job zu ermöglichen.
NOMEX006	Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um Informationen über abgeschlossene Druckvorgänge bereitzustellen.
NOMEX007	Dieser Exit wird von der Entire Output Management-Benutzerschnittstelle aufgerufen, wenn bestimmte Felder online geändert werden sollen. Dieser Exit kann Initialisierungswerte für die Felder setzen und Änderungen unterbinden.
NOMEX008	Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um vom Benutzer geschriebene Anwendungslogik in Entire Output Management integrieren zu können, wodurch das Speichern von Anmerkungen für einen aktiven Report oder auch für eine spezifische Zeile eines aktiven Reports ermöglicht wird. Der Exit wird immer dann aufgerufen, wenn sich der Status eines aktiven Reports ändert; ein dokumentiertes Beispiel steht in der Bibliothek SYSNOMS zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass dieses Beispiel keine Daten dauerhaft speichert, sondern nur eine Beispielvorlage ist, die Optionen aufzeigt.
NOMEX009	<p>Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um die Optimierung zum Zählen von Zeilen von BS2000-Eingabedateien zu unterdrücken.</p> <p>Ausgegangen wird von <code>Datei umbenennen = N</code> (BS2000-Dateien werden nicht umbenannt): Wenn ein BS2000-Dataset mehr als einmal durch Entire Output Management ausgedruckt wird, dann zählt Entire Output Management normalerweise die Datensätze in der Datei nur einmal und übergibt das Ergebnis dieser Datensatz-Zählung zur weiteren Verarbeitung. Dies ist sinnvoll, weil Entire Output Management davon ausgeht, dass sich der Inhalt der Datei nicht ändert.</p> <p>Dieser Exit wurde gemäß Kundenanforderung erstellt, um die Unterdrückung dieser Optimierung zuzulassen. Dies bedeutet, dass für jede Druckausgabe in Entire Output Management dieselbe Datei wieder gezählt wird, weil sich der Inhalt und die Länge der Datei ändern können. In diesem Fall sollte der Schalter <code>NOMEX009-COUNT-OPTIMIZE</code> auf FALSE (falsch) gesetzt werden.</p> <p>Wenn das Umbenennen deaktiviert ist, können Reports, die aus BS2000-Eingabedateien mit sich änderndem Inhalt resultieren, zu Inkonsistenzen führen. Um diese zu vermeiden, müssen solche Reports in der NOM-Datenbank gespeichert werden, d.h., die Reports sollten mit markiertem Feld <b>Reportinhalt in NOM Datenbank kopieren</b> (siehe <i>Allgemeine Attribute eines Reports definieren</i> im Benutzerhandbuch) definiert werden.</p>
NOMEX010	Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um eine Log-Meldung zu erhalten oder zu unterdrücken.
NOMEX011	Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, unmittelbar bevor ein Datensatz auf das erforderliche Zielmedium (PC) geschrieben wird, und ermöglicht die Änderung von durchgeblätterten aktiven Report-Daten sowie die Unterdrückung und Einfügung von Datensätzen.

User Exit	Erklärung
	Der Exit wird durch Setzen des Export-Exits für aktive Reports auf Y (in API-Standardwerte) aktiviert. Das Objekt muss in einer Bibliothek sein, auf die das Entire Output Management-Online-System zugreifen kann. NOM221S enthält ein NOMEX011-Muster sowie die Parameter-Data-Area NOMEXP11.
NOMEX012	Wird nicht verwendet.
NOMEX013	<p>Der Aufruf dieses Exit erfolgt unmittelbar bevor ein Report geöffnet wird. Der Exit liefert Attribute für den aktiven Report, der geöffnet werden soll, Spool-Attribute sowie die Source-Attribute. Einige Felder können geändert und an Entire Output Management zurückgegeben werden. Eine Beschreibung dessen, was geprüft werden soll, finden Sie im Programmcode.</p> <p>Metadaten können mit UNIX-/Windows-Dateien verknüpft werden (siehe auch <i>Report-Identifikation für UNIX-/Windows-Knoten definieren</i> im <i>Benutzerhandbuch</i>) oder können mittels der Option Print-Option an Entire Output Management übergeben werden. Diese Metadaten sind die Eigenschaften der Druckdaten. Sie werden im Feld #SPOOL-ATTR-EXTENDED des Exit NOMEX013 gespeichert.</p>
NOMEX014	<p>Dieser Exit wird von RMPRRP (Reports drucken) bzw. RMPRBU (Bündel drucken) einmal zu Beginn des Druckens innerhalb der Drucker-Task aufgerufen, um die Eigenschaften einer Druckausgabe abzurufen - insbesondere die erweiterten Attribute, die im Feld #SPOOL-ATTR-EXTENDED gespeichert sind. Bezüglich der Metadaten siehe oben bei NOMEX013.</p> <p>Eine Beschreibung der Parameter für diesen User Exit finden Sie im Programmcode von NOMEX014.</p> <p>Alle Parameter sind nur Eingabeparameter. Sie können nicht geändert werden - Ausnahmen: die Felder NOMEX014-ERROR-CODE und NOMEX014-ERROR-TEXT. Wenn zum Rückgabezeitpunkt ein Fehlercode gesetzt ist, zeigt Entire Output Management diesen Fehlercode an, statt mit dem Ausdruck zu beginnen. Wenn Fehlercode 5 gesetzt ist, kann eine beliebige Benutzermeldung angezeigt werden; bei allen anderen Fehlernummern wird die entsprechende Entire Output Management-Fehlermeldung angezeigt, wobei das Feld NOMEX014-ERROR-TEXT die Parameter der Meldung enthält.</p>
UEX-HTML	<p>Dieser User-Exit wird von Entire Output Management während des Ladens von Dateien unter Linux aufgerufen, um die HTML-Konvertierung deaktivieren zu können. Standardmäßig werden die HTML-Tags in den geladenen Dateien konvertiert.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Dieser User-Exit ist immer aktiv, wenn er verfügbar ist. Im Gegensatz zu den anderen User-Exits kann er nicht in der <a href="#">Liste der User-Exits</a> aktiviert oder deaktiviert werden.</p>

## Ausgabe-Parameter für NOMEX011

Parameter	Bedeutung
P-EXP-RC	<p>Rückmeldecode (Return Code):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 = Datensatz einbeziehen, wie er ist.</li> <li>■ 4 = Geänderten Datensatz (P-EXP-RECORD) einbeziehen.</li> <li>■ 8 = P-EXP-RECNO-Zeilen von P-EXP-INSERT-LINES einfügen (nächster Aufruf an den Exit erfolgt mit demselben Satz).</li> <li>■ 12 = Datensatz unterdrücken.</li> <li>■ 16 = Export mit der Meldung P-EXP-RT beenden.</li> <li>■ 99 = Export ohne wiederholten Aufruf von NOMEX011 fortsetzen.</li> </ul>
P-EXP-RT	Fehlertext für P-EXP-RC = 16.
P-EXP-RECNO	Anzahl der einzufügenden Datensätze.
P-EXP-RECORD	Geänderter, zu exportierender Datensatz.
P-EXP-INSERT-LINES	Bis zu 10 einzufügende Zeilen.
P-EXP-WORK	Arbeitsbereich für NOMEX011, verwaltet über Aufrufe hinweg.

## E-Mail-Benachrichtigungen definieren

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Allgemeines zur Definition von E-Mail-Benachrichtigungen](#)
- [Attribute einer E-Mail-Benachrichtigungsdefinition](#)
- [E-Mail-Benachrichtigungsdefinitionen auflisten](#)
- [Spaltenüberschriften: Liste der E-Mail-Benachrichtigungen](#)
- [E-Mail-Benachrichtigungsdefinition anlegen](#)
- [E-Mail-Benachrichtigungsdefinition ändern](#)
- [E-Mail-Benachrichtigungsdefinition anzeigen](#)

- [E-Mail-Benachrichtigungsdefinition löschen](#)

## Allgemeines zur Definition von E-Mail-Benachrichtigungen

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Ereignisse definieren, durch die das Versenden von E-Mails an angegebene E-Mail-Adressen ausgelöst wird. Zu jeder Fehlersituation können Sie angeben, welcher E-Mail-Text an wen gesendet werden soll. Als Auslöser können Sie eine beliebige, von Natural oder Entire Output Management ausgegebene Fehlernummer angeben. Auf diese Weise können Sie die zuständigen Personen in Kenntnis setzen, wenn eine bestimmte Fehlersituation eingetreten ist.



**Anmerkung:** Auf UNIX-Systemen muss für das Senden dieser E-Mails das Mail-Programm `mutt` vorhanden sein.

## Notfall-E-Mails

Entire Output Management enthält einen Satz an Standard-Notfall-E-Mails, die im Fall von bestimmten, schwerwiegenden Fehlersituationen automatisch versendet werden. Dies geschieht beim Auftreten eines der folgenden Fehler:

Meldungsnummer	Fehler
NAT1222	Speicherzuordnungsfehler.
NAT1801, NAT1804, NAT1806	
NAT3001 bis NAT3255	Datenbankfehler.
NAT5751	Speicherzuordnungsfehler.
NAT6104	
NAT9969	Ausstieg aus Fehlerschleife.
NOM0136	Warnung während der Lizenzprüfung.
NOM0137	Fehler während der Lizenzprüfung.

Notfall-E-Mails werden von Entire Output Management zur Verfügung gestellt und können nicht vom Benutzer geändert werden. Sie können jedoch die Empfänger dieser E-Mails angeben. Siehe Feld [Notfall-E-Mails](#) im Abschnitt [Monitor-Standardwerte](#).

## Attribute einer E-Mail-Benachrichtigungsdefinition

Feld	Erklärung
Name E-Mail-Nachricht	Name zur Kennzeichnung der Benachrichtigungsdefinition.
Betreff	Überschrift, die als Betreff der gesendeten E-Mail verwendet werden soll.
<b>Allgemeine</b>	
E-Mail-Auslöser	<p>Fehlernummer(n), die das Versenden der E-Mail auslösen soll(en). Die E-Mail wird versendet, wenn einer dieser Fehler auftritt.</p> <p>Sie können von Natural oder Entire Output Management ausgegebene Fehlernummer angeben: NATnnnn und/oder NOMnnnn.</p> <p>Wenn Sie mehrere Nummern angeben, müssen Sie diese durch ein Semikolon (;) voneinander trennen.</p> <p>Sie können bei der Angabe der Fehlernummern Stern-Notation (*) benutzen, zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Angabe von NAT3* löst jede Natural-Meldung von 3000 bis 3999 das Versenden der E-Mail aus.</li> <li>■ Bei Angabe von NOM* löst jede Entire Output Management-Meldung das Versenden der E-Mail aus.</li> </ul>
Prüfzyklus (min.)	<p>Zeitintervall, in dem Entire Output Management prüft, ob einer der als Auslöser angegebenen Fehler aufgetreten ist.</p> <p>Es wird empfohlen, zunächst ein Zeitintervall von 30 Minuten zu verwenden. Je nachdem, wie viele E-Mails tatsächlich versendet werden, können Sie sich dann entscheiden, das Zeitintervall zu vergrößern oder zu verkleinern.</p> <p>Sie können die E-Mail-Benachrichtigungsdefinition deaktivieren, indem Sie den Wert in diesem Feld auf 0 setzen.</p>
E-Mail-Text-Bibl.	<p>Natural-Bibliothek, in der das Text-Member gespeichert wird.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Der NOM-Monitor-Benutzer muss die in Natural Security gesetzte Zugangsberechtigung für diese Bibliothek haben.</p>
E-Mail-Text-Member	<p>Natural-Text-Member, das den zu versendenden E-Mail-Text enthält.</p> <p>Wenn der Text die Zeichenkette &amp;MESSAGES enthält, wird diese in der tatsächlichen E-Mail durch die Meldungsnummer ersetzt, die das Versenden der E-Mail ausgelöst hat.</p> <p>Wenn der Text die Zeichenkette &amp;LAST enthält, wird diese in der tatsächlichen E-Mail durch die Zeit ersetzt, zu der die Auslöser-Prüfung zuletzt durchgeführt wurde.</p> <p>Um das Text-Member selbst zu editieren, können Sie PF10 (Edit) drücken.</p>
<b>E-Mail-Adressaten</b>	


Feld	Erklärung
Absendername	Auf UNIX: Geben Sie die E-Mail-Adresse an, die als E-Mail-Absender verwendet werden soll.  Auf Großrechnern: Die interne Standard-E-Mail-Adresse, die vom Entire System Server (SEND-MAIL) bereitgestellt wird, wird als Absender verwendet. Zusätzlich können Sie einen Absendernamen angeben, der der Absenderadresse beim Versand der E-Mail vorangestellt wird. Der Absendername darf keine Anführungszeichen enthalten.
E-Mail-Antwortadresse	E-Mail-Adresse, an die die Antworten des E-Mail-Empfängers gesendet werden.
Empfänger	E-Mail-Adressen der Empfänger der E-Mail: direkt, Kopie (CC) oder Blindkopie (BCC).  Wenn Sie mehrere Adressen angeben, müssen Sie diese durch ein Semikolon (;) voneinander trennen.
Empfänger CC	
Empfänger BCC	
E-Mail-Test	
E-Mail-Test starten	Wählen Sie die Schaltfläche, um eine Test-E-Mail an alle Empfänger der E-Mail-Benachrichtigung zu schicken.
Test-Ergebnis	Das Ergebnis ( <b>Erfolgreich</b> oder <b>Fehler</b> ) wird hier mit weiteren Informationen angezeigt.

## E-Mail-Benachrichtigungsdefinitionen auflisten

➤ Um alle existierenden E-Mail-Benachrichtigungsdefinitionen aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > E-Mail-Benachrichtigungen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die **Liste der E-Mail-Benachrichtigungen** wird angezeigt (Beispiel):



Name	Betreff	Prüfzyklus
aa-yoyo	DAEF-55523-NOM358 - aa-yoyo 1510 - &LAST	5
broker-error	DAEF-55523-NOM358 - NOM1114 - Broker error	10
node suspend	DAEF-55523-NOM358 - node suspended	10
NOM0005	DAEF-55523-NOM358 msg NOM0005- since &LAST	60
NOM1509	DAEF-55523-NOM358 - NOM1509 - Monitor gestartet	75
NOM1509	DAEF-55523-NOM358 - NOM1509 - Monitor gestartet	75



## Spaltenüberschriften: Liste der E-Mail-Benachrichtigungen

Spalte	Erklärung
Name	Name zur Kennzeichnung der Benachrichtigungsdefinition.
Betreff	Überschrift, die als Betreff der gesendeten E-Mail verwendet werden soll.
Prüfperiode	Zeitintervall, in dem Entire Output Management prüft, ob einer der als Auslöser angegebenen Fehler aufgetreten ist.

## E-Mail-Benachrichtigungsdefinition anlegen

### › Um eine E-Mail-Benachrichtigungsdefinition anzulegen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > E-Mail-Benachrichtigungen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.

Der Dialog **Neue E-Mail-Benachrichtigung** wird angezeigt:

- 3 Geben Sie in den Feldern im Kopfbereich des Dialogs den Namen und den Betreff der E-Mail-Nachricht ein.

Die übrigen Felder sind auf Registerkarten (**Allgemeine**, s.o.) angeordnet:

### E-Mail-Adressen

The screenshot shows the 'NGC - Neue E-Mail-Benachrichtigung' dialog box with the 'E-Mail-Adressen' tab selected. The 'Allgemeine' tab is also visible. The 'Name' and 'Betreff' fields are empty. The 'Absendername' field is empty. The 'Antwort an' field is empty. The 'Empfänger' field is empty. The 'Empfänger (CC)' field is empty. The 'Empfänger (BCC)' field is empty. The 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe' buttons are at the bottom right.

## E-Mail-Test

The screenshot shows the 'NGC - Neue E-Mail-Benachrichtigung' dialog box with the 'E-Mail-Test' tab selected. The 'Allgemeine' and 'E-Mail-Adressen' tabs are also visible. The 'Name' and 'Betreff' fields are empty. The 'E-Mail-Test' section contains the following text: 'Der E-Mail-Test dient der Überprüfung der Vollständigkeit und Erreichbarkeit der E-Mail Adressaten. Es wird eine Test-E-Mail an alle Empfänger verschickt.' Below this is a note: 'Beachte: Prüfen Sie auch den SPAM Ordner der Empfänger, falls eine Test-E-Mail nicht wie erwartet ankommt.' There is a button labeled 'E-Mail-Test starten'. Below the button is a text area labeled 'Test-Ergebnis :'. The 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe' buttons are at the bottom right.

Weitere Informationen siehe [Attribute einer E-Mail-Benachrichtigungsdefinition](#).

- 4 Wählen Sie **OK**, um die Definition zu speichern.

## E-Mail-Benachrichtigungsdefinition ändern

### ➤ Um eine E-Mail-Benachrichtigungsdefinition zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > E-Mail-Benachrichtigungen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die zu ändernde Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Der Dialog **E-Mail-Benachrichtigung** wird angezeigt (Beispiel):

NGC - E-Mail-Benachrichtigung NOM1509

Name : NOM1509

Betreff : DAEF-55523-NOM358 - NOM1509 - Monitor gestartet

Allegemeine E-Mail-Adressen E-Mail-Test

E-Mail-Auslöser : NOM1509

Prüfzyklus (Min.) : 75 Zuletzt geprüft : 09.06.2020 18:18

E-Mail-Text-Bibliothek : SYSNOMU

E-Mail-Text-Member : EMAIL

Geändert von NATQA5, 10.12.2019 09:10

OK Abbrechen Hilfe

- 4 Sie können alle eingabefähigen Felder ändern.

Weitere Informationen siehe [Attribute einer E-Mail-Benachrichtigungsdefinition](#).

- 5 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## E-Mail-Benachrichtigungsdefinition anzeigen

### » Um eine E-Mail-Benachrichtigungsdefinition anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > E-Mail-Benachrichtigungen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die zu ändernde Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Der Dialog **E-Mail-Benachrichtigung** wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Attribute einer E-Mail-Benachrichtigungsdefinition](#).

- 4 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Funktion zu beenden.

## E-Mail-Benachrichtigungsdefinition löschen

### » Um eine E-Mail-Benachrichtigungsdefinition zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > E-Mail-Benachrichtigungen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die zu löschende Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.
- 4 Wählen Sie **Ja**, um die Definition zu löschen.

Oder:

Wählen Sie **Nein**, um den Vorgang abubrechen.

## 3GL-Schnittstelle

---

Die **3GL-Schnittstelle** ist nur auf Großrechnern verfügbar.

Über die 3GL-Schnittstelle können Druckdaten zeilenweise an Entire Output Management zur weiteren Verarbeitung übergeben werden. Die Schnittstelle stellt die Funktionen OPEN, PUT, CLOSE zur Verfügung.

Die Schnittstelle besteht aus einem Kontrollblock, einem Datenfeld und einem Arbeitsbereich. Es können mehrere Listen parallel an Entire Output Management übergeben werden, jedoch muss für jede Liste ein eigener Kontrollblock und ein eigener Arbeitsbereich vorgesehen sein.

- [Kontrollblock](#)
- [Datenfeld](#)

- Arbeitsbereich
- Transaktionslogik

## Kontrollblock

Feld	Offset	Länge	Erläuterung
Funktionscode	0	2	1 = OPEN
			2 = PUT
			3 = CLOSE
			5 = End Transaction (ET)
			6 = Backout Transaction (BT)
Vorschubsteuerzeichen	2	2	1 = ASA-Code
			2 = IBM-Maschinencode
			3 = Siemens-EBCDIC-Code
			4 = ohne Vorschubsteuerzeichen
Schnittstellenbeschreibung	4	2	Geben Sie hier die Nummer der Schnittstelle ein, die Sie im Feld <b>Name</b> unter <i>Neue Standardwerte für 3GL-Schnittstellen erstellen</i> beschrieben haben.
Rückgabewert	6	4	0 oder Fehlercode
ET möglich	10	2	Für den internen Gebrauch reserviert.
ET/BT benötigt	12	2	Wird nur benötigt wenn der Aufrufer die Transaktionslogik kontrolliert (wenn automatischer ET > 0).
			0 = keine offene Transaktion
			1 = Transaktion offen
Report geöffnet	14	2	0 = Für diesen Kontrollblock ist kein OPEN durchgeführt worden.
			1 = Für diesen Kontrollblock ist ein Report geöffnet worden.
ET ausführen	16	2	Für den internen Gebrauch reserviert.
automatischer ET	18	2	0 = Die Schnittstelle kontrolliert die Transaktionslogik.
			>0 = Der Aufrufer kontrolliert die Transaktionslogik.
Datenbanknummer	20	2	Datenbankkennung (DBID) der Container-Datei.
Dateinummer	22	2	Dateikennung (FNR) der Container-Datei.
Zeilenlänge	24	4	Ist bei der Funktion PUT zur Angabe der Druckzeilenlänge anzugeben.
Standardwerte beim OPEN	28	2	0 = Die Felder des Kontrollblocks sind beim OPEN nicht mit Standardwerten vorbelegt.
			1 = Felder werden mit Standardwerte vorbelegt.
Debugging	30	2	Für den internen Gebrauch reserviert.

## Datenfeld

Feld	Offset	Länge	Erläuterung
Daten	0	251	Enthält beim OPEN die Spool-Attribute und beim PUT die Druckzeile.

## Arbeitsbereich

Feld	Offset	Länge	Erläuterung
Arbeitsbereich	0	4096	Nur für internen Gebrauch. Der Arbeitsbereich enthält unter anderem komprimierte Druckdaten.

## Transaktionslogik

Die Druckzeilen werden in einer Adabas-Datenbank gespeichert. Wie jede andere Veränderung in einer Datenbank müssen die gespeicherten Sätze bestätigt (END TRANSACTION) oder verworfen (BACKOUT TRANSACTION) werden. Die Transaktionslogik kann entweder von der Schnittstelle automatisch durchgeführt oder vom Aufrufer bestimmt werden.

Bytes 1 bis 63 der Spool-Attribute müssen die Druckdaten eindeutig identifizieren.

### Automatischer ET

Hat das Feld **automatischer ET** den Wert 0, so führt die Schnittstelle in folgenden Situationen ein END TRANSACTION durch:

1. während der Verarbeitung des OPEN;
2. während der Verarbeitung des PUT, wenn  $n$  Sätze seit der letzten Bestätigung in die Datenbank gespeichert wurden ( $n$  = Wert von **automatischer ET**);
3. während der Verarbeitung des CLOSE.

Wir empfehlen immer 1 als Wert für **automatischer ET** zu wählen.

### Transaktionslogik unter Kontrolle des Aufrufers

Zusätzlich zu den Funktionen OPEN, PUT und CLOSE müssen Sie die Funktionen END TRANSACTION und BACKOUT TRANSACTION durchführen, bevor Sie Adabas mit ET oder BT aufrufen. Nach dem CLOSE müssen Sie immer einen Adabas-ET-Aufruf durchführen.

Wir empfehlen diese Option nur zu verwenden, wenn Sie noch andere Datenbankveränderungen in Ihrem Programm durchführen. Sie sollten ansonsten immer mit „automatischem ET“ arbeiten.

## Verwaltung der 3GL-Schnittstellen

Die **Verwaltung der 3GL-Schnittstellen** ist nur auf Großrechnern verfügbar.

Als Quelle für zu verarbeitende Ausgabedaten kann unter anderen auch eine 3GL-Schnittstelle dienen. Diesen 3GL-Schnittstellen werden mit `OPEN`, `PUT` und `CLOSE` die Listendaten übergeben.

Beim `OPEN` werden die Schnittstellenummer sowie Attribute zur Identifikation und Anzeige übergeben (Spool-Attribute). Beim `PUT` wird jeweils eine Druckzeile übergeben. Ein `CLOSE`-Aufruf teilt der Schnittstelle mit, dass die Liste vollständig ist. Ein Eintrag zur Verarbeitung der Liste wird erzeugt. Weitere Angaben entnehmen Sie dem Abschnitt [3GL-Schnittstelle](#).

Mit Hilfe der 3GL-Verwaltungsfunktionen können Sie Ihre eigene individuelle Schnittstelle beschreiben. Die Angaben werden zur Interpretation der Spool-Attribute sowie ebenfalls zur dynamischen Erzeugung der Bildschirme **Report Definition > 3GL Identifikation** und **Aktive Reports > Spool Attribute** verwendet. Siehe *Report-Identifikation für 3GL-Schnittstelle definieren* bzw. *Spool-Attribute eines aktiven Reports zeigen/ändern* im Benutzerhandbuch.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Verfügbare Kommandos für 3GL-Schnittstellen-Definitionen](#)
- [Alle Standardwerte-Definitionen für 3GL-Schnittstellen auflisten](#)
- [Neue 3GL-Schnittstellen-Definition anlegen](#)
- [Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte](#)
- [Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle ändern](#)
- [Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle anzeigen](#)
- [Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle löschen](#)

### Verfügbare Kommandos für 3GL-Schnittstellen-Definitionen

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Kommandos und Funktionen zur Pflege der 3GL-Schnittstellen-Definitionen und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

- [Kommandos für den Meta-Knoten 3GL-Schnittstellen](#)

■ [Kommandos für eine einzelne 3GL-Schnittstellen-Definition](#)

### Kommandos für den Meta-Knoten 3GL-Schnittstellen

➤ Um die verfügbaren Kommandos für den Meta-Knoten "3GL-Schnittstellen" anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Neu	Eine neue 3GL-Schnittstellen-Definition anlegen.	<a href="#">Neue 3GL-Schnittstellen-Definition anlegen</a>
Liste	Standardwerte-Definitionen für 3GL-Schnittstellen auflisten.	<a href="#">Alle Standardwerte-Definitionen für 3GL-Schnittstellen auflisten</a>

### Kommandos für eine einzelne 3GL-Schnittstellen-Definition

➤ Um die verfügbaren Kommandos für eine einzelne 3GL-Schnittstellen-Definition anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich **Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen > Schnittstellen-Nummer**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der Liste **3GL-Schnittstellen** die Nummer einer 3GL-Schnittstelle.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Neu	Eine neue 3GL-Schnittstellen-Definition anlegen.	<a href="#">Neue 3GL-Schnittstellen-Definition anlegen</a>
Öffnen	Eine 3GL-Schnittstellen-Definition ändern.	<a href="#">Standardwerte für 3GL-Schnittstelle ändern</a>
Anzeigen	Eine 3GL-Schnittstellen-Definition anzeigen.	<a href="#">Standardwerte für 3GL-Schnittstelle anzeigen</a>
Löschen	3GL-Schnittstellen-Definition löschen.	<a href="#">Standardwerte für 3GL-Schnittstelle löschen</a>




## Alle Standardwerte-Definitionen für 3GL-Schnittstellen auflisten

### ➤ Um alle 3GL-Schnittstellen-Definitionen aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die Liste der benutzerdefinierten Schnittstellen wird angezeigt (Beispiel):



Schnittstellen	Beschreibung
100	NOM User-Spool Interface 100
105	NOM User-Spool Interface 105

Die Liste zeigt in numerischer Reihenfolge die bereits definierten 3GL-Schnittstellen.

Spaltenüberschriften:

Feld	Erklärung
Schnittstellen	Eindeutige Schnittstellennummer, die beim OPEN angegeben wird, um die Schnittstellenbeschreibung zu identifizieren.
Beschreibung	Beschreibung, die als Kommentar dient.

## Neue 3GL-Schnittstellen-Definition anlegen

Mit dieser Funktion können Sie eine Schnittstelle mit den identifizierenden Attributen definieren. Alle Eingabeaufforderungstexte werden als Natural-Meldungen gespeichert, um Sprachunabhängigkeit zu gewährleisten.

### ➤ Um eine neue 3GL-Schnittstellen anzulegen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.

Das Fenster **Neue 3GL-Schnittstelle Standardwerte** wird im Inhaltsbereich geöffnet.

NGC - Neue 3GL Schnittstelle Standardwerte

3GL Schnittstelle

Name :  ☐ Aktiv Zeitbegrenzung :

Beschreibung :

NOM Container-Datei

DBID :

FNR :

Identifizierende Attribute

Eingabeaufforderung	Offset	Länge	Folge	Generisch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>

Attribute

Eingabeaufforderung	Offset	Länge
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datei-Identifikation

Eingabeaufforderung	Offset	Länge
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Geben Sie die Attribute ein, die als Eingabeaufforderung in der Report-Definition benutzt werden sollen, und stellen Sie die Verbindung zu den Spool-Attributen, wie im OPEN Call angegeben, her (Offset, Länge). Weitere Informationen siehe [Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte](#).

- 3 Wählen Sie **OK**, um die Daten zu speichern.

**Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte**

Feld	Erklärung
<b>3GL-Schnittstelle</b>	
Name	Der Name der 3GL-Schnittstelle. Es wird eine eindeutige Nummer wird zugeteilt, um durch diese Schnittstelle gestartete Reports zu identifizieren.
Beschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung der Schnittstelle ein.
Aktiv	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Schnittstelle aktiviert werden soll.  Starten Sie den Monitor neu, damit diese Einstellung wirksam wird.

Feld	Erklärung
Zeitbegrenzung	Geben Sie die maximale Anzahl von Sekunden ein, die dem Monitor zum Durchsuchen nach Druckdaten von der 3GL-Schnittstelle innerhalb eines Zyklus zur Verfügung stehen. Leeres Feld bedeutet keine Begrenzung.
<b>NOM Container-Datei</b>	
DBID, FNR	Geben Sie die Datenbankkennung und Dateinummer der Adabas-Datei ein, die als Spool-Container verwendet wird.
<b>Identifizierende Attribute</b>	
Eingabeaufforderung	Geben Sie die vierstellige Zahl ein, die den Eingabeaufforderungstext repräsentiert. Diesen Text müssen Sie mit der SYSERR-Utility für die Bibliothek SYSNOMU eingegeben haben.  Dieser Text wird verwendet bei den identifizierenden Attributen der Report-Definition und bei der Anzeige der Spool-Attribute eines aktiven Reports.
Offset	Geben Sie den Versatz im Spool-Attribut-Parameter ein. Der Attributwert wird ab diesem Offset in der angegebenen Länge extrahiert.
Länge	Geben Sie die Länge des Attributes ein. Der Attributwert wird ab dem angegebenen Offset in dieser Länge extrahiert.
Folge	Geben Sie eine Zahl von 1 bis 4 ein, um die Reihenfolge der Auswertung bei der Report-Identifikation zu bestimmen.
Generisch (*)	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dieses Attribut bei der Report-Identifikation generisch verwendet werden soll. Es darf maximal ein Attribut auf diese Weise verwendet werden.
<b>Datei-Identifikation</b>	
Eingabeaufforderung, Offset, Länge	Geben Sie die entsprechenden Werte ein.
<b>Attribute</b>	
Eingabeaufforderung, Offset, Länge	Geben Sie die entsprechenden Werte ein.

**Beispiel:**

In der 3GL Schnittstelle 104 steht die Benutzerkennung beim OPEN in den Bytes 1 bis 8, die Terminal-ID in den Bytes 9 bis 16, der Programm-Name in den Bytes 17 bis 24, und der Listen-Name zur Nachselektion in den Bytes 33 bis 40.

Die Eingabeaufforderungen **Benutzer-ID**, **Terminal-ID**, **Programm** und **Listen-Name** wurden mittels SYSERR in den Texten der Nummern 1040, 1041, 1042, 1043 in der Bibliothek SYSNOMU abgelegt. Bei Auswahl der 3GL Schnittstelle 104 zur Report-Identifikation ergibt sich dann eine Eingabemaske.

## Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle ändern

Mit dieser Funktion können Sie die gewählte Schnittstellendefinition mit den identifizierenden Attributen ändern.

### ➤ Um die Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen** im Objekt-Arbeitsbereich,
- 2 Markieren Sie die zu ändernde 3GL-Schnittstellen-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Die Standardwerte der 3GL-Schnittstelle werden angezeigt (Beispiel):

NGC - 3GL Schnittstelle Standardwerte 100

3GL Schnittstelle

Name :  ☐ Aktiv Zeitbegrenzung :

Beschreibung :

NOM Container-Datei

DBID :

FNR :

Identifizierende Attribute

Eingabeaufforderung	Offset	Länge	Folge	Generisch
1040	1	8	1	<input checked="" type="radio"/>
				<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>

Attribute

Eingabeaufforderung	Offset	Länge

Datei-Identifikation

Eingabeaufforderung	Offset	Länge
1040	1	8

OK Abbrechen Hilfe

Eingabefelder können geändert werden.

Weitere Informationen siehe [Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte](#).

- 4 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle anzeigen

Mit dieser Funktion wird die gewählte Schnittstellendefinition mit den identifizierenden Attributen angezeigt.

### ➤ Um die Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen** im Objekt-Arbeitsbereich,
- 2 Markieren Sie die anzuzeigende 3GL-Schnittstellen-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Standardwerte der 3GL-Schnittstelle werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte](#).

- 4 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

## Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle löschen

Mit dieser Funktion können Sie die gewählte Schnittstellendefinition mit den identifizierenden Attributen löschen.

### ➤ Um die Standardwerte für eine 3GL-Schnittstelle zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen** im Objekt-Arbeitsbereich,
- 2 Markieren Sie die zu löschende 3GL-Schnittstellen-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.

Es erscheint ein Dialogfenster, durch das Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen.

- 4 Wählen Sie **Ja**, um die Standardwerte für die 3GL-Schnittstelle zu löschen.

Oder:

Wählen Sie **Nein**, um den Vorgang abubrechen.

## Standard-Codepages

---

Mit dieser Funktion können Sie die Standard-Codepages angeben, die in Entire Output Management zur Verfügung stehen sollen. Die hier definierten Codepages können in Report- und Knoten-Definitionen benutzt werden.

### ➤ Um die in Entire Output Management zur Verfügung stehenden Codepages anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung > Standardwerte > Codepages**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Liste **Standard-Codepages** wird angezeigt.

Die Liste zeigt die Codepages, die Ihnen in Entire Output Management zurzeit zur Verfügung stehen.

- 2 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Anzeige zu beenden.

### ➤ Um eine Codepage hinzuzufügen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung > Standardwerte > Codepages**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Oder:

Doppelklicken Sie auf den Knoten **Codepages**.

Der Dialog **Standard-Codepages** wird angezeigt.

Er enthält die Liste der Codepages, die Ihnen in Entire Output Management bereits zur Verfügung stehen.

- 2 Um eine Codepage hinzuzufügen, wählen Sie **Auswählen**.

Die Liste **Codepage auswählen** wird angezeigt. Sie bietet mehrere, üblicherweise benutzte Codepages zur Auswahl an.

Markieren Sie die gewünschte Codepage und wählen Sie **OK**.

Oder:

Geben Sie im Dialog **Standard-Codepages** den Namen der Codepage im Feld unterhalb der Spalte **Name** ein und wählen Sie **Hinzufügen**.

Die ausgewählte bzw. eingegebene Codepage wird in die Liste im Dialog **Standard-Codepages** übernommen.

➤ **Um eine Codepage zu entfernen:**

- Markieren Sie in der Liste im Dialog **Standard-Codepages** den Namen der betreffenden Codepage und wählen Sie **Löschen**.



**Anmerkung:** Eine Codepage kann nicht entfernt werden, wenn sie in einer Report- oder einer Knoten-Definition benutzt wird.

Jeder der in der Liste im Dialog **Standard-Codepages** angegebenen Codepage-Namen wird automatisch (unter Verwendung des Natural-Statements `MOVE ENCODED`) auf Gültigkeit geprüft.

Weitere Informationen zu Codepages siehe *Unicode and Code Page Support* in der *Natural*-Dokumentation.

## Knoten-Definitionen

---

Folgende Themen werden behandelt:

- [Allgemeine Informationen zu Knoten](#)
- [Knoten-Definitionen auflisten](#)
- [Spaltenüberschriften: Liste der Knoten-Definitionen](#)
- [Neue Knoten-Definition anlegen](#)
- [Attribute eines Großrechner-Knotens](#)
- [Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens](#)
- [Knoten-Definition ändern](#)
- [Knoten-Definition anzeigen](#)
- [Knoten-Definition löschen](#)

### Allgemeine Informationen zu Knoten

Folgende Themen werden behandelt:

- [Umgebungsspezifische Voraussetzungen](#)
- [Verwendung von Codepages](#)

- [Daten von Entire Operations](#)

### Umgebungsspezifische Voraussetzungen

Die Quelle der Druckdaten, die von Entire Output Management verarbeitet werden, kann entweder die gleiche Großrechner- oder UNIX-Umgebung sein, in der Entire Output Management läuft, oder jede andere unterstützte Großrechner-, UNIX- oder Windows-Plattform. Folglich ist es möglich, die Ausgabe einer beliebigen Großrechner-, UNIX- oder Windows-Anwendung zu übertragen und sie mit Entire Output Management zu verarbeiten.

Die Umgebung, in der Entire Output Management läuft, wird als lokaler Knoten bezeichnet. Alle anderen Umgebungen werden als Remote-Knoten bezeichnet.

Wenn Sie nur Druckdaten von einem lokalen Knoten verarbeiten, benötigen Sie lediglich eine Knoten-Definition für den lokalen Knoten. Diese wird von Entire Output Management automatisch erstellt. Damit Sie Druckdaten von Remote-Knoten verarbeiten können, müssen Sie zusätzlich je eine Knoten-Definition für jeden Remote-Knoten anlegen.

Falls die Druckdaten von einem Remote-UNIX-Knoten kommen, erfolgt die Datenübertragung durch EntireX. Falls die Druckdaten von einem Remote-Großrechner-Knoten kommen, erfolgt die Datenübertragung entweder durch Entire System Server in Verbindung mit Entire Net-Work oder durch den Entire Systems Management Adapter (nur bei BS2000). Deshalb ist für die Benutzung von UNIX- und Windows-Knoten erforderlich, dass EntireX und der Entire System Server UNIX installiert sind. Für die Benutzung von Großrechner-Knoten müssen entweder Entire System Server und Entire Net-Work oder der Entire Systems Management Adapter (nur bei BS2000) installiert sein.

Druckdaten aus einer Großrechner-Umgebung werden in die Trigger-Container-Datei kopiert. Deshalb muss diese Datei definiert und ihre Verarbeitung aktiviert sein. Weitere Informationen siehe [Trigger-Container-Datei](#).

### Verwendung von Codepages

Es ist möglich, dass auf einem Remote-Knoten eine andere Codepage verwendet wird als auf dem lokalen Knoten.

Wenn die Druckdaten von einem *Remote-UNIX-Knoten* kommen, auf dem eine andere Codepage verwendet wird, dann konvertiert EntireX die Daten automatisch so, dass sie mit der lokal verwendeten Codepage übereinstimmen.

Wenn die Druckdaten von einem *Remote-Großrechner-Knoten* kommen, auf dem eine andere Codepage verwendet wird, dann konvertiert Entire Output Management die Daten so, dass sie mit der lokal verwendeten Codepage übereinstimmen. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Natural-Profilparameter `CFICU` und `CP` müssen für die Natural-Umgebung des lokalen Knotens gesetzt sein.



- In der Knoten-Definition des Remote-Knotens müssen Sie die Codepage angeben, die auf dem Remote-Knoten verwendet wird.

Wenn bei einem einzelnen Bericht eine andere Codepage verwendet werden soll, können Sie diese Codepage in der Definition des betreffenden Reports angeben.

Weitere Informationen zu Codepages siehe Abschnitt *Unicode and Code Page Support* in der *Natural*-Dokumentation.

### Daten von Entire Operations


Damit Entire Output Management in der Lage ist, Entire Operations-Daten von Remote-Knoten zu verarbeiten, muss Entire Operations auch auf demselben lokalen Knoten wie Entire Output Management installiert sein.

### Knoten-Definitionen auflisten

➤ Um alle bereits definierten Knoten aufzulisten:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich **Systemverwaltung > Standardwerte > Knoten-Definitionen**.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die Liste aller Knoten-Definitionen wird angezeigt (Beispiel):



Name	Knoten	Beschreibung	System	Produkt	Status	Nachricht
(LOCAL)	55523	Natural QE test node for ESM35 /* QANODDE3Y	MVS/ESA	z/OS	Monitor	
daef-55527	55527	i2236 - MF reactivation	MVS/ESA	z/OS	Deaktiviert	
npr_aixrds2l_qe		77774	Unix	Unix	Deaktiviert	
npr_daesafw10		80010	Win 10	Unix	Aktiv	
npr_daesafw764			Unix	Unix	Deaktiviert	
NPR_PCBSILIN64			Unix	Unix	Deaktiviert	

Die Spalten der Auflistung enthalten Angaben zu den bereits definierten Knoten. Weitere Informationen siehe [Spaltenüberschriften: Liste der Knoten-Definitionen](#).

## Spaltenüberschriften: Liste der Knoten-Definitionen

Feld	Erklärung	
Name	Name des Knotens.	
Knoten	Nummer des Knotens.	
Beschreibung	Kurze Beschreibung des Knotens.	
System	Generelle Information zum System, unter dem der Knoten läuft.	
Produkt	Zusätzliche Information zum System, unter dem der Knoten läuft.	
Status	Knoten-Status:	
	Aktiv	Knoten ist aktiv.
	Inaktiv	Knoten oder Broker-Verbindung ist nicht aktiv.
	Deaktiviert	Knoten ist deaktiviert.
	Suspendiert	Knoten ist im Status <i>suspendiert</i> , Anmeldungen (Logons) werden pro Monitor-Zyklus versucht, eine Fehlermeldung wird nur einmal protokolliert.
	Fehler	Knoten kann aktiv sein, aber die Anmeldedaten sind ungültig.
	Monitor	Knoten ist als Umgebung für den Monitor definiert.
Nachricht	Nachricht, die vom System kommt.	

## Neue Knoten-Definition anlegen

### » Um eine neue Knoten-Definition anzulegen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich **Systemverwaltung > Standardwerte > Knoten-Definitionen**.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.

Das Fenster **Neue Knoten-Definition** wird angezeigt.

- 3 Wählen Sie das System, für das Sie eine Knoten-Definition anlegen wollen: **Mainframe** oder **UNIX**.

Die Attribute für den gewählten Knotentyp werden angezeigt.

■ **Wenn Sie Mainframe gewählt haben:**

NGC - Neue Knoten-Definition

Wählen Sie das System, für das Sie eine Knoten-Definition anlegen wollen :

☒ Mainframe ☐ UNIX

Knotenname :  Knotennummer :  Knotenstatus : -- --

Beschreibung :  Status ändern :

Fehlermeldung :

System :

ESY Benutzer-ID :

Codepage :

Spooltyp :

<Spool Parameter>

Beschreibung der Felder siehe [Attribute eines Großrechner-Knotens](#).

■ **Wenn Sie UNIX gewählt haben:**

NGC - Neue Knoten-Definition

Wählen Sie das System, für das Sie eine Knoten-Definition anlegen wollen :

☐ Mainframe

☒ UNIX

Knotenname :

Beschreibung :

Temp. Pfad :

Benutzer-ID :

Gruppe :

Passwort :

Bestätigen :

Knotenstatus : **Deaktiviert**

Status ändern :

Meldung nach : 

0

 Minuten

Pfade

Pfad	DBID	FNR

Hinzufügen

Ändern

Löschen

Reset

Nach Liste

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung der Felder siehe [Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens](#).

4

Geben Sie die gewünschten Attribute an und wählen Sie **OK**, um die Knoten-Definition zu speichern.

Attribute eines Großrechner-Knotens

Allgemeine Attribute

Feld	Erklärung	
Knotenname	Kurzer, beschreibender Name des Knotens. Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.	
Knotennummer	Nummer des Entire System Server-Knotens.  Falls der Knoten zurzeit zur Erstellung von Reports benutzt wird, können Sie nur die Knoten-Nummer auf eine Nummer mit dem gleichen Spooling-System ändern.	
Beschreibung	Kurze Beschreibung des Knotens.	
Knotenstatus	Aktueller Status des Knotens. Mögliche Werte:	
	<b>Aktiv</b>	Der Knoten ist aktiv und wird benutzt. Entire Output Management führt auf dem Knoten einen SCAN durch und verarbeitet die Daten entsprechend der Report-Definitionen.

100

Systemverwaltung

Feld	Erklärung	
	<b>Deaktiviert</b>	Der Knoten wurde deaktiviert, d.h. aus der Verarbeitung ausgenommen. Ein Anmelden (Logon) bei diesem Knoten ist nicht möglich.
	<b>Suspendiert</b>	Der Knoten wurde vom Monitor suspendiert. Das Anmelden (Logon) bei diesem Knoten ist zurzeit nicht möglich. Der Knoten wird durch den Monitor reaktiviert, sobald das Anmelden wieder möglich ist. Dieser Status wird automatisch gesetzt und kann nicht manuell geändert werden.
	<b>Inaktiv</b>	Der Knoten ist inaktiv und muss (neu) gestartet werden.
	<b>Fehler</b>	Ein nicht behebbarer Fehler ist aufgetreten und der Knoten ist nicht aktiv. Um ihn zu reaktivieren, müssen Sie den Status manuell ändern.
	<b>Monitor</b>	Monitor-Knoten, wird automatisch bei der Installation als Umgebung für den Monitor definiert, wird niemals suspendiert und sein Status kann nicht geändert werden.
	Der Monitor versucht bei jedem Monitor-Zyklus bei jedem Knoten ein Anmelden (Logon) durchzuführen. Falls auf einen Knoten kein Zugriff möglich ist, schreibt der Monitor nur einmal eine Fehlermeldung in das Monitor-Protokoll (Log) und setzt dieses Feld auf S, um anzuzeigen, dass der Knoten suspendiert wurde. Wenn der Knoten wieder aktiv ist, wird eine Meldung in das Monitor-Protokoll geschrieben, dass der Knoten reaktiviert worden ist, und die Dateiverarbeitung wird wieder gestartet.	
Status ändern	Je nach aktuellem Knotenstatus können Sie den Status auf <b>Aktiv</b> oder <b>Deaktiviert</b> setzen.	
Fehlermeldung	System-Fehlermeldung über den Knotenstatus.	
System	Zeigt den Typ und den Produktnamen des installierten Betriebssystems an.	
ESY Benutzer-ID	Benutzerkennung, die zum Anmelden beim vorgesehenen Entire System Server benutzt werden soll.	
Codepage	<p>Sie können den Namen einer von dem Knoten zu verwendenden Codepage angeben. Wählen Sie den Namen aus der <b>Codepage-Auswahlliste</b> aus.</p> <p>Die Angabe einer Codepage ist erforderlich, wenn der <b>Spooltyp</b> (<a href="#">siehe unten</a>) sich von dem des Monitor-Knotens unterscheidet.</p> <p>Informationen zur Definition von Codepages siehe <a href="#">Standard-Codepages</a>.</p>	
Spooltyp	<p>Sie können den Typ des installierten Spooling-Systems des Knotens auswählen: SPOOL, JES2 oder JES3.</p> <p>Solange wie die Knoten-Definition in einer Report-Definition verwendet wird, kann der Spooltyp nicht geändert werden.</p>	

## Spool-Attribute

Feld	Bedeutung	
Spooltyp SPOOL (BS2000)		
Dateien umbenennen	<p>Markieren Sie dieses Feld, damit die Dateien umbenannt werden, oder markieren Sie es nicht, damit Sie nicht umbenannt werden.</p> <p>Druckdateien werden durch Entire Output Management bei der Verarbeitung umbenannt, indem eine interne ID angefügt wird, um sie eindeutig zu machen.</p> <p>Wenn das Umbenennen deaktiviert ist, muss das Feld <b>Datei kopieren</b> markiert sein, damit die Source in eine Container-Datei kopiert wird.</p> <p>Um Inkonsistenzen bei Reports zu vermeiden, die aus BS2000-Eingabedateien mit sich änderndem Inhalt resultieren, sollten diese in der NOM-Datenbank gespeichert werden, d.h., die Reports sollten mit markiertem Feld <b>Reportinhalt in NOM Datenbank kopieren</b> (siehe <i>Allgemeine Attribute eines Reports definieren</i> im Benutzerhandbuch) definiert werden.</p>	
Datei kopieren	<p>Markieren Sie dieses Feld, damit BS2000-Dateien in eine Entire Output Management-Container-Datei kopiert werden, oder markieren Sie es nicht, damit Sie nicht kopiert werden.</p> <p>Sie müssen mindestens eine Destination definieren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Für einen lokalen Knoten: Siehe <i>Container-Dateien definieren</i>.</li><li>■ Für Remote-Großrechner-Knoten: Siehe <i>Trigger-Container-Datei</i>.</li></ul> <p>Wenn diese Option aktiv ist, werden die BS2000-Originaldateien nach dem Kopieren nicht durch Entire Output Management verarbeitet, vor allem aber werden sie bei der Bereinigungsverarbeitung nicht gelöscht.</p>	
Virtueller Drucker	<p>Geben Sie die Namen virtueller Drucker (RSO) ein, die in BS2000 definiert sind. Die Druckausgaben für dieses Gerät werden von Entire Output Management verarbeitet. (Die Drucker müssen virtuelle Drucker sein und dürfen nicht für Spooling-Systeme freigegeben sein.) Falls der Typ der Vorschubsteuerung nicht im RECFORM-Attribut enthalten ist, muss die Druckausgabe zu dem Drucker geleitet werden, der der entsprechenden Vorschubsteuerung zugewiesen ist.</p> <p>Ab der BS2000-Spooling-System-Version 3.0 B kann exakt ein virtueller Drucker (nicht RSO), der mit dem Befehl PRINT-DOCUMENT angesprochen werden kann, einer BS2000-Kennung (ID) zugewiesen werden. Geben Sie in diesem Fall *V im Feld <b>recform</b> ein und lassen Sie die übrigen Felder leer.</p>	
Spooltyp JES2		
Spool-Klassen	Diese Felder dienen dazu, speziell für Entire Output Management vorgesehene SYSOUT-Klassen zu definieren.	
	Sysout	Geben Sie eine Liste von SYSOUT-Klassen ein, die von Entire Output Management verarbeitet werden sollen. Es werden nur Jobs mit SYSOUT-Dateien in diesen Klassen verarbeitet.

Feld	Bedeutung	
	Intern	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die temporäre SYSOUT-Dateien aufnehmen soll. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.
	Druck	Geben Sie die Klasse ein, in der Reports und Bündel gedruckt werden sollen.
	Fehler	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die die SYSOUT-Dateien aufnehmen soll, die einen Fehler bei der Verarbeitung verursachen. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.
<b>Spooltyp JES3</b>		
Ausführung	<p>Geben Sie eine Liste von Ausführungsklassen ein, die von Entire Output Management verarbeitet werden sollen.</p> <p>Dieses Verfahren bewirkt erhebliche Leistungseinbußen durch Mehraufwände. Es sollte daher nur aus Kompatibilitätsgründen angewendet werden. Zukünftig sollten für die Verarbeitung durch Entire Output Management nur noch SYSOUT-Klassen benutzt werden.</p> <p>Wenn Sie jedoch dieses Verfahren noch für eine Übergangszeit benötigen: Zusätzlich zur Suche nach SYSOUT-Klassen für die Ausgabe kann auch nach Ausführungsklassen gesucht werden. In diesem Fall gelten aber folgende Einschränkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Verarbeitung werden keine Standard-Definitionen geprüft.</li> <li>■ Meldungen, dass für eine bestimmte SYSOUT-Datei keine Report-Definition gefunden wurde, werden nicht protokolliert.</li> </ul>	
Sysout	Geben Sie eine Liste von SYSOUT-Klassen ein, die von Entire Output Management verarbeitet werden sollen. Es werden nur Jobs mit SYSOUT-Dateien in diesen Klassen verarbeitet.	
Intern	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die temporäre SYSOUT-Dateien aufnehmen soll. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.	
Druck	Geben Sie die Klasse ein, in der Reports und Bündel gedruckt werden sollen.	
Fehler	Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse, die die SYSOUT-Dateien aufnehmen soll, die einen Fehler bei der Verarbeitung verursachen. Diese Klasse darf <i>keine</i> der im Feld <b>Sysout</b> definierten Klassen sein.	

## Container-Dateien

Informationen zur Verwendung von Container-Dateien siehe *Container-Dateien und Aktivdaten-Datei in Konzept und Leistungsumfang*.

### ➤ Um eine Container-Datei für den Monitor zu definieren:

- 1 Wählen Sie im Dialog **Monitor-Standardwerte** das Register **Container-Dateien**.
- 2 Wählen Sie die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Im unteren Bereich der Liste wird eine Zeile mit Eingabefeldern angezeigt. Weitere Vorgehensweise siehe [Container-Datei-Definition anlegen](#).

## Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens

Feld	Erklärung				
Knotenname	<p>Geben Sie den gewünschten Knotennamen in dieses Feld ein.</p> <p>Ein Knoten auf einem UNIX- oder Windows-System wird über seinen Namen und nicht über eine Knoten-Nummer identifiziert. Dieser Name muss bei einem Broker registriert und in der Bibliothek SYSSATU im Member SATSRV wie folgt in einem Abschnitt angegeben werden:</p> <pre>node_name SATSRV TYPE=ACI       BROKER-ID=...       SERVER-CLASS=NPR       SERVER-NAME=...       SERVICE=node_name       USER-ID=...       WAIT-TIME=30S</pre> <p>Einzelheiten entnehmen Sie der <i>Entire System Server UNIX Installation Documentation</i>.</p> <p>Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.</p>				
Knotenstatus	<p>Aktueller Status des Knotens.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <table> <tr> <td><b>Aktiv</b></td><td>Der Knoten wird durchsucht, um Ausgaben an Entire Output Management zu erhalten.</td></tr> <tr> <td><b>Suspendiert</b></td><td>Das Anmelden (Logon) bei diesem Knoten ist zurzeit nicht möglich. Der Knoten wird durch den Monitor reaktiviert, sobald das Anmelden wieder möglich ist. Dieser Status wird automatisch gesetzt und kann nicht manuell geändert werden.</td></tr> </table>	<b>Aktiv</b>	Der Knoten wird durchsucht, um Ausgaben an Entire Output Management zu erhalten.	<b>Suspendiert</b>	Das Anmelden (Logon) bei diesem Knoten ist zurzeit nicht möglich. Der Knoten wird durch den Monitor reaktiviert, sobald das Anmelden wieder möglich ist. Dieser Status wird automatisch gesetzt und kann nicht manuell geändert werden.
<b>Aktiv</b>	Der Knoten wird durchsucht, um Ausgaben an Entire Output Management zu erhalten.				
<b>Suspendiert</b>	Das Anmelden (Logon) bei diesem Knoten ist zurzeit nicht möglich. Der Knoten wird durch den Monitor reaktiviert, sobald das Anmelden wieder möglich ist. Dieser Status wird automatisch gesetzt und kann nicht manuell geändert werden.				



Feld	Erklärung
	<b>Deaktiviert</b> Ein Anmelden bei diesem Knoten ist nicht möglich.
	<b>Inaktiv</b> Der Knoten ist inaktiv und muss (neu) gestartet werden.
	<b>Fehler</b> Ein nicht behebbarer Fehler ist aufgetreten und der Knoten ist nicht aktiv. Um ihn zu reaktivieren, müssen Sie den Status manuell ändern.
	<b>Monitor</b> Der Knoten ist als Umgebung für den Monitor definiert und wird niemals suspendiert. Ein Monitor-Knoten ruft einen bestehenden Entire System Server auf UNIX via EntireX (Broker) auf. Wird auf UNIX-Systemen verwendet.
	<b>Lokaler Monitor</b> Der Knoten ist als Monitor-Knoten definiert. Er ruft den Entire System Server als Unterprogramm auf, ohne EntireX zu benutzen. Wird auf UNIX-Systemen verwendet.
	Wenn UNIX-Knoten definiert werden, versucht der Entire Output Management-Monitor, sich bei jedem Monitor-Zyklus auf jedem Knoten anzumelden. Wenn auf einen Knoten nicht zugegriffen werden kann, schreibt der Monitor einmal eine Fehlermeldung in das Monitor-Protokoll („Log“) und setzt dieses Feld auf <b>Suspendiert</b> .  Wenn der Knoten wieder aktiv ist, wird die Meldung in das Monitor-Protokoll geschrieben, dass er reaktiviert worden ist, und die Abarbeitung von Dateien wird neu gestartet.
Suspendierungsmeldung NOM2071 nach <i>nnnn</i> Min.	Dieses Feld kann verwendet werden, um die wiederholte Anzeige der Meldung NOM2026 zu unterdrücken, wenn auf den Knoten nicht zugegriffen werden kann.  Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Meldung NOM2026 (Knoten .... wurde suspendiert) jedes Mal ausgegeben, wenn der Knoten nicht erreichbar ist.  Wenn Sie ein Zeitintervall (Anzahl der Minuten) angeben:  ■ wird die Meldung NOM2026 nur einmal innerhalb des angegebenen Zeitintervalls ausgegeben, und ■ die Meldung NOM2071 (Knoten .... überschritt die Zeit für Suspendierung) wird einmal ausgegeben, wenn das angegebene Zeitintervall überschritten wurde.
Status ändern	Je nach aktuellem Knotenstatus können Sie den Status auf <b>Aktiv</b> , <b>Deaktiviert</b> oder <b>Lokaler Monitor</b> setzen.
Beschreibung	Dieses Feld dient nur zur Information und beschreibt die Knoten-Definition.

Feld	Erklärung
Temp. Pfad	<p>Geben Sie hier ein Verzeichnis ein, in das Dateien gespeichert werden, die nicht von Entire Output Management abgearbeitet werden konnten. Dies erfolgt, um die Verzeichnisse von Dateien frei zu halten, die nicht abgearbeitet werden können und CPU-Zeit verschwenden würden.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Ein Verzeichnisname darf keine Platzhalterzeichen (Wildcards) enthalten, weil er einzig und allein zur Identifikation von Dateiverzeichnissen benutzt wird. Das letzte Zeichen muss ein Schrägstrich (/) sein (dieses wird automatisch verkettet), der Rückwärtsschrägstrich (\) ist nicht zulässig. Bei Windows-Systemen wird er automatisch erstellt.</p> <p>Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.</p>
Benutzer-ID	<p>Dies ist die Benutzerkennung auf dem Zielknoten, die zur Anmeldung auf der Maschine benutzt wird. Entire Output Management erhält dann genau die Rechte, die dieser Benutzer auf dem angegebenen Knoten hat.</p> <p>Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.</p>
Passwort	<p>Dies ist das Passwort auf dem Zielknoten, das zur Anmeldung auf der Maschine benutzt wird. Es wird in einem chiffrierten Format gespeichert und über das Netzwerk geschickt.</p> <p>Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.</p>
Bestätigen	<p>Da das Passwort ohne Anzeige eingegeben wird, müssen Sie Ihr Passwort durch zweimalige Eingabe bestätigen.</p> <p>Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.</p>
Gruppe	<p>Geben Sie auf UNIX-Systemen hier Ihre Gruppenkennung ein, auf Windows-Systemen ist es der Domänen-Namen. Lassen Sie dieses Feld leer, um zur Standard-Gruppe/-Domäne zu gelangen.</p> <p>Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.</p>
Pfade	<p>In den Feldern der Feldgruppe <b>Pfade</b> können Sie bis zu 10 Standard-Pfade angeben.</p> <p><b>Um einen Pfad einzugeben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b>.  Am unteren Ende der Tabelle erscheint eine Zeile mit Eingabefeldern, in denen Sie Verzeichnisname, Datenbankkennung und Dateinummer eingeben können.  Weitere Informationen siehe Beschreibung der Felder <b>DBID</b> und <b>FNR</b> weiter unten)</li> <li>Wählen Sie die Schaltfläche <b>Nach Liste</b>, um die Angaben in die Liste zu übernehmen.</li> </ol> <p><b>Um einen Pfad zu ändern:</b></p>

Feld	Erklärung
	<p>1. Markieren Sie den zu ändernden Listeneintrag und wählen Sie die Schaltfläche <b>Ändern</b>.</p> <p>Am unteren Ende der Tabelle erscheint eine Zeile mit Eingabefeldern, in denen Sie den Verzeichnisnamen, die Datenbankkennung und die Dateinummer ändern können.</p> <p>Weitere Informationen siehe Beschreibung der Felder <b>DBID</b> und <b>FNR</b> weiter unten)</p> <p>2. Wählen Sie die Schaltfläche <b>Nach Liste</b>, um die Angaben in die Liste zu übernehmen.</p> <p><b>Um einen Pfad aus der Liste zu entfernen:</b></p> <p>■ Markieren Sie den zu löschenden Listeneintrag und wählen Sie die Schaltfläche <b>Löschen</b>.</p> <p>Der markierte Eintrag wird sofort (ohne Rückfrage) in der Liste gelöscht.</p> <p>Sie können alle Pfad-Eingaben rückgängig machen, indem Sie die Schaltfläche <b>Reset</b> wählen.</p> <p>Bei der Erstellung eines Reports muss einer dieser Pfade für den Report ausgewählt werden.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Ein Verzeichnisname darf keine Platzhalter-Zeichen („Wildcards“) enthalten, weil er einzig und allein zur Identifikation der Dateiverzeichnisse benutzt wird. Das letzte Zeichen muss ein Schrägstrich (/) sein (dieses wird automatisch verkettet), der Rückwärtsschrägstrich (\) ist nicht zulässig. Bei Windows-Systemen wird er automatisch erstellt. Auf Windows-Systemen werden Laufwerksbuchstaben (z.B. C : /) erkannt.</p> <p>Diese Pfade gehören Entire Output Management. Der Monitor versucht, Reports für Dateien zu finden, sie in die angegebene Container-Datei zu kopieren und aktive Reports anzulegen. Danach wird die Datei in dem angegebenen Verzeichnis gelöscht. Wenn keine Reports gefunden werden und kein Standard-Report vorhanden ist, wird die Datei in das im Feld <b>Temp. Pfad</b> angegebene Verzeichnis verschoben, und es wird ein Zeitstempel hinzugefügt. Entire Output Management betrachtet sie dann als erledigt.</p> <p>Groß-/Kleinschreibung ist zu beachten.</p>
DBID	<p>Geben Sie die Datenbankkennung und die Dateinummer der Container-Datei ein, die mit diesem Pfad verbunden ist.</p> <p>Nur der erste Eintrag ist erforderlich. Wenn die anderen Zeilen leer gelassen werden, erfolgt als Voreinstellung ein Sprung in die erste Zeile.</p>
FNR	

## Knoten-Definition ändern

### ➤ Um eine Knoten-Definition zu ändern:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich **Systemverwaltung** > **Standardwerte** > **Knoten-Definitionen**.
- 2 Markieren Sie die zu ändernde Knoten-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Die Knoten-Definition wird angezeigt. Alle Eingabefelder können geändert werden.

Beschreibung der Felder siehe [Attribute eines Großrechner-Knotens](#) bzw. [Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens](#).

- 4 Wählen Sie **OK**, um die Daten zu speichern

## Knoten-Definition anzeigen

### ➤ Um eine Knoten-Definition anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich **Systemverwaltung** > **Standardwerte** > **Knoten-Definitionen**.
- 2 Markieren Sie die anzuzeigende Knoten-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Knoten-Definition wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Beschreibung der Felder siehe [Attribute eines Großrechner-Knotens](#) bzw. [Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Anzeige zu beenden.

## Knoten-Definition löschen

### ➤ Um eine Knoten-Definition zu löschen:

- 1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich **Systemverwaltung** > **Standardwerte** > **Knoten-Definitionen**.
- 2 Markieren Sie die zu löschende Knoten-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.
- 4 Wählen Sie **Ja**, um die Knoten-Definition zu löschen.

Oder:

Wählen Sie **Nein**, um den Vorgang abubrechen.



## 3 Benutzer verwalten

---

■ Verfügbare Kommandos für Benutzer .....	112
■ Alle Benutzer-Definitionen auflisten .....	114
■ Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten .....	115
■ Fächer für einen Benutzer auflisten .....	116
■ Benutzer-Definition anlegen .....	116
■ Felder: Benutzer-Definition .....	117
■ Benutzer-Definition ändern .....	124
■ Benutzer-Definition kopieren .....	124
■ Benutzer-Definition löschen .....	125
■ Benutzer-Definition anzeigen .....	126
■ Querverweis-Informationen zu einem Benutzer anzeigen .....	126
■ Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzeigen .....	127
■ Protokollierung der Aktivitäten eines Benutzers zeigen .....	129
■ Protokoll nach Auswahlkriterien filtern .....	131

Als Systemadministrator können Sie Benutzerkennungen („Benutzer-IDs“) mit Passwörtern und Autorisierungsprofilen für Entire Output Management anlegen und verwalten.

Benutzer werden in Entire Output Management für die folgenden Zwecke definiert:

- Sicherheit
- Verteiler
- Protokollierung

Jeder Benutzer in Entire Output Management ist mit einer Benutzer-Definition verknüpft. Diese besteht aus:

- **Benutzersatz** - enthält Einzelangaben zum Benutzer, wie Benutzerkennung („Benutzer-ID“), Name, Telefonnummer, berufliche Position usw.
- **Benutzerprofil** - enthält eine Liste der Aktionen, die der Benutzer ausführen darf, und einige benutzerspezifische Voreinstellungen.

Jedes in Entire Output Management definierte Objekt ist mit einer Berechtigungsliste für dieses Objekt verbunden. Einem einzelnen Benutzer oder einer Benutzergruppe in einem Verteiler kann eine Berechtigung erteilt werden. Weitere Informationen siehe zum Beispiel im Abschnitt *Berechtigungen für Report verwalten* oder in den entsprechenden Abschnitten zu den übrigen Objekten (Bündel, logische Drucker, Verteiler usw.) im *Benutzerhandbuch*.

## Verfügbare Kommandos für Benutzer

---

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Kommandos und Funktionen zur Pflege der Benutzer und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

- [Kommandos für den Meta-Knoten Benutzer](#)
- [Kommandos für eine einzelne Benutzer-Definition](#)

### Kommandos für den Meta-Knoten Benutzer

➤ Um die verfügbaren Kommandos für den Meta-Knoten "Benutzer" anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung > Benutzer**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:



Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Liste	Alle Benutzer-Definitionen in einer Listenansicht anzeigen.	<i>Alle Benutzer-Definitionen auflisten</i>
Filter	Den Bereich der Benutzer-Definitionen eingrenzen.	<i>Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten</i>
Neu	Eine neue Benutzer-Definition anlegen.	<i>Benutzer-Definition anlegen</i>

## Kommandos für eine einzelne Benutzer-Definition

### ➤ Um die verfügbaren Kommandos für eine einzelne Benutzer-Definition anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung** > **Benutzer** > *Benutzer-Name*.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der **Liste der Benutzer** eine Benutzer-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Filter	Den Bereich der Benutzer-Definitionen eingrenzen.	<i>Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten</i>
Neu	Eine neue Benutzer-Definition anlegen.	<i>Benutzer-Definition anlegen</i>
Öffnen	Eine Benutzer-Definition ändern.	<i>Benutzer-Definition ändern</i>
Anzeigen	Eine Benutzer-Definition anzeigen.	<i>Benutzer-Definition anzeigen</i>
Kopieren	Eine Benutzer-Definition kopieren.	<i>Fach kopieren</i>
Löschen	Eine Benutzer-Definition löschen.	<i>Benutzer-Definition löschen</i>
Protokoll anzeigen	Das Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzeigen.	<i>Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzeigen</i>
Benutzerprotokoll anzeigen	Die protokollierten Aktivitäten eines Benutzers anzeigen.	<i>Protokollierung der Aktivitäten eines Benutzers zeigen</i>
Protokollfilter	Das Protokoll nach Auswahlkriterien filtern.	<i>Protokollierung filtern</i>
Querverweise	Eine Liste aller Objekte des ausgewählten Typs, die mit der Benutzerkennung in Beziehung stehen, anzeigen.	<i>Querverweis-Informationen zu einem Benutzer anzeigen</i>


Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Liste der Fächer	Liste der Fächer für einen Benutzer anzeigen.	<i>Fächer für einen Benutzer auflisten</i>

## Alle Benutzer-Definitionen auflisten

### ➤ Um alle Benutzer-Definitionen aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die **Liste der Benutzer** wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):



Benutzer ID	Name	Telefon
P319147A	NOM administrator user	
P319147G	NOM general user	
P319147D	NOM operator user	
P319147P	NOM printer associated user	

Dieser Bildschirm listet alle in Entire Output Management definierten Benutzer auf.

Sie können sich diese Liste nach Benutzerkennung oder -namen sortiert in alphabetisch aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anzeigen lassen.

### ➤ Um die Kommandos zum Verwalten der Benutzer anzuzeigen:

- Markieren Sie in der **Liste der Benutzer** einen Eintrag und rufen Sie das Kontextmenü auf.

### Felder: Liste der Benutzer


Feld	Beschreibung
Benutzer-ID	Benutzerkennung des Benutzers.
Name	Name des Benutzers.
Telefon	Telefonnummer des Benutzers.

## Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten

### ➤ Um Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Filter**.

Das Fenster **Benutzer filtern** wird angezeigt.



- 3 Geben Sie eine Zeichenkette (Teil einer Benutzerkennung) in das Eingabefeld **Benutzer-ID** ein und wählen Sie **OK**.

Jetzt erscheinen im erweiterten Knoten **Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich nur Benutzer-Definitionen, die die Auswahlkriterien erfüllen.

### ➤ Um die gefilterten Benutzer-Definitionen aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die **Liste der Benutzer** wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

Benutzer ID	Name	Telefon
NATQA	natural qa test user	
NATQA4	natural qa test user	
NATQA5	natural qa test user	
NATQA7	natural qa test user	
NATQA8	natural qa test user	
NATQA9	natural qa test user	


Nur die Benutzerkennungen, die mit der im Fenster **Benutzer filtern** angegebenen Zeichenkette anfangen, werden unter dem Benutzer-Knoten aufgelistet.

## Fächer für einen Benutzer auflisten

### › Um die Fächer für einen Benutzer aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer > Benutzername** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Fächer**.

Die Liste der Fächer für den betreffenden Benutzer wird angezeigt (Beispiel):



Fach	Beschreibung
#Listeneingang	
FACIL	Facility Mgmt.
FIN	Finance
HR	Human Resources

Weitere Informationen zu Fächern siehe *Verwaltungsfunktionen für Fächer* im *Benutzerhandbuch*.

## Benutzer-Definition anlegen



**Tipp:** Anstatt eine Benutzer-Definition vollständig neu anzulegen, können Sie eine bereits vorhandene, geeignete Benutzer-Definition mit oder ohne zugehörige Fächer **kopieren** und dann die Daten mit der Ändern-Funktion anpassen. Eine weitere Möglichkeit zum Erstellen von Benutzer-Definitionen ist im Abschnitt *Benutzer-Definition aus Natural Security kopieren* beschrieben.

### › Um eine neue Benutzer-Definition hinzuzufügen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.

Der Dialog **Neue Benutzer-Definition** wird im Inhaltsbereich geöffnet.

Der Dialog enthält folgende Register:

- **Allgemein**
- **Optionen**
- **Zugriffsrechte**
- **NOM Optionen**

- 3 Geben Sie in den Feldern im Kopfbereich des Dialogs und auf den Registerkarten die Daten des neuen Benutzers ein.

Weitere Informationen siehe [Felder: Benutzer-Definition](#).

- 4 Wählen Sie **OK**, um die Daten zu speichern.

## Felder: Benutzer-Definition

Die Felder zur Definition des Benutzerprofils sind im Kopfbereich des Dialogs und auf mehreren Registerkarten untergebracht.

- [Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte Allgemein](#)
- [Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte Optionen](#)
- [Felder: Definition des Benutzerprofils - Register Zugriffsrechte](#)

■ [Felder: Definition des Benutzerprofils - Register NOM Optionen](#)

### Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte Allgemein

Die folgende Tabelle erklärt die Felder, die sich im Kopfbereich des Dialogs und auf der Registerkarte **Allgemein** befinden:

Feld	Erklärung
Benutzer-ID	Geben Sie die Benutzerkennung ein.  Die Benutzerkennung identifiziert einen Benutzer in Entire Output Management eindeutig und wird für Sicherheitsprüfungen und die Reportverteilung verwendet.  Falls Sie in Ihrer Installation ein Security-Paket benutzen (z.B. RACF, TOP-SECRET), muss die Benutzerkennung diesem System mitgeteilt werden, es sei denn, das Kontrollkästchen <b>Verwende Benutzer-Identifikation für externes Security (ESY Benutzer)</b> ist markiert.
Vorname / Nachname	Geben Sie den Vornamen und Nachnamen des Benutzers ein.
Titel	Anrede für den Benutzer (z. B. Professor, Dr., Herr, Frau).
Bürobezeichnung Adresse / Stadt / Land / Postleitzahl	Adresse des Benutzers.
Abteilung Nr.	Nummer der Abteilung, in der der Benutzer arbeitet.
Abteilung Name	Name der Abteilung, in der der Benutzer arbeitet.
Ort	Standort der Abteilung.
Organisation	Name des Unternehmens, in dem der Benutzer arbeitet.
Telefonnummern Büro	Landesvorwahl/Rufnummer/Durchwahl der dienstlichen Telefonnummer des Benutzers.
Telefonnummern Privat	Landesvorwahl/Rufnummer der privaten Telefonnummer des Benutzers

### Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte Optionen

Auf der Registerkarte **Optionen** können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen und/oder vorhandene Standardeinstellungen (z.B. Benutzertyp, Benutzersprache) ändern.

Die folgende Tabelle erklärt die Felder, die sich auf der Registerkarte **Optionen** befinden:

Feld	Erklärung
Benutzertyp	<p>Mögliche Benutzertypen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Administrator: Der Benutzer hat alle Verwaltungs- und Zugriffsrechte im System und kann alle Listen einsehen.</li> <li>■ Allgemeiner Benutzer: Der Benutzer hat nur die Verwaltungs- und Zugriffsrechte zur Verfügung, die auf der Registerkarte <b>Zugriffsrechte</b> markiert sind. Er sieht nur die Objekte auf die er zugreifen darf.</li> <li>■ Operator: Der Benutzer hat die gleichen Rechten wie ein allgemeiner Benutzer. Zusätzlich darf er die Druckaufträge aller Drucker verwalten, ohne dass er dafür eine explizite Zulassung benötigt.</li> <li>■ Eingeschränkter Operator: Der Benutzer hat die gleichen Rechten wie ein allgemeiner Benutzer. Zusätzlich darf er die Druckaufträge der ihm zugewiesenen Drucker verwalten. Für diesen Benutzer werden nur die Druckaufträge des/der betreffenden Drucker(s) angezeigt.</li> </ul>
Sprache	Markieren Sie die gewünschte Sprache für die Systemoberfläche: Englisch oder Deutsch.
Verwende Benutzer-Identifikation für externes Security (ESY Benutzer)	<p>Markiert:</p> <p>Die Identifikation des NOM-Benutzers als NPR-Benutzer (ESY-Benutzer) wird verwendet. Dazu muss der NOM-Benutzer im externen Security-System (NSC, RACF, etc.) definiert sein.</p>

Feld	Erklärung
	<p>Nicht markiert: Die Identifikation des NOM-Monitors wird verwendet.</p> <p>Siehe auch Beschreibung des Feldes <b>Eigentümer-ID verwenden</b> unter <i>Felder: System-Standardwerte</i>.</p>
Nach Reportname ausgewählte aktive Reports sortieren	<p>Sind Teilmengen von aktiven Reports über den Reportnamen ausgewählt (z.B. Report: TEST*), kann die Ergebnisliste sortiert werden nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nach Datum/Uhrzeit</li> <li>■ nach Reportname</li> </ul> <p><b>Anmerkung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beim Output Management GUI Client ist diese Angabe eine Vorbelegung, die in der Liste über die Spaltensortierung geändert werden kann.</li> <li>2. Listen, die keinen Filter auf dem Reportnamen haben, sind immer nach Datum sortiert.</li> </ol>
Standard-Filter der aktiven Reports	<p>Sie können das Optionsfeld markieren, um folgende Standard-Sortierkriterien für aktive Reports festzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ nach Präfix</li> <li>■ nach Teilzeichenfolge</li> </ul> <p>Die Vorbelegung kann im Filter für die aktiven Report Listen individuell geändert werden.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Die Vorbelegung auf das Sortierkriterium <b>Teilzeichenfolge</b> sollte nur für besondere Zwecke gewählt werden, da der Aufwand bei der Filterung deutlich höher ist als beim Sortierkriterium <b>Präfix</b>.</p>

### Felder: Definition des Benutzerprofils - Register Zugriffsrechte

Auf der Registerkarte **Zugriffsrechte** (Beispiel) können Sie Zugriffsrechte des Benutzers für die NOM-Objekttypen gewähren oder einschränken:



NGC - Neue Benutzer-Definition

Benutzer-ID :  Vorname :  Titel :   
 Nachname :

	Anzeigen	Ändern	Löschen
Reports	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bündel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verteiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Drucker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Physische Drucker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kalender	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktive Reports	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktive Bündel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Druckaufträge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standardwerte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Beschränke die Liste auf die zugriffsberechtigten aktiven Bündel  
☐ Erlaube aktive Bündel für das Drucken zu schließen  
☐ Erlaube den Start des Monitors  
☐ Erlaube das Herunterfahren/Beenden des Monitors  
☐ Erlaube das Editieren von Trennblättern und -Programmen  
☐ Erlaube den Zugriff auf die Archiv-Verwaltung  
☒ Erlaube das Markieren von aktiven Reports für die Archivierung  
☐ Erlaube den Start eines Archivierungs-Auftrags  
☒ Erlaube das Markieren von aktiven Reports für die Reaktivierung  
☐ Erlaube den Start eines Reaktivierungs-Auftrags

Die folgende Tabelle erklärt die Felder, die sich auf der Registerkarte **Zugriffsrechte** befinden:

Feld	Erklärung
Reports	Der Benutzer darf bei Datensätzen für Objekte dieses Typs nur die hier markierten Aktionen ausführen,  <b>Anzeigen</b> Datensätze können nur angezeigt werden. <b>Ändern</b> Datensätze können angelegt, angezeigt, geändert und kopiert werden. <b>Löschen</b> Datensätze können angelegt, angezeigt, geändert, kopiert und gelöscht werden.  Ist keine der Optionen ausgewählt, ist der betreffende Objekttyp gesperrt.
Bündel	
Verteiler	
Drucker	
Physische Drucker	
Kalender	
Benutzer	
Aktive Reports	
Aktive Bündel	
Druckaufträge	
Standardwerte	
Beschränke die Liste auf die zugriffsberechtigten aktiven Bündel	Der Benutzer darf nur die aktiven Bündel anzeigen, öffnen und löschen, für die er eine Berechtigung hat.  Markiert: In der Liste der aktiven Bündel werden nur die Bündel angezeigt, für die der Benutzer eine Berechtigung hat.

Feld	Erklärung
	<p>Nicht markiert: Die Liste der aktiven Bündel zeigt alle aktiven Bündel (jedoch mit Einschränkungen hinsichtlich der Pflegefunktionen).</p>
Erlaube aktive Bündel für das Drucken zu schließen	<p>Markiert: Der Benutzer darf die betreffende Funktion ausführen.</p> <p>Nicht markiert: Der Benutzer darf die betreffende Funktion nicht ausführen.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Die Option <b>Herunterfahren/Beenden des Monitors</b> ist nur möglich, wenn auch das Starten des Monitors erlaubt ist.</p>
Erlaube den Start des Monitors	
Erlaube das Herunterfahren/Beenden des Monitors	
Erlaube das Editieren von Trennblättern und -Programmen	
Erlaube den Zugriff auf die Archivverwaltung	
Erlaube das Markieren von aktiven Reports für die Archivierung	<p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, darf der Benutzer aktive Reports oder aktive Bündel zum Archivieren markieren und Markierungen zurücknehmen.</p>
Erlaube den Start eines Archivierungs-Auftrags	<p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, darf der Benutzer Archivierungs- und Verdichtungsjobs starten.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Diese Option ist nur möglich, wenn auch das entsprechende <b>Markieren</b> erlaubt ist.</p>
Erlaube das Markieren von aktiven Reports für die Reaktivierung	<p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, darf der Benutzer aktive Reports oder aktive Bündel zur Reaktivierung markieren und Markierungen zurücknehmen.</p>
Erlaube den Start eines Reaktivierungs-Auftrags	<p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, darf der Benutzer Reaktivierungsjobs starten.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Diese Option ist nur möglich, wenn auch das entsprechende <b>Markieren</b> erlaubt ist.</p>

## Felder: Definition des Benutzerprofils - Register NOM Optionen

NGC - Neue Benutzer-Definition

Benutzer-ID :  Vorname :  Titel :   
 Nachname :

Listenformat für Aktive Bündel

☒ Format 1
 ☐ Format 2

☒ Zeige Bestätigungsfenster beim Ändern von Objekten  
☒ Zeige Bestätigungsfenster beim Löschen von Objekten  
☒ Zeige Zeilennummern beim Ansehen von aktiven Reports  
☒ Zeige PF-Tastenzuordnung beim Ansehen von aktiven Reports  
☒ Langnamen anzeigen

Auf der Registerkarte **NOM Optionen** können Sie für den Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:

Feld	Erklärung
Listenformat für aktive Bündel	<p>Diese Option steuert das Verhalten bei der Stern-Notation-Auswahl in einer Liste aktiver Bündel:</p> <p>Format 1 Der Benutzer erhält eine Liste mit passenden aktiven Bündelnamen, von denen er einen auswählen kann. Aktive Bündel werden dann mit dem ausgewählten Namen aufgelistet.</p> <p>Format 2 Alle passenden aktiven Bündelnamen werden aufgelistet.</p>
Zeige Bestätigungsfenster beim Ändern von Objekten	<p>Markiert: Änderungen an Objekten müssen in einem Bestätigungsfenster ausdrücklich bestätigt werden.</p> <p>Nicht markiert: Änderungen werden automatisch übernommen.</p>
Zeige Bestätigungsfenster beim Löschen von Objekten.	<p>Markiert: Das Löschen von Objekten muss in einem Bestätigungsfenster ausdrücklich bestätigt werden.</p> <p>Nicht markiert: Das Objekt wird sofort gelöscht.</p>
Zeige Zeilennummern beim Ansehen von aktiven Reports	<p>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, werden beim Ansehen des Reportinhalts 6-stellige Zeilennummern vor jeder Zeile angezeigt.</p>

Feld	Erklärung
Zeige PF-Tastenzuordnung beim Ansehen von aktiven Reports	Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, werden beim Blättern eines aktiven Reports die PF-Tasten-Belegungen unten auf dem Editor-Bildschirm angezeigt.
Langnamen anzeigen	<p>Markiert: Lange Report- und Bündelnamen, die aus bis zu 25 Zeichen bestehen, werden angezeigt.</p> <p>Nicht markiert: Langnamen werden nicht angezeigt.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Wenn die Anzeige von Langnamen nicht vom System unterstützt wird (siehe <i>System-Standardwerte</i>), dann wird die Markierung bei diesem Kontrollkästchen automatisch entfernt und kann nicht gesetzt werden.</p> <p>Siehe auch Feld <b>Lange Namen unterstützen</b> in <i>Felder: System-Standardwerte</i>.</p>

## Benutzer-Definition ändern

### ➤ Um eine Benutzer-Definition zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Der Dialog **Benutzer-Definition** wird im Inhaltsbereich geöffnet. Er enthält die Registerkarten **Allgemein**, **Optionen**, **Zugriffsrechte**, **NOM Optionen**. Alle Eingabefelder können geändert werden.

- 3 Wählen Sie **OK**, um die geänderten Daten zu speichern.

## Benutzer-Definition kopieren

### ➤ Um eine Benutzer-Definition zu kopieren:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu kopierende Benutzer-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Kopieren**.

Das Fenster **Definition eines Benutzers kopieren** wird angezeigt (Beispiel):

- 4 Geben Sie den Namen des Ziel-Benutzers ein.

Wenn Sie das Feld **Mit Fächer** markieren, werden die zugehörigen Fächer mit kopiert.

- 5 Wählen Sie **OK**.

Die Benutzer-Definition wird kopiert, und Sie können sie Ihren Anforderungen entsprechend anpassen.

## Benutzer-Definition löschen



**Tipp:** Wenn Sie einen Benutzer löschen, werden alle mit dem Benutzer verbundenen Objekte (z.B. aktive Reports) ebenfalls gelöscht. Das bedeutet, dass der Löschvorgang ziemlich zeitaufwendig sein kann. Deshalb wird empfohlen, einen Benutzer nur dann zu löschen, wenn der Monitor nicht aktiv ist, oder die Löschung im Batch-Betrieb durchzuführen.

### ➤ Um eine Benutzer-Definition im Online-Modus zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu löschende Benutzer-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.

Es erscheint ein Dialogfenster, durch das Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen.

- 4 Wählen Sie **Ja**, um die Benutzer-Definition zu löschen.

### ➤ Um eine Benutzer-Definition im Batch-Modus zu löschen:

- Benutzen Sie die Anwendungsprogrammierungsschnittstelle (API) `NOMDELUS`. Diese befindet sich in der Bibliothek `SYSNOM`. Der Aufruf erfolgt mit:

```
LOGON SYSNOM  
NOMDELUS DELETE user-ID
```

Der Benutzer wird systemweit gelöscht.

## Benutzer-Definition anzeigen

---

### ➤ Um eine Benutzer-Definition anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die anzuzeigende Benutzer-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Benutzer-Definition des Benutzers wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe [Felder: Benutzer-Definition](#).

- 4 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.


## Querverweis-Informationen zu einem Benutzer anzeigen

---

### ➤ Um Querverweis-Informationen zu einem Benutzer anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Querverweise**.

Das Dialogfenster **Querverweise von Benutzer** erscheint (Beispiel):



Das Dialogfenster zeigt an, mit welchen Verbindungstypen und mit wie vielen Objekten der Verbindungstypen der Benutzer verbunden ist. Die Objektliste des ersten Verbindungstyps ist standardmäßig aufgeklappt.

- 4 Um die Objektliste eines anderen Verbindungstyps anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Verbindungstyps oder auf das Dreieck vor dem Namen des Verbindungstyps.
- 5 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Funktion zu beenden.

## Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzeigen

### ➤ Um ein Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Protokoll anzeigen**.

Das vollständige **Protokoll** zu der angegebenen Benutzer-Definition wird angezeigt (Beispiel):

Datum/Zeit	Zeitzone	Ausg.Von	Nachricht
10.06.2020 12:05:56.728377	CEST	NATQA5	NOM0766 Benutzerdefinition NATQA5 geaendert.
10.06.2020 12:05:21.129642	CEST	NATQA5	NOM0766 Benutzerdefinition NATQA5 geaendert.

➤ Um die Anzeige der Protokolleinträge nach Auswahlkriterien einzuschränken:

- Markieren Sie einen Eintrag im **Protokoll**.

Weitere Vorgehensweise siehe [Protokoll nach Auswahlkriterien filtern](#)

### Spaltenüberschriften: Protokoll Benutzer

In den Spalten des Protokolls werden folgende Informationen angezeigt:

Feld	Erklärung
Datum	Das Datum, an dem die Funktion ausgeführt wurde.
Zeit	Die Uhrzeit, zu der die Funktion ausgeführt wurde.
Ausg.von	Benutzer bzw. Monitor, der die Funktion ausgeführt bzw. ausgelöst hat.
Nachricht	Beschreibung der ausgeführten Funktion.

➤ Um ausführliche Informationen zu einem Protokoll-Eintrag zu zeigen:

- 1 Markieren Sie den betreffenden Eintrag in der Protokoll-Liste.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Info**.

Das Fenster **Log-Nachricht** wird angezeigt (Beispiel):



NGC - Protokollnachricht

Nachricht : NOM0766 Benutzerdefinition NATQA5 geaendert.

Benutzer  
ID : NATQA5      Name : test user -last name,natural qa - first name

Objekt : NATQA5      Code : UM , Benutzer  
Datum : 10.06.2020      Zeit : 12:05:56.728377      Zeitzone : CEST

Report  
Name :      Laufnummer :

Bündel  
Name :      Laufnummer :

Job  
Name : NOUSOP-N      Nummer :

Drucker  
Name :

Abbrechen      Hilfe


- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Anzeige zu beenden.

## Protokollierung der Aktivitäten eines Benutzers zeigen

### ➤ Um das Protokoll der Aktivitäten eines Benutzers zu zeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Benutzer** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Benutzerprotokoll anzeigen**.

Das **Benutzerprotokoll**, d.h. eine Liste aller Funktionen, die der Benutzer ausgeführt hat, wird angezeigt (Beispiel):



Datum/Zeit	Zeitzone	Objektname	Nachricht
10.06.2020 12:05:56.728377	CEST	NATQA5	NOM0766 Benutzerdefinition NATQA5 geaendert.
10.06.2020 12:05:21.129642	CEST	NATQA5	NOM0766 Benutzerdefinition NATQA5 geaendert.
10.06.2020 12:04:36.478406	CEST	ZZNATQA5	NOM0766 Benutzerdefinition ZZNATQA5 geaendert.
10.06.2020 12:04:23.964122	CEST	ZZNATQA6	NOM0766 Benutzerdefinition ZZNATQA6 geaendert.
10.06.2020 12:03:36.779061	CEST	ZZNATQA6	NOM0766 Benutzerdefinition ZZNATQA6 geaendert.
10.06.2020 12:03:10.845691	CEST	ZZNATQA5	NOM0766 Benutzerdefinition ZZNATQA5 geaendert.
10.06.2020 09:06:52.326762	CEST		NOM0078 Benutzer NATQA5 angemeldet.
10.06.2020 08:16:35.621490	CEST		NOM0078 Benutzer NATQA5 angemeldet.
10.06.2020 08:12:30.714500	CEST		NOM0077 Benutzer NATQA5 abgemeldet.
10.06.2020 08:12:30.318317	CEST		NOM0078 Benutzer NATQA5 angemeldet.
10.06.2020 08:07:09.973052	CEST		NOM0077 Benutzer NATQA5 abgemeldet.
10.06.2020 08:07:09.785458	CEST		NOM0073 AR Loeschen erfolgreich beendet- 0 Objekt
10.06.2020 08:07:09.686471	CEST		NOM0078 Benutzer NATQA5 angemeldet.
10.06.2020 08:07:09.520323	CEST		NOM0077 Benutzer NATQA5 abgemeldet.
10.06.2020 08:07:09.445393	CEST	QA-STD3/1729590	NOM7001 Benutzer durchblaetterte Report QA-STD3

Weitere Informationen siehe [Spaltenüberschriften: Protokollierung der Aktivitäten eines Benutzers](#)

➤ Um die Anzeige der Protokolleinträge nach Auswahlkriterien einzuschränken:

- Markieren Sie einen Eintrag im **Benutzerprotokoll**.

Weitere Vorgehensweise siehe [Protokoll nach Auswahlkriterien filtern](#)

### Spaltenüberschriften: Protokollierung der Aktivitäten eines Benutzers

Zu jeder Aktivität eines Benutzers werden folgende Informationen angezeigt:

Feld	Erklärung
Datum	Das Datum, an dem die Funktion ausgeführt wurde.
Zeit	Die Uhrzeit, zu der die Funktion ausgeführt wurde.
Zeitzone	Zeitzone, in der die Funktion ausgeführt wurde, z.B. CEST = Central European Summer Time (englische Bezeichnung für die Mitteleuropäische Sommerzeit).
Objektname	Das Objekt, für das die Funktion ausgeführt wurde.
Nachricht	Beschreibung der ausgeführten Funktion.

➤ Um ausführliche Informationen zu einem Eintrag anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie den Eintrag im **Benutzerprotokoll** und wählen Sie **Info** im Kontextmenü.

Es werden ausführliche Informationen zu dem ausgewählten Eintrag angezeigt (Beispiel):

NGC - Protokollnachricht

Nachricht : NOM0766 Benutzerdefinition ZZNATQA5 geaendert.

Benutzer  
ID : NATQA5      Name : test user -last name,natural qa - first name

Objekt : ZZNATQA5      Code : UM  
Datum : 16.10.2018      Zeit : 10:28:45.276755      Zeitzone : CEST

Report  
Name :      Laufnummer :

Bündel  
Name :      Laufnummer :

Job  
Name : NOUSOP-N      Nummer :

Drucker  
Name :

Abbrechen      Hilfe

- 2 Wählen Sie **Abbrechen**, um die Anzeige zu beenden.

## Protokoll nach Auswahlkriterien filtern

Das Kontextmenü-Kommando **Protokollfilter** ist für das Objekt **Benutzer** an mehreren Stellen verfügbar:

- Bei einer Benutzer-Definition im Objekt-Arbeitsbereich,
- im Inhaltsbereich in der [Liste der Benutzer](#),
- bei einem Eintrag im [Protokoll](#) zu einer Benutzer-Definition,
- bei einem Eintrag im [Benutzerprotokoll](#) zur Protokollierung der Aktivitäten eines Benutzers.

➤ Um das Protokoll nach Auswahlkriterien zu filtern:

- 1 Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition bzw. den betreffenden Listeneintrag.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Protokollfilter**.

Das Fenster **Protokollierung filtern** wird angezeigt.

The screenshot shows a dialog box titled "NGC - Protokollierung filtern". It has a close button (X) in the top right corner. The main area contains the following elements:

- Datum/Uhrzeit** section:
  - Von :** A date picker showing "10.06.2020" and a time spinner showing "00:00".
  - Bis :** A date picker showing "10.06.2020" and a time spinner showing "23:59".
- Suchstring :** A text input field.
- ☐ **Groß-/Kleinschreibung**
- Buttons at the bottom: **Reset**, **OK**, **Abbrechen** (highlighted with a blue border), and **Hilfe**.

2 Geben Sie Ihre Auswahlkriterien ein:

Feld	Erklärung
Datum Von Bis	Vorbelegt mit dem aktuellen Datum und dem Zeiraum von 00:00 bis 23:59.  Wenn Sie das entsprechende Kontrollkästchen markieren, können Sie den Anfang und/oder das Ende des Datums- und Uhrzeitbereichs ändern.
Suchstring	Sie können eine Zeichenkette eingeben, deren Vorhandensein als Auswahlkriterium verwendet werden soll.
Groß-/Kleinschreibung	Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei der Suche auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden soll.

Sie können Ihre Feldeingaben zurücksetzen, indem Sie die Schaltfläche **Reset** wählen.

Wählen Sie **OK**, um Ihre Auswahlkriterien zu bestätigen.

Die nach den Auswahlkriterien gefilterten Informationen werden im **Benutzerprotokoll** angezeigt.



#### Anmerkungen:

1. Die eingegebenen Filterkriterien und der Suchstring gelten für die Dauer der aktuellen Sitzung.
2. Um wieder das vollständige Benutzerprotokoll anzuzeigen, müssen Sie im Objekt-Arbeitsbereich den betreffenden Benutzer markieren, das Kontextmenü aufrufen und das Kommando **Protokollfilter** erneut benutzen.

## 4 Benutzer-Definitionen aus Natural Security kopieren

---

Diese Funktion erleichtert das Definieren von Benutzern und sorgt für Konsistenz zwischen Entire Output Management and Natural Security.


Sie können in einem Arbeitsgang mehrere neue Benutzer in Entire Output Management zulassen, indem Sie

- bereits vorhandene Benutzerdaten (**Benutzersatz**) aus Natural Security (NSC) übernehmen und dabei
- entweder das **Benutzerprofil** eines in Entire Output Management vorhandenen Benutzers kopieren
- oder das NOM-Standard-Benutzerprofil zuordnen.

➤ **Um mit dieser Funktion neue Benutzer zu definieren:**


- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > NSC-Benutzer kopieren** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **NSC kopieren**.

Es wird eine Liste aller in Natural Security definierten Benutzer angezeigt (Beispiel):




In der Spalte **Nachricht** wird zu jedem Benutzer angezeigt, ob für ihn bereits eine Benutzer-Definition in Entire Output Management angelegt worden ist.

- 3 Markieren Sie diejenigen NSC-Benutzer, für die eine Benutzer-Definition in Entire Output Management erstellt werden soll.
- 4 Sie können das Profil einer in Entire Output Management vorhandenen Benutzer-Definition als Profilvorlage für die neuen Benutzer-Definitionen auswählen:



- Wenn Sie **Profilvorlage auswählen** wählen, wird ein Fenster angezeigt (Beispiel):



Das Fenster enthält die Liste aller in Entire Output Management vorhandenen Benutzer.

Markieren Sie einen Benutzer, dessen Profil als Vorlage für die neuen Benutzer-Definitionen verwendet werden soll.

Wählen Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

- Wenn Sie sich entscheiden, keine Profilvorlage auszuwählen, werden die neuen Benutzer-Definitionen unter Verwendung des Standardprofils angelegt, d.h. alle Profelfelder werden mit Standardwerten vorbelegt.

5 Benutzen Sie die Schaltfläche **Markierte Benutzer kopieren**.

Für die markierten Benutzer werden Benutzer-Definitionen in Entire Output Management angelegt.

Mit dieser Funktion angelegte Benutzer-Definitionen können Sie individuell ändern. Siehe [\*Benutzer-Definition ändern\*](#).



# 5

## Kalender verwalten

---

■ Verfügbare Kommandos für Kalender .....	138
■ Alle Kalender auflisten .....	139
■ Kalender nach Auswahlkriterien auflisten .....	140
■ Neuen Kalender erstellen .....	141
■ Kalender ändern .....	143
■ Kalender anzeigen .....	144
■ Kalender löschen .....	144

Kalender werden benutzt, um Aufbewahrungszeiträume für die Speicherung und Archivierung zu definieren. Die Aufbewahrungszeiträume werden als eine Anzahl von Tagen angegeben, wobei entweder alle Tage oder nur Arbeitstage berücksichtigt werden.

In einem Kalender können die Tage der Woche als Werktage oder Feiertage (Nicht-Werktage) gekennzeichnet werden. Nicht-Werktage sind:

- **Arbeitsfreie Tage**

Feiertage oder Nicht-Arbeitstage, die einmal pro Jahr anfallen. Beispiel: Öffentliche Fest- und Feiertage, Urlaubstage.

- **Arbeitsfreie Wochentage**

Feiertage, die jeweils einmal pro Woche anfallen. Beispiel: Sonntag.

Zur Identifizierung eines Kalenders dient der Kalendername und das Kalenderjahr, auf das er sich bezieht.

Ein Kalender gilt immer für ein Jahr. Das bedeutet, dass Sie zum Jahreswechsel neue Kalender für das Folgejahr definieren müssen. Falls ein Aufbewahrungszeitraum über das Jahresende hinaus geht und noch kein entsprechender Kalender für das Folgejahr definiert worden ist, berechnet Entire Output Management den Aufbewahrungszeitraum für das Folgejahr auf der Basis aller Tage, ohne dabei zwischen Arbeitstagen und Nicht-Arbeitstagen zu unterscheiden.

## Verfügbare Kommandos für Kalender

---

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Kommandos und Funktionen zur Pflege der Kalender und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

- [Kommandos für den Meta-Knoten Kalender](#)
- [Kommandos für eine einzelne Kalender-Definition](#)

### Kommandos für den Meta-Knoten Kalender

➤ Um die verfügbaren Kommandos für den Meta-Knoten „Kalender“ anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung > Kalender**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Liste	Alle Kalender-Definitionen in einer Listenansicht anzeigen.	<i>Alle Kalender auflisten</i>
Filter	Den Bereich der Kalender-Definitionen eingrenzen.	<i>Kalender nach Auswahlkriterien auflisten</i>
Neu	Einen neuen Kalender definieren.	<i>Neuen Kalender erstellen</i>

## Kommandos für eine einzelne Kalender-Definition

➤ Um die verfügbaren Kommandos für eine einzelne Kalender-Definition anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung** > **Kalender** > *Kalender-Name*.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der **Liste der Kalender** eine Kalender-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:


Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Filter	Den Bereich der Kalender-Definitionen eingrenzen.	<i>Kalender nach Auswahlkriterien auflisten</i>
Neu	Einen neuen Kalender definieren.	<i>Neuen Kalender erstellen</i>
Öffnen	Die Definition eines Kalenders ändern.	<i>Kalender ändern</i>
Anzeigen	Die Definition eines Kalenders anzeigen.	<i>Kalender anzeigen</i>
Löschen	Die Definition eines Kalenders löschen.	<i>Kalender löschen</i>

## Alle Kalender auflisten

➤ Um eine Liste aller Kalender aufzurufen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung** > **Kalender** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die **Liste der Kalender** wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):




Sie können die Liste nach Kalender-Namen oder -Jahr sortieren.

## Kalender nach Auswahlkriterien auflisten

➤ Um Kalender nach Auswahlkriterien aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Kalender** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Filter**.

Das Fenster **Kalender filtern** wird angezeigt.



- 3 Geben Sie Ihre Auswahlkriterien ein und wählen Sie **OK**.

Nur die Kalender, die die angegebenen Auswahlkriterien erfüllen, werden unter dem Kalender-Knoten bzw. in der **Liste der Kalender** aufgelistet.

## Neuen Kalender erstellen

### > Um einen neuen Kalender zu erstellen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung** > **Kalender** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.

Der Dialog **Neuer Kalender** wird im Inhaltsbereich geöffnet.

NGC - Neuer Kalender

Name :  Jahr :  Vorlage für Jahr :

Arbeitsfreie Wochentage:

- ☐ Montag
- ☐ Dienstag
- ☐ Mittwoch
- ☐ Donnerstag
- ☐ Freitag
- ☒ Samstag
- ☒ Sonntag

OK Abbrechen Hilfe

- 3 In diesem Fenster machen Sie folgende Angaben:


Feld	Erklärung
Name	Geben Sie den Namen des Kalenders ein, der hinzugefügt werden soll.  <b>Anmerkung:</b> Kalender werden durch ihren Namen <i>und</i> durch das Jahr, auf das sie sich beziehen, identifiziert. Das bedeutet, dass Sie Kalender mit demselben Namen für jeweils ein anderes Jahr definieren können.
Jahr	Geben Sie das Jahr an, für das der Kalender gelten soll.



Feld	Erklärung
Vorlage für Jahr	Sie können den Namen eines existierenden Kalenders auswählen. Die dort vorhandenen Definitionen werden in den neuen Kalender übernommen.  <b>Anmerkung:</b> Die Vorlagen-Auswahl zeigt nur Kalender, die für das angegebene Jahr gelten.

- 4 Über das Kontextmenü können Sie Feiertage setzen, zurücksetzen oder alle Feiertage entfernen.

Beispiel:

Um Feiertage zu setzen, markieren Sie einen oder mehrere zu ändernden Kalendereinträge per Doppel-Klick und Mehrfachauswahl (mit Hochstelltaste oder Strg-Taste) und wählen Sie im Kontextmenü **Feiertage setzen**.




- 5 Benutzen Sie die Pfeiltaste rechts  bzw. links , um die Definition für die jeweils andere Jahreshälfte vorzunehmen.
- 6 Wählen Sie **OK**, um die Daten zu speichern.

## Kalender ändern

### > Um einen Kalender zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Kalender** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu ändernde Kalender-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Der Kalender wird angezeigt (Beispiel):



Urlaubstage, arbeitsfreie Wochentage und Feiertage erscheinen im Kalender hervorgehoben. Arbeitstage sind nicht hervorgehoben.

- 4 Über das Kontextmenü können Sie Feiertage umschalten, setzen, zurücksetzen oder alle Feiertage entfernen.

Beispiel:

Um Feiertage zu setzen, markieren Sie einen oder mehrere zu ändernden Kalendereinträge per Doppel-Klick und Mehrfachauswahl (mit Hochstelltaste oder Strg-Taste) und wählen Sie im Kontextmenü **Feiertage setzen**.

- 5 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Kalender anzeigen

---

### > Um einen Kalender anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Kalender** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die anzuzeigende Kalender-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Der Kalender wird angezeigt.

- 4 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

## Kalender löschen

---

### > Um einen Kalender zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Kalender** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu löschende Kalender-Definition.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.

Es erscheint ein Dialogfenster, durch das Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen.

- 4 Wählen Sie **Ja**, um den Kalender zu löschen.

Der Kalender wird gelöscht.

Oder:

Wählen Sie **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.



## 6 Physische Drucker verwalten

---

■ Verfügbare Kommandos für physische Drucker .....	146
■ Alle physischen Drucker auflisten .....	147
■ Physische Drucker nach Auswahlkriterien auflisten .....	148
■ Neuen physischen Drucker definieren .....	149
■ Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute .....	150
■ Spezielle Attribute für einen physischen Drucker .....	151
■ Attributsymbole .....	152
■ Attribute der physischen Drucker .....	156
■ UNIXLP - Direktes TCP/IP-Drucken .....	161
■ NATUNIX-Drucker .....	164
■ DISKUNIX-Drucker .....	166
■ NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften .....	170
■ Physischen Drucker ändern .....	171
■ Physischen Drucker anzeigen .....	172
■ Physischen Drucker kopieren .....	172
■ Physischen Drucker löschen .....	173
■ Physischen Drucker stoppen .....	173
■ Physischen Drucker wieder starten .....	174

Ein physischer Drucker ist ein VTAM-Drucker, ein Systemdrucker oder eine Datei, die benutzt wird, um Druckaufträge auf Platte oder Band auszugeben.

Weitere Informationen siehe:

- *Drucken im Dokument Konzept und Leistungsumfang*
- *Logische Drucker im Benutzerhandbuch*

## Verfügbare Kommandos für physische Drucker

---

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Kommandos und Funktionen zur Pflege der physischen Drucker und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

- [Kommandos für den Meta-Knoten Physische Drucker](#)
- [Kommandos für eine einzelne Drucker-Definition](#)

### Kommandos für den Meta-Knoten Physische Drucker

➤ Um die verfügbaren Kommandos für den Meta-Knoten „Physische Drucker“ anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung > Physische Drucker** und rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Liste	Alle physischen Drucker-Definitionen in einer Listenansicht anzeigen.	<a href="#">Alle physischen Drucker auflisten</a>
Filter	Den Bereich der physischen Drucker-Definitionen eingrenzen.	<a href="#">Physische Drucker nach Auswahlkriterien auflisten</a>
Neu	Einen neuen physischen Drucker definieren.	<a href="#">Neuen physischen Drucker definieren</a>

## Kommandos für eine einzelne Drucker-Definition

➤ Um die verfügbaren Kommandos für die Definition eines einzelnen physischen Druckers anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Systemverwaltung > Physische Drucker > Drucker-Name**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der **Liste der physischen Drucker** eine Drucker-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:


Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Filter	Den Bereich der physischen Drucker-Definitionen eingrenzen.	<i>Physische Drucker nach Auswahlkriterien auflisten</i>
Neu	Einen neuen physischen Drucker definieren.	<i>Neuen physischen Drucker definieren</i>
Öffnen	Die Definition eines physischen Druckers ändern.	<i>Physischen Drucker ändern</i>
Anzeigen	Die Definition eines physischen Druckers anzeigen.	<i>Physischen Drucker anzeigen</i>
Start	Einen physischen Drucker, der gestoppt wurde, wieder starten.	<i>Physischen Drucker wieder starten</i>
Stop	Einen physischen Drucker stoppen.	<i>Physischen Drucker stoppen</i>
Löschen	Die Definition eines physischen Druckers löschen.	<i>Physischen Drucker löschen</i>
Kopieren	Die Definition eines physischen Druckers kopieren.	<i>Physischen Drucker kopieren</i>

## Alle physischen Drucker auflisten

➤ Um alle physischen Drucker aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physische Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die **Liste der physischen Drucker** wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):



Drucker	Typ	Standort	Status	Programm	Skelett
CMA\$POOL	CASPOOL			RMPCMA	
CON-NECT	CON-NECT			RMPCNT	
DAECOP09	VTAM	Real printer in U12, Room 204a		RMPRTM	
DAEETC34	VTAM	P311777 - LU busy		RMPRTM	
DAEETCW1	VTAM	P311777 - LU busy		RMPRTM	
DAEETCW6	VTAM	P311777 - LU busy		RMPRTM	
DAEPRTD6	VTAM	R125		RMPRTM	
DISKMVS	DISKMVS			RMPRWKF	DISKMVS
DISKUNIX	DISKUNIX			RMPRDSK	

Sie enthält alle definierten physischen Drucker, die im System benutzt werden können.

### Spaltenüberschriften: Liste der Physischen Drucker


Feld	Erklärung
Drucker	VTAM-ID des physischen Druckers: SYS\$PRINT für Systemdrucker oder DISK für die Ausgabe auf Platte.
Typ	Druckertyp.
Standort	Standort des physischen Druckers.
Status	Status des physischen Druckers: gestartet oder gestoppt.
Programm	Programm, das den tatsächlichen Druckvorgang ausführt.
Skelett	JCL-Skelett, das beim Drucken im Batch-Betrieb benutzt wird.

## Physische Drucker nach Auswahlkriterien auflisten

› Um physische Drucker nach Auswahlkriterien aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physische Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Filter**.

Das Fenster **Physische Drucker filtern** wird angezeigt.



NGC - Physische Drucker filtern

Physischer Drucker :

OK Abbrechen Hilfe

- 3 Geben Sie einen Teil eines Drucker-Namens in das Eingabefeld ein und wählen Sie **OK**.

Nur die Drucker, die mit der angegebenen Zeichenkette anfangen, werden unter dem physischen Drucker-Knoten aufgelistet.

## Neuen physischen Drucker definieren

### ➤ Um einen neuen physischen Drucker zu definieren:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physische Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.

Der Dialog **Neuer physischer Drucker** wird im Inhaltsbereich angezeigt.

- 3 Geben Sie die allgemeinen Attribute ein.

Weitere Informationen siehe [Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute](#).

- 4 Geben Sie die speziellen Attribute ein.

Weitere Vorgehensweise siehe [Spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren](#).

- 5 Wählen Sie **OK**, um alle Daten zu speichern.

## Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute

Feld	Erklärung
Drucker-ID	Geben Sie die Kennung des physischen Druckers ein.
Druckertyp	<p>Die folgenden Druckertypen werden von Entire Output Management unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>CASPOOL</b> - Drucker CA Spool.</li> <li>■ <b>DISKMVS</b> - In eine Datei drucken (z/OS).</li> <li>■ <b>EMAIL</b> - Physischer Drucker, der für eine oder mehrere E-Mail-Adressen steht.</li> <li>■ <b>NAF</b> - Logischer Drucker in Natural Advanced Facilities.</li> <li>■ <b>SYSRJES</b> - Systemdrucker im JES (z/OS).</li> <li>■ <b>TAPEMVS</b> - Bandausgabe (z/OS).</li> <li>■ <b>VTAM</b> - VTAM-Drucker.</li> <li>■ <b>WRTSPOOL</b> - Ausgabe direkt in das Spool-System (z/OS).</li> <li>■ <b>UNIXLP</b> - Direktes Drucken via TCP.</li> <li>■ <b>NATUNIX</b> - Drucken mit Natural für UNIX.</li> <li>■ <b>DISKUNIX</b> - Ausgabe auf UNIX- oder Windows-Datei.</li> </ul> <p>Unter Natural für UNIX werden nur die Druckertypen NATUNIX und DISKUNIX unterstützt.</p> <p>Wenn Sie einen Stern (*) eingeben, erhalten Sie eine Liste der möglichen Druckertypen, aus der Sie eine Auswahl treffen können.</p>
Standort	Geben Sie den Standort des physischen Druckers ein (z.B. 2. Stock, Zimmer 216).
Druckprogramm	Name des Programms, das den tatsächlichen Druckvorgang ausführt.
Jobskelett	Name des Jobskeletts in der Bibliothek SYSNOMU, das beim Drucken im Batch-Modus benutzt wird.
Escape-Symbol	Spezielles Zeichen (Fluchtsymbol), das benutzt wird, um Ersetzungsvariablen zu erkennen.
Maximale Zeilen	Geben Sie die maximale Zahl der Zeilen an, die für ein Druckstück auf diesem Drucker ausgegeben werden dürfen.
Zeitfenster in denen Drucken erlaubt ist Von/Bis	Das Drucken ist nur in den angegebenen Zeitintervallen erlaubt.

## Spezielle Attribute für einen physischen Drucker

➤ Um spezielle Attribute für einen physischen Drucker zu definieren:

- 1 Wählen Sie im Dialog **Neuer Physischer Drucker** das Register **Spezielle Attribute**.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "NGC - Neuer Physischer Drucker". It has two tabs: "Allgemeine" and "Spezielle Attribute", with the latter being active. At the top, there are input fields for "Drucker-ID" and a dropdown for "Druckertyp". Below the tabs is a table with five columns: "Aufforderung", "Nummer", "Länge", "Ersetzbegriff", and "Standardwert". The table is currently empty. Below the table is a text input field and a button labeled "Ändern". At the bottom of the dialog are four buttons: "OK", "Abbrechen" (highlighted with a blue border), "Anwenden", and "Hilfe".

- 2 Geben Sie auf der Registerkarte **Spezielle Attribute** die speziellen Attribute des neuen Druckers ein. Die Attribute sind vom gewählten Druckertyp abhängig.

Feld	Erklärung
Aufforderung	Dieser Feldname wird sowohl in der Definition logischer Drucker als auch in der Definition der Druckaufträge benutzt.
Nummer	Fehlernummer aus SYSERR, die den Aufforderungstext bestimmt.
Länge	Länge des Eingabefeldes wie es in der Definition der logischen Drucker benutzt wird.
Ersetzbegriff	Dieser Wert wird benutzt, wenn Job-Skelette angezeigt werden.
Standardwert	Der Inhalt dieses Feldes wird benutzt, wenn in der Definition logischer Drucker kein Wert angegeben ist.

- 3 Um einen Standardwert zu ändern, doppelklicken Sie auf das gewünschte Attribut, um es in die Änderungszeile zu übernehmen. Wählen Sie die Schaltfläche **Ändern**, um die Änderung in die Liste zu übernehmen.

- 4 Wählen Sie **OK**, um die eingegebenen Werte zu speichern.

## Attributsymbole

---

Für die Druckertypen EMAIL, UNIXLP, NATUNIX und DISKUNIX sowie für das Attribut **Destination** des Druckertyps WRTSPOOL können Sie Attributsymbole bei den speziellen Attributen angeben. Wenn die Druckausgabe erfolgt, wird jedes dieser Symbole durch den Wert des entsprechenden Attributs ersetzt.

Jedes Attributsymbol beginnt mit einem kaufmännischen Und-Zeichen (&) und endet mit einem Punkt (.). Diese zwei Zeichen sind Bestandteil des Symbols.

Es stehen drei Gruppen von Attributsymbolen zur Verfügung:

- [Gemeinsame Attributsymbole](#)
- [Druckertypspezifische Attributsymbole](#)
- [Spool-Attributsymbole](#)

### Gemeinsame Attributsymbole

Für allgemeine Attribute aktiver Reports, die für alle vier Druckertypen (EMAIL, UNIXLP, NATUNIX, DISKUNIX) gelten, stehen die folgenden Attributsymbole zur Verfügung:

Attribut	Symbol
Ausdruckkennung	&PO.
Programm, das die Druckausgabe steuert	&PROG.
Anzahl der zu druckenden Exemplare	&COP.
Drucker-Exit-Programm	&MEM.
Drucker-Exit-Bibliothek	&LIB.
Reportname	&REP.
Bündelname	&BUN.
Beschreibung	&DESC.
Datensatzlänge	&REC.
CC-Typ	&CC.
Anzahl der Zeilen	&LIN.
Druckertyp	&PT.
Typ „AL“ (Y/N)	&TAL.
Laufnummer des Reports	&RRNB.
Laufnummer des Bündels	&BRNB.
4-stellige, beliebige Zahl	&RND.



Attribut	Symbol
Aktuelles Datum (im Format <i>jj-mm-tt</i> )	&DAT.
Aktuelle Zeit (im Format <i>hhmmss</i> )	&TIM.
Aktueller interner Zeitstempel	&TMST.
Aktuelle Prozesskennung	&PID.

### Druckertypspezifische Attributsymbole

Die druckertypspezifischen Attributsymbole werden neben den entsprechenden Druckerattributen für die Druckertypen angezeigt:

- **EMAIL**
- **UNIXLP**
- **NATUNIX**
- **DISKUNIX**

### Spool-Attributsymbole

Für Spool-Attribute des aktiven Reports, die für alle vier Druckertypen (EMAIL, UNIXLP, NATUNIX, DISKUNIX) und das Attribut **Destination** des Druckertyps WRTSPOOL gelten, stehen die folgenden Attributsymbole zur Verfügung:

Spool-Attribut	Erläuterung	Symbol
SPOOL-TYPE	Spool-Typ des zu druckenden Reports.	&SPTYP.
<b>CA Spool:</b>		
EQNO	EQNO-Parameter.	&CSEQNO.
OWNNM	OWNNM-Parameter.	&COWNNM.
WTRNM	WTRNM-Parameter.	&CWTRNM.
DSTNM	DSTNM-Parameter.	&CDSTNM.
CLASS	CLASS-Parameter.	&CCCLASS.
COPYS	COPYS-Parameter.	&CCOPYS.
PRIOR	PRIOR-Parameter.	&CPRIOR.
LINCT	LINCT-Parameter.	&CLINCT.
RETAN	RETAN-Parameter.	&CRETAN.
FORMS	FORMS-Parameter.	&CFORMS.
FCB	FCB-Parameter.	&CFCB.
PRMOD	PRMOD-Parameter.	&CPRMOD.
FORMD	FORMD-Parameter.	&CFORMD.
PAGED	PAGED-Parameter.	&CPAGED.

Spool-Attribut	Erläuterung	Symbol
CHARS	CHARS-Parameter.	&CCHARS.
USRID	CA-Benutzerkennung.	&CUSRID.
ACTNO	ACTNO-Parameter.	&CACTNO.
ROOM	ROOM-Parameter.	&CROOM.
LNCNT	Linecount-Parameter.	&CLNCNT.
PGCNT	Pagecount-Parameter.	&CPGCNT.
SID	SID-Parameter.	&CSID.
PGMNM	PGMNM-Parameter.	&CPGMNM.
TRC	Trace (Y/N).	&CTRC.
CMP	CMP-Parameter.	&CCMP.
FNAM	FNAM-Parameter.	&CFNAM.
<b>JES:</b>		
NODE	Entire System Server-Knotennummer (NPR-Knoten).	&JNODE.
JOB-NAME	Name des Jobs, der die Ausgabe erstellt hat.	&JJOB.
JOB-NUMBER	Jobnummer.	&JJOBN.
DSTYPE	Typ des Spool-Dataset.	&JTYP.
DSNO-OLD	Alte DS-Nummer.	&JDSNO.
DATASET-KEY	Dateischlüssel.	&JKEY.
GROUP-ID	Gruppenkennung.	&JGRP.
PROCNAME	Name des Vorgangs.	&JPROC.
STEPNAME	Name des Schritts.	&JSTEP.
DDNAME	Name der SYSOUT-Datei.	&JDD.
CHARS	CHARS-Parameter.	&JCHARS.
FCB	FCB-Parameter.	&JFCB.
FLASH	FLASH-Parameter.	&JFLASH.
FORM	FORM-Parameter.	&JFORM.
FORMDEF	FORMDEF-Parameter.	&JFDEF.
PAGEDEF	PAGEDED-Parameter.	&JPDEF.
TRC	Trace (Y/N).	&JTRC.
RECFM	RECFM-Parameter.	&JRECFM.
COPIES	Anzahl der zu druckenden Exemplare.	&JCOP.
UCS	UCS-Parameter.	&JUCS.
BURST	BURST-Parameter.	&JBURST.
COMPACT	COMPACT-Parameter.	&JCOMP.
LINECT	Linecount-Parameter.	&JLIN.
DESTINATION	Für die Druckausgabe bestimmtes Gerät.	&JDEST.

Spool-Attribut	Erläuterung	Symbol
TRIGGER-DSNAME	Trigger-Dateiname.	&JTRIG.
DSNO	DS-Nummer.	&JDSNO.
<b>Natural:</b>		
USER-ID	Kennung des Natural-Benutzers, der den Report erstellt hat.	&NUSER.
PNR	Logischer Druckername.	&NPNR.
TIME	Natural-Report-Erstellungszeit.	&NTIME.
NATPGM	Natural-Programm, das den Report erstellt hat.	&NPGM.
NATLIB	Natural-Bibliothek, in der das Programm ausgeführt wurde.	&NLIB.
FORM	FORM-Parameter.	&NFORM.
PROFILE	PROFILE-Parameter.	&NPROF.
COPIES	Anzahl der zu druckenden Exemplare.	&NCOP.
NAME	NAME-Parameter.	&NNAME.
DISP	Disposition.	&NDISP.
ST-ID	Interne Dateinummer der Container-Datei.	&NID.
DBID	Datenbankkennung der Container-Datei.	&NDBID.
FNR	Dateinummer der Container-Datei.	&NFNR.
DEST	Bestimmungsort.	&NDEST.
OUTPUT	Ausgabe	&NOUT.
<b>UNIX:</b>		
NODE-NAME	Entire System Server UNIX-Knotenname der Quellenmaschine.	&UNODE.
USERID	Benutzerkennung der Quellenmaschine.	&UUSER.
CIPHER-PASSWORD	Chiffriertes Passwort des Benutzers.	&UPW.
GROUP	UNIX Group oder Windows Domain.	&UGROUP.
PATH	Pfad der Quellendatei.	&UPATH.
FILE-NAME	Dateiname und Dateityp der Quellendatei.	&UFNAM.
CONTAINER-DBID	Datenbankkennung des benutzten Containers.	&UDBID.
CONTAINER-FNR	Dateinummer des benutzten Containers.	&UFNR.
SIZE	Größe des Reports.	&USIZE.
<b>Direct Input/Direkteingabe:</b>		
ST-ID	Interne Nummer der Datei im Container.	&DID.
RPC-SERVER	Name des RPC-Servers für die Übertragung.	&DRPC.
USERID	Benutzer, der den Report initiiert hat.	&DUSER.
PATH	Pfad der Quellendatei.	&DPATH.
FILENAME	Dateiname der Quellendatei.	&DFNAM.
FILETYPE	Dateityp der Quellendatei.	&DFTYP.
CONTAINER-DBID	Datenbankkennung des benutzten Containers.	&DDBID.

Spool-Attribut	Erläuterung	Symbol
CONTAINER-FNR	Dateinummer des benutzten Containers.	&DFNR.
SIZE	Größe des Reports.	&DSIZE.

## Attribute der physischen Drucker

Abhängig vom Typ des physischen Druckers gibt es verschiedene physische Attribute. Die folgenden physischen Drucker werden unterstützt und ihre Attribute im folgenden erklärt:

- [Attribute des physischen Druckertyps CASPOOL](#)
- [Attribute des physischen Druckertyps DISKMVS](#)
- [Attribute des physischen Druckertyps EMAIL](#)
- [Attribute des physischen Druckertyps NAF](#)
- [Attribute des physischen Druckertyps SYSPRJES](#)
- [Attribute des physischen Druckertyps TAPEMVS](#)
- [Attribute des physischen Druckertyps VTAM](#)
- [Attribute des physischen Druckertyps WRTSPOOL](#)

### Attribute des physischen Druckertyps CASPOOL

Attribut	Erklärung
Account	Zu verwendende Abrechnungsnummer.
Chars	Zeichensatz-Tabelle.
Class	Zu verwendende Ausgabeklasse für Systemdrucker.
System ID	Systemaffinität.
Fcb	FCB Image, welche die Länge (und optional die Breite) einer Seite beschreibt.
Formdef	Der Name der zu verwendenden Formdef.
Form	Der Name des zu verwendenden Formulars.
Hold	Die Druckausgabe soll von CA Spool gehalten werden (YES/NO).
Linect	Die maximale Anzahl Zeilen, die auf eine Seite gedruckt werden sollen.
Limit	Maximal erlaubte Anzahl Zeilen.
Dateiname	Name der Druckdatei.
Pagedef	Der Name der zu verwendenden Pagedef.
Programmierer	Name des Programmierers.
Prmode	Geben Sie PAGE ein, um Seitenmodus als PRMODE zu verwenden.
Verweilzeit	Gibt die Verweilzeit an (in Stunden), für die die Druckdatei nach dem Drucken aufgehoben werden soll.
Raum	Raumnummer.

Attribut	Erklärung
Trc	TRC (Table Reference Characters) YES/NO.
Writer	Der Name des NJE Writer.

### Attribute des physischen Druckertyps DISKMVS

Attribut	Erklärung
Dataset	Geben Sie den Dateinamen an.
Member	Geben Sie den Member-Namen an.
Dataclas	Geben Sie den Parameter DATACLAS ein. Entspricht dem JCL-Parameter DATACLAS.
Dcb	Geben Sie den Parameter DCB ein. Entspricht dem JCL-Parameter DCB.
Disp	Geben Sie den Parameter DISPOSITION an.
Expdt	Geben Sie den Parameter EXPDT ein. Entspricht dem JCL-Parameter EXPDT.
Like	Geben Sie den Parameter LIKE ein. Entspricht dem JCL-Parameter LIKE.
Lrecl	Geben Sie die Datensatzlänge an (bei Sätzen variabler Länge, ist dies die maximale Satzlänge + Satzlängefeld).
Mgmtclas	Geben Sie den Parameter MGMTCLAS ein. Entspricht dem JCL-Parameter MGMTCLAS.
Msvgp	Geben Sie den Parameter MSVGP ein. Entspricht dem JCL-Parameter MSVGP.
Recfm	Geben Sie das Satzformat an. Diese Angabe bestimmt darüber hinaus, ob die Daten mit ASA-, Machine- oder ohne Vorschubsteuerzeichen gedruckt werden.
Retpd	Geben Sie den Parameter RETPD ein. Entspricht dem JCL-Parameter RETPD.
Space	Geben Sie den Parameter SPACE ein. Entspricht dem JCL-Parameter SPACE.
Storclas	Geben Sie den Parameter STORCLAS ein. Entspricht dem JCL-Parameter STORCLAS.
Unit	Geben Sie den Parameter UNIT an.
Volser	Geben Sie die Nummer des Datenträgers (Volume Serial Number) ein, auf dem die Datei gespeichert ist.
Work file	Diese Angabe wird automatisch in Abhängigkeit des angegebenen Satzformats (RECFM) ergänzt. Wenn RECFM auf V gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.

### Attribute des physischen Druckertyps EMAIL

Attribut	Erklärung
Empfänger	Sie können bis zu 9 E-Mail-Adressen angeben, an die der Report gesandt wird. Geben Sie das Zeichen @ als ( a ) ein.
Empfänger-CC	Sie können bis zu 9 E-Mail-Adressen angeben, an die der Report als „Empfänger-CC“ (zur Kenntnisnahme) gesandt wird. Geben Sie das Zeichen @ als ( a ) ein.
Antwort-an	Dies ist die E-Mail-Absenderadresse, an die eine Antwort gesandt werden kann.

Attribut	Erklärung
Knoten	<p>Dieser Entire System Server-Knoten wird zum Versenden benutzt. Er muss nicht identisch mit dem Knoten sein, den der Entire Output Management-Monitor benutzt.</p> <p>Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird die Knoten-Nummer des Monitors benutzt. Wenn die Knoten-Nummer des Entire Output Management-Monitors benutzt wird, muss die Benutzerkennung des Monitors (gewöhnlich NOMMON) für „UNIX Services“ in Ihrem Sicherheitssystem (z.B. RACF oder ACF2) freigeschaltet sein.</p> <p>Wenn sich die Knoten-Nummer von der Nummer des Monitors unterscheidet, wird eine Benutzerkennung, die eine E-Mail versendet, zum Versenden benutzt und muss dementsprechend freigeschaltet sein.</p>
Verschlüsselung	Geben Sie Y ein, um die E-Mail-Nachricht zu verschlüsseln. ( <i>Diese Funktion ist zurzeit noch nicht verfügbar.</i> )
Betreff	Der Betreff der zu versendenden E-Mail.
Text Member	Nur für binäre Reports: Sie können den Namen eines Natural-Text-Members angeben, dessen Inhalt als Text der E-Mail-Nachricht verwendet werden soll.
Text Library	Die Natural-Bibliothek, in der das Text-Member gespeichert ist.

Druckertyp EMAIL ist nur auf Großrechnern verfügbar und verwendet Entire System Server zum Versenden der E-Mails. Ein aktiver Report vom Typ „Text“ wird Zeile für Zeile versandt. Bei einem aktiven Report vom Typ „binär“ wird die Binärdatei als Anlage der E-Mail versandt; und, falls Sie ein Text Member angegeben haben (siehe oben), wird dessen Inhalt als Text der E-Mail genommen.

### Attribute des physischen Druckertyps NAF

Attribut	Erklärung
Printer Profile	Geben Sie den Namen des logischen Druckerprofils ( <i>Logical Printer Profile, LPF</i> ) an. Dieses LPF bestimmt, auf welchem Drucker gedruckt werden soll. Weitere Informationen siehe <i>Natural Advanced Facilities</i> -Dokumentation.
CC Table	Geben Sie den Parameter PROFILE ein. Weitere Informationen siehe <i>Natural Advanced Facilities</i> -Dokumentation.
Forms	Geben Sie den Parameter FORMS ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des DEFINE PRINTER-Statements in der <i>Natural</i> -Dokumentation.
Listname	Geben Sie den Parameter NAME ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des DEFINE PRINTER-Statements in der <i>Natural</i> -Dokumentation.
Disposition	Geben Sie den Parameter DISP (DEL/HOLD/KEEP) ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des DEFINE PRINTER-Statements in der <i>Natural</i> -Dokumentation.

**Attribute des physischen Druckertyps SYSPRJES**

Attribut	Erklärung
Burst	Geben Sie den Parameter BURST ein. Entspricht dem JCL-Parameter BURST.
Chars	Geben Sie einen oder mehrere 4-Bytes-Zeichensatznamen wie in der JCS ein.
Ckptline	Geben Sie die maximale Anzahl Zeilen für eine logische Seite ein. Entspricht dem JCL-Parameter CKPTLINE.
Ckptpage	Geben Sie die Anzahl der zu druckender Seiten ein, bevor von JES ein „Checkpoint“ vorgenommen wird. Entspricht dem JCL-Parameter CKPTPAGE.
Ckptsec	Geben Sie die Anzahl von Sekunden an, die zwischen zwei „Checkpoint“ verstreichen sollen. Entspricht dem JCL-Parameter CKPTSEC.
Class	Geben Sie eine JES-Ausgabeklasse (ein Buchstabe) für den Druckauftrag ein.
Compact	Geben Sie den Parameter COMPACT ein. Entspricht dem JCL-Parameter COMPACT.
Datack	Geben Sie den Parameter DATAK ein. Entspricht dem JCL-Parameter DATAK.
Dcb	Geben Sie den Parameter DCB ein. Entspricht dem JCL-Parameter DCB.
Destination	Geben Sie den JES-Parameter DESTINATION ein.
Fcb	Geben Sie den Forms Control Buffer an. Entspricht dem JCL-Parameter FCB.
Flash	Geben Sie den Parameter FLASH ein. Entspricht dem JCL-Parameter FLASH.
Formdef	Geben Sie den Namen der Bibliothek ein, die von PSF beim Drucken im Seiten-Modus verwendet wird.
Forms	Geben Sie den Namen des Formulars ein. Entspricht dem JCL-Parameter FORMS.
Index	Geben Sie den Parameter INDEX ein. Entspricht dem JCL-Parameter INDEX.
Lindex	Geben Sie den Parameter LINDEX ein. Entspricht dem JCL-Parameter LINDEX.
LreclModify	Geben Sie den Parameter LRECL ein. Entspricht dem JCL-Parameter LRECL.
Pagedef	Geben Sie den Parameter MODIFY ein. Entspricht dem JCL-Parameter MODIFY.
	Geben Sie den Namen der Bibliothek ein, die von PSF beim Drucken im Seiten-Modus verwendet wird.
Prmode	Geben Sie den Parameter PRMODE ein. Entspricht dem JCL-Parameter PRMODE.
Recfm	Geben Sie den Parameter RECFM ein. Entspricht dem JCL-Parameter RECFM.
Trc	Geben Sie den Parameter TRC ein. Entspricht dem JCL-Parameter TRC.
Ucs	Geben Sie den Parameter UCS ein. Entspricht dem JCL-Parameter UCS.
Work file	Diese Angabe wird automatisch in Abhängigkeit des angegebenen Satzformats (RECFM) ergänzt. Wenn RECFM auf V gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.

**Attribute des physischen Druckertyps TAPEMVS**

Attribut	Erklärung
Dataset	Geben Sie den Namen der Banddatei ein.
Disp	Geben Sie den Parameter DISPOSITION an.
Blksize	Geben Sie die Blocklänge an.
Recfm	Geben Sie den Parameter RECFM ein. Entspricht dem JCL-Parameter RECFM.
Lrecl	Geben Sie die Datensatzlänge an.
Dcb	Geben Sie den Parameter DCB ein. Entspricht dem JCL-Parameter DCB.
Label	Geben Sie den Parameter LABEL ein. Entspricht dem JCL-Parameter LABEL.
Unit	Geben Sie den Parameter UNIT an.
Volser	Geben Sie die Nummer des Datenträgers (Volume Serial Number) ein, auf dem die Datei gespeichert ist.
Work file	Diese Angabe wird automatisch in Abhängigkeit vom angegebenen Satzformat (RECFM) ergänzt. Wenn RECFM auf V gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.
Verfall	Geben Sie die Aufbewahrungsfrist für die Datei ein.

**Attribute des physischen Druckertyps VTAM**

Attribut	Erklärung
Vorschubsteuerung	Geben Sie YES ein, wenn mit Vorschubsteuerzeichen gedruckt werden soll; wenn nicht, geben Sie NO ein.
Vorschub vorher	Geben Sie an, wie oft am Anfang eines Druckauftrags ein Seitenvorschub erfolgen soll.
Vorschub nachher	Geben Sie an, wie oft am Ende eines Druckauftrags ein Seitenvorschub erfolgen soll.
Trace	Geben Sie YES ein, wenn Entire System Server ein Trace-Protokoll schreiben soll.
Logmode	Geben Sie einen speziellen Log-Modus an (falls gewünscht).

**Attribute des physischen Druckertyps WRTSPOOL**

Attribute	Explanation
Chars	Vier Gruppen mit 4-Bit-Zeichensatznamen, die aus der JCL übernommen werden. (Verwendung nur bei z/OS.)
Class	Ausgabeklasse (1 Zeichen) für die Druckausgabe. Wird dieses Feld leer gelassen, dann wird die Druckklasse der Monitorstandardwerte verwendet.
Copies	Anzahl der SYSOUT-Druckexemplare.
Destination	Entfernter Bestimmungsort der Datei.  Bei diesem Attribut können <b>Attributsymbole</b> benutzt werden.



Attribute	Explanation
Fcb	Name des Formularkontrollpuffers.
Flash	Parameter FLASH für den Gerätetyp 3800.
Form	Geben Sie das SYSOUT-Formular ein.
Hold	Legt fest, ob die SYSOUT-Datei gespeichert werden soll oder nicht (YES/NO). (Verwendung nur bei z/OS.)
Node	Entire System Server-Knoten, der zum Schreiben in das Spool-System benutzt wird. Wird dieses Feld leer gelassen, dann wird die Nummer des Monitors verwendet.
Program	Name des Writer-Programms, mit dem die Verarbeitung dieser Datei erfolgen soll.

## UNIXLP - Direktes TCP/IP-Drucken

- [Was ist Direktes Drucken?](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Installation von Direktes Drucken](#)
- [Verwendungen von Konvertierungstabellen](#)

### Was ist Direktes Drucken?

Siehe *Direktes Drucken via TCP/IP* im Dokument *Konzept und Leistungsumfang*.

### Voraussetzungen

Folgende Voraussetzung muss für die Verwendung von TCP/IP-Direkttdrucken erfüllt sein:

- Ein Druck-Service entsprechend RFC1179, der im LPD/LPR-Protokoll kommuniziert. Dies kann ein Drucker-Server sein, der Druck-Warteschlangen verarbeitet (Feld **Dest**), oder ein Drucker bzw. eine Konvertierungsbox, die direkt mit TCP/IP verbunden ist und LPR/LPD „spricht“.

### Installation von Direktes Drucken

1. Assemblieren Sie den Natural-Batch-Treiber mit der Option LE/370=YES. Dadurch wird Entire Output Management in die Lage versetzt, auf POSIX-Funktionen zuzugreifen.



**Wichtig:** Vermeiden Sie Schrägstriche in Ihren Natural-Parametern. Der Schrägstrich (/) ist das Steuerzeichen, das bewirkt, dass der komplette nachfolgende Parameterblock an LE/370 übergeben wird und Natural keinen dieser Parameter verarbeitet.

2. Machen Sie das Modul ESMLPR für Ihren ESY-Server verfügbar. In z/OS muss das Dataset, in dem es enthalten ist (üblicherweise NOM.LOAD), APF-autorisiert und ein PDSE-Dataset sein.

- Definieren Sie ein DD-Dataset SYSOUT in Ihrem ESY-Startup-Job. Dies wird für Tracing und ESMLPR-Fehlermeldungen benötigt.
- Starten Sie die Monitor- und Drucker-Tasks mit dem Profilparameter  $RCA=(ESMLPR)$  (in dem entsprechenden Member SATP<sub>xxx</sub> in der Bibliothek SYSSATU), damit ESMLPR dynamisch geladen wird.
- Definieren Sie physische Drucker vom Typ UNIXLP und logische Drucker, die ihnen zugewiesen sind.

Wenn Sie einen physischen Drucker vom Typ UNIXLP anlegen, wird automatisch ein logischer Drucker mit dem Namen DEFAULT<sub>x</sub> ( $x = A$  bis  $Z$ ) angelegt. DEFAULT-Drucker enthalten Standardwerte für UNIXLP-Druckerparameter. Wenn der Monitor bei einem logischen Drucker, der auf einen physischen UNIXLP-Drucker zeigt, einen leeren Parameterwert entdeckt, wird der entsprechende Wert des betreffenden DEFAULT-Druckers genommen. Wenn Sie einen physischen UNIXLP-Drucker löschen, wird der dazugehörige logische DEFAULT-Drucker ebenfalls gelöscht. DEFAULT-Drucker können wie jeder andere logische Drucker geändert werden, aber sie können nicht umbenannt, gelöscht oder kopiert werden.

Folgende Felder sind verfügbar (neben dem Feld **Exemplare** (Copies) in den allgemeinen Druckattributen):

Feld	Erklärung
Destination	Name der Drucker-Queue des Drucker-Servers.
Escape-before-1, -2, -3	Hexadezimale Stellen, die vor dem Drucken als Kontrollbytes an den Drucker geschickt werden.
Escape-after-1	Hexadezimale Stellen, die nach dem Drucken als Kontrollbytes an den Drucker geschickt werden.
Listname	Der Name des Listings (wird an den Server übergeben).
Port	Server-Port, mit dem kommuniziert wird.  Standard: Port 515.
Server	IP-Adresse oder Name des Drucker-Servers oder Druckers (falls der Drucker eine eigene IP-Adresse hat).  Die IP-Adresse muss im Format <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> (IPv4) oder im Format <i>hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh</i> (IPv6) sein.  Wenn Sie einen Namen angeben, achten Sie bitte darauf, dass er voll qualifiziert ist, d. h. mit dem DNS-Namen.
User	Benutzerkennung, die an das Ziel-Spooling-System übergeben werden kann. Falls hier nichts steht, wird die Entire Output Management-Benutzerkennung genommen.
Formfeed	■ BEFORE - Entire Output Management erzeugt keinen Seitenvorschub, Natural's Seitenvorschub am Anfang wird ausgeführt.

Feld	Erklärung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AFTER - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird unterdrückt, und Entire Output Management erzeugt einen Seitenvorschub nach dem Dokument.</li> <li>■ NONE - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird unterdrückt, nach dem Dokument wird kein Seitenvorschub erzeugt.</li> <li>■ BOTH - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird ausgeführt, und Entire Output Management erzeugt einen zusätzlichen Seitenvorschub nach dem Dokument.</li> </ul>
Spoolhost	Identifiziert den Entire Output Management-Source-Host über den Namen oder die IP-Adresse.
Spoolnumber	Eindeutige Nummer für <code>dest.spool</code> . Random, wenn nichts angegeben.
Table	Name der Konvertierungstabelle in SYSNOMU.
Trace	0 oder <i>leer</i> = nein; 1 = ja.

6. Drucken Sie Ihre Reports auf diesen logischen Druckern. Entire Output Management konvertiert ASA- oder maschinencode-formatierte Reports in ASCII (wobei ein Seitenvorschub durch *Seitenvorschub* und Wagenrücklauf repräsentiert wird und ein Zeilenvorschub durch *Zeilenvorschub* und Wagenrücklauf entsprechend der ASA- und Machine-Code-Steuerzeichen).
7. Schicken Sie ihn wie üblich an den gewünschten Drucker. Die Drucker-Task verwendet dann „Low Level“-TCP-Kommunikation und erzeugt Einträge wie Druckzeit und Spool-Attribute.

### Verwendungen von Konvertierungstabellen

Entire Output Management selbst führt EBCDIC/ASCII-Konvertierung unter Verwendung der in Natural eingebauten Konvertierungsmethode durch, das heißt, mit einer EBCDIC/ASCII-Tabelle, die mit dem Natural-Profilparameter `TABA1` geändert werden kann. Dadurch ist es möglich, die Konvertierung an die gewünschte landesspezifische Codepage anzupassen.

Außerdem kann der Name der Konvertierungstabelle in den besonderen Attributen des Druckertyps UNIXLP eingetragen werden. Diese Konvertierungstabelle ist nachgelagert, das heißt, die Konvertierung erfolgt, nachdem die Standardkonvertierung durchgeführt wurde.

Zur Konvertierung der Zeilen wird Naturals EBCDIC-ASCII-Tabelle verwendet, die mit dem Natural-Profilparameter `TABA1` geändert werden kann. Falls jedoch weitere Zeichen in Abhängigkeit von einem bestimmten Drucker umgesetzt werden sollen, kann ein Textobjekt-Name im `TABLE`-Feld angegeben werden, und die Drucker-Task liest dann dieses Textobjekt aus der Bibliothek SYSNOMU. Das Textobjekt hat folgende Form:

```
aa xx  
bb yy  
...
```

wobei *aa* und *bb* die zu konvertierenden Zeichen (in Hexadezimaldarstellung) sind und *xx* und *yy* die Zeichen, in die sie umgesetzt werden sollen.

Diese Werte werden nach der Konvertierung der Standardtabelle konvertiert, das heißt, die umzusetzenden Zeichen *aa* und *bb* sind bereits ASCII-Werte.

Beispiel eines Textobjekts:

```
4145  
4246  
434A
```

Dies konvertiert zunächst das ganze Dokument in ASCII mittels der Natural-Tabelle, und anschließend folgende Zeichen:

```
A nach E  
B nach F  
C nach J
```

Verwenden Sie keine Kommentare in einem solchen Textobjekt.

## NATUNIX-Drucker

---

Ein Drucker vom Typ NATUNIX funktioniert nur, wenn Entire Output Management unter Natural für UNIX läuft.

Natural für UNIX bietet eine Druckmethode, die in einer Natural-Parameterdatei gespeichert ist. NATUNIX übergeht diese Definitionen und ermöglicht es, die Druckdaten an Dateien oder nachfolgende UNIX-Programme zu übergeben.

Wenn NATUNIX beispielsweise die Druckfunktion LPR aufruft, sind damit alle für LPR verfügbaren Ziele erreichbar.

NATUNIX verwendet das Natural Application Programming Interface (API) USR1069, das die Druckparameter ändert. Weitere Informationen siehe API-Beschreibung in der Natural-Bibliothek SYSEXT, falls der zu druckende aktive Report ein Text-Report ist.

Zum Drucken binärer Reports wird nicht das Natural-Drucksystem verwendet. Stattdessen wird eine temporäre Datei in das Verzeichnis \$EOM\_WORK geschrieben und dann mit dem im Parameter `Druckername` angegebenen Kommando gedruckt. Wenn Output-Ziel 2 angegeben ist, erwartet der NATUNIX-Drucker einen Dateinamen entsprechend der unten beschriebenen Regeln. Die daraus

resultierende temporäre Datei wird dann in die Zielfeile übertragen. Deshalb wird dringend empfohlen, bei binären Reports stattdessen DISKUNIX-Drucker zu benutzen.

Siehe auch [NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften](#).

### Attribute

Attribut	Erklärung
Formfeed (Seitenvorschub)	<p>Bestimmt, ob und wo ein Seitenvorschub eingefügt werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BEFORE (oder <i>leer</i>) - Seitenvorschub vor dem Dokument; dies ist die Standardeinstellung.</li> <li>■ AFTER - Seitenvorschub nach dem Dokument.</li> <li>■ BOTH - Seitenvorschub vor und nach dem Dokument.</li> <li>■ NONE - kein Seitenvorschub.</li> </ul> <p>Dieser Parameter gilt für die Druckausgabe in ihrer Gesamtheit. Er hat keinen Einfluss auf Seitenvorschub-Angaben innerhalb der Druckausgabe. Ein Seitenvorschub wird auch vor jedem Trennblatt eingefügt.</p> <p>Bei binären Reports wird dieser Parameter ignoriert.</p>
Zeilenlänge	<p>Anzahl Zeichen pro Zeile.</p> <p>Bei binären Reports wird dieser Parameter ignoriert.</p>
Maximale Seiten	<p>Maximale Anzahl von Seiten, die gedruckt werden sollen.</p> <p>Bei binären Reports wird dieser Parameter ignoriert.</p>
Output-Ziel	<p>Um ein Programm zu definieren, das die Kontrolle nach dem Drucken erhält, geben Sie eine 1 ein; für Ausgabe auf eine Datei geben Sie eine 2 ein.</p>
Seitenlänge	<p>Anzahl Zeilen pro Seite.</p>
Druckername	<p>Name des Programms, das nach dem Drucken die Kontrolle erhalten soll, bzw. Name der Datei, die die Ausgabe erhalten soll.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Wenn dieses Feld die Zeichen &amp;t enthält und Output-Ziel 2 angegeben ist, wird das &amp; durch den aktuellen Zeitstempel ersetzt. &amp;f wird durch den Dateinamen und -typ der ursprünglichen in Entire Output Management geladenen Datei ersetzt.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>lpr -P druckserver:drucker</code> und Output-Ziel 1:</li> </ul> <p>Die Druckausgabe wird an den <i>drucker</i> auf dem <i>druckserver</i> geleitet, unter Verwendung des Kommandos <code>lpr</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>\$EOM_WORK/&amp;f-&amp;t</code> und Output-Ziel 2:</li> </ul>

Attribut	Erklärung
	<p>Wenn Sie eine Datei <code>print.out</code> geladen haben, wird eine entsprechende Datei im Arbeitsverzeichnis von Entire Output Management angelegt, beginnend mit ihrem Namen und einem Zeitstempel nach dem Bindestrich.</p> <p>■ <code>mail -s "NOM-Printout" email@provider</code> und Output-Ziel 1:</p> <p>Die Druckausgabe wird an die angegebene E-Mail-Adresse weitergeleitet. Auf diese Weise können Sie eine E-Mail unter Verwendung des Pipe-Mechanismus senden.</p> <p>Wenn dieses Feld leer ist und Output-Ziel 2 angegeben ist, wird die Druckausgabe an den Inhalt der Umgebungsvariablen <code>\$EOM_WORK</code> weitergeleitet.</p>
Druckmethode	Immer TTY.
Profil	Druckerprofil; siehe Beschreibung zur API USR1069 in der Natural-Bibliothek SYSEXT.
Trace	<p>Geben Sie eine 0 (oder nichts) ein, um das Tracing auszuschalten.</p> <p>Geben Sie eine 1 ein, um das Tracing der Monitor-Ausgabe (CMPRINT) zu starten.</p>

## DISKUNIX-Drucker

Der Druckertyp DISKUNIX kann eingesetzt werden, wenn Entire Output Management unter Natural für UNIX oder Natural für Großrechner läuft. Dieser Druckertyp dient dazu, die Druckausgabe in eine Datei in einem UNIX- oder Windows-Dateisystem zu schreiben.

Das Zielsystem kann lokal oder remote sein. Dort muss ein Entire System Server/UNIX-Knoten aktiv sein, der in Entire Output Management definiert ist (siehe [Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens](#)). Falls dieser Knoten nicht als Eingabeknoten dienen soll, kann er deaktiviert werden. DISKUNIX-Druckaufträge erreichen diesen Knoten unabhängig vom Knotenstatus.

Nach Schreiben der Druckauftragsdatei kann zur Steuerung der weiteren Verarbeitung ein Befehl auf dem Zielknoten ausgeführt werden. Dies kann zum Drucken auf echten Druckern, zum Weiterleiten an andere Rechner, zur Datenkonvertierung usw. genutzt werden.

Wenn das Attributsymbol `&FNAM.` nicht in einem Attributfeld angegeben ist, wird die Kommandozeile in folgender Form verkettet:

```
<Command><Opt1><Opt2><Path>/<Filename>.<Filetype><Parm1><Parm2><Parm3>
```

Wenn `&FNAM.` in einem Attributfeld angegeben ist, wird die Kommandozeile in folgender Form verkettet:

```
<Command><Opt1><Opt2><Parm1><Parm2><Parm3>
```

Die aus diesem Kommando resultierende Protokollausgabe wird in folgende Datei geschrieben:

```
<Logpath>/<Filename>.log.
```

Siehe auch *NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften.*

- [Attribute](#)
- [Formatierungsattribute für die Dateiformatkonvertierung](#)

## Attribute

Attribut	Erklärung	Symbol
Command	Wenn dieses Feld nicht leer ist, wird auf dem Zielsystem, nach dem die Druckausgabedatei geschrieben worden ist, ein Kommando oder ein Script ausgeführt. Die Ausführung des Kommandos erfolgt asynchron. Entire Output Management wartet nicht auf einen Return Code.	&CMD .
Filename	Name der Datei, die in das Zielsystem geschrieben werden soll.  Falls dieses Feld leer ist, wird der Originaldateiname verwendet, falls dieser zur Verfügung steht.	&FNAM .
Filetype	Dateityp der Datei, die in das Zielsystem geschrieben werden soll. Enthält nicht das Punktzeichen (.) zwischen <code>filename</code> und <code>filetype</code> .  Falls dieses Feld leer ist, wird der Dateityp der Originaldatei verwendet, falls dieser zur Verfügung steht.	&FTYP .
Opt1 und Opt2	Kommando-Optionen vor der Dateikennung.	&OPT1 . und &OPT2 .
Parm1 bis Parm3	Parameter nach dem Kommando und der Dateikennung.	&PARM1 . bis &PARM3 .
Path	Der Pfad auf dem Zielsystem, auf den die Datei geschrieben wird.  Falls dieses Feld leer ist, wird der Pfad anhand des Inhalts der Umgebungsvariablen <code>\$EOM_WORK</code> (auf UNIX) und <code>%EOM_WORK%</code> (auf Windows) bestimmt.	&PATH .
Logpath	Der Pfad der Ausgabedatei, der durch <code>&lt;Command&gt;</code> erstellt wird.  Falls dieses Feld leer ist, wird stattdessen <code>&lt;Path&gt;</code> genommen.	&LPATH .
Server	Der Knotenname des Entire System Server-Dienstes, der auf dem Zielsystem aktiv ist. Dieser muss bei den UNIX-Standardwerten definiert werden.	&SERV .
Trace	Geben Sie 0 ein (oder lassen Sie das Feld leer) , um die Trace-Funktion auszuschalten.  Geben Sie 1 ein, um das Tracing der Monitor-Ausgabe (CMPRINT) zu starten.	&DSUXTR .

## Formatierungsattribute für die Dateiformatkonvertierung

Attribut	Erklärung	Symbol
Output-Format	Je nach gewünschtem Ausgabeformat. Es stehen vordefinierte Formate zur Verfügung, die den folgenden Ghostscript Devices entsprechen:	&OF0.
	<i>Ausgabeformat Ghostscript Device</i>	
	BMP            bmp16m	
	EPS            epswrite	
	FAX            faxg3	
	HTML          html	
	JPEG          jpeg	
	PCL            pxlcolor	
	PDF            pdfwrite	
	PNG            png16m	
	PS             ps2write	
	RTF            rtf	
	TIFF           tiff32nc	
	Falls das Ausgabeformat keinem der vordefinierten Formate entspricht, wird der Inhalt dieses Feldes als Name eines <ghostscript device> behandelt, das in der spezifischen Umgebung des Benutzers vorhanden sein kann. Weitere Informationen siehe <i>Ghostscript</i> -Dokumentation.	
	Wenn kein Ausgabeformat angegeben wird, erfolgt keine Dateikonvertierung.	
Enscript- und Uniprint-Attribute (optional)		
Formatter	Die Utility, die das Rendering durchführen soll. Mögliche Werte:	
	enscript Die Enscript Utility wird benutzt. Dies ist die Standardeinstellung.	
	uniprint Die Uniprint Utility wird benutzt.	
	auto Entire Output Management wählt die zu benutzende Utility: Standardmäßig wird Enscript benutzt. Falls jedoch in den Druckdaten Multi-Byte-Zeichen festgestellt werden, dann wird die Uniprint Utility benutzt.	
Header	(Kopfzeile) Der Name eines „Fancy Header“ in Enscript. Wird das Feld leer gelassen, wird keine Kopfzeile erzeugt. Bei Eingabe des Werts default wird die Standard-„Fancy Header“-Kopfzeile von Enscript gedruckt.	&HDR.
	Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet.	



Attribut	Erklärung	Symbol
Header-Font	<p>Enscript: Schriftart und Schriftgröße, die für die Kopf- und die Fußzeile verwendet werden soll. Beispiel: Courier10.</p> <p>Uniprint: Schriftgröße der Kopfzeile (in Punkten).</p>	&HDRFNT.
Footer	<p>Die Enscript-Definition der Fußzeile.</p> <p>Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet.</p>	&FOOT.
Font	<p>Enscript: Schriftart und Schriftgröße (in Punkten), die für den Text-Report verwendet werden soll. Beispiel: Courier10.</p> <p>Uniprint: Der Dateiname einer TrueType-Schriftart. Die Schriftgröße (in Punkten) kann als separate Zahl nach dem Dateinamen angegeben werden. Standardeinstellung: DejaVuSansMono.ttf 8</p>	&FONT.
Lines	<p>Enscript: Anzahl Zeilen pro Seite bei einem Text-Report.</p> <p>Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet.</p>	&LPP.
Landscape	(Ausrichtung) Falls das Feld leer ist, werden die Seiten im Hochformat (Portrait) erstellt. Wenn Sie Ausgabe im Querformat (Landscape) wünschen, geben Sie ein beliebiges Zeichen in dieses Feld ein.	&LAND.
Media	(Druckmedium) Papiergröße für den Druck. Leer: Standard. Gültige Werte: Letter, A4, A5 usw.	&MED.
Mask file	<p>Der Name einer PDF-Maskendatei (mit Pfad), die bei allen Seiten eines Reports, der als Format „PDF“ erhalten hat, überlagert werden kann. Diese Datei wird auf jeder Seite quasi wie ein Stempel angewendet: Der ursprüngliche Report erscheint nur an den transparenten Stellen der PDF-Maskendatei. Auf diese Weise ist es möglich, Firmenzeichen (Logos) oder Formulare in einen PDF-Report zu integrieren. Falls die PDF-Maskendatei mehr als eine Seite enthält, werden die entsprechenden Seiten des ursprünglichen Reports überlagert.</p> <p>Um die Überlagerungsfunktion benutzen zu können, muss das PDF Toolkit „pdftk“ auf dem Konvertierungsknoten installiert sein.</p> <p>Eine PDF-Datei mit transparenten Teilen lässt sich nicht mit Hilfe eines Windows PDF-Druckers erstellen. Benutzen Sie stattdessen die PDF-Export-Funktion einer Grafikanwendung (zum Beispiel Photoshop oder Gimp).</p>	&MASK.
Codepage	Der Zeichensatz des originalen Reports, in dem der Text-Report gespeichert werden soll. Beispiele: latin1, greek oder cyrillic. Weitere Werte siehe <i>Enscript Manual</i> .	&CODE.
Additional	In diesem Feld können Sie weitere Parameter angeben.	&DSUXADD.
Weitere Informationen zu den Enscript- bzw. Uniprint-Attributen siehe <i>Enscript</i> - bzw. <i>Uniprint</i> -Dokumentation.		

## NATUNIX oder DISKUNIX - Gegenüberstellung der Eigenschaften

Auf UNIX-Systemen stehen nur die Druckertypen NATUNIX und DISKUNIX zur Verfügung. Welchen Druckertyp Sie verwenden, hängt davon ab, was Sie zu tun beabsichtigen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, enthält die folgende Tabelle eine Gegenüberstellung der Eigenschaften der beiden Druckertypen.

Bei diesem Druckertyp können Sie ...	NATUNIX	DISKUNIX
... einen beliebigen, im Natural-Parametermodul definierbaren Druckertyp verwenden.	Ja	Nein
... die Ausgabe an einen empfangenden externen Prozess (Konvertierung, E-Mail, externer Druck) weiterleiten.	Ja, aber nur bei Output Target = 1, unter Verwendung des Pipe-Mechanismus.	Ja, mittels eines externen Kommandos, das die erstellte Datei verwendet.
... die Ausgabe an ein Remote-System weiterleiten.	Nein	Ja
... ein Kommando mit der erstellten Datei in einem Remote-System (UNIX, Windows) ausführen.	Nein	Ja
... die Verwendung einer Broker-Kommunikation vermeiden (zur Performance-Verbesserung).	Ja	Ja, aber nur wenn der UNIX-Knoten als lokaler Knoten (L) definiert ist.
... Binär-Dateien verarbeiten.	Ja, aber nicht empfohlen.	Ja
... eine beliebige Druckerschlange im CUPS-Spool-System ansprechen.	Ja, die Verarbeitung erfolgt direkt, wenn lpr das empfangende Programm ist (schneller).	Ja, lpr kann die erstellte Datei verarbeiten (langsamer).
... Seitenvorschübe vor und nach dem Druck von Textdokumenten verarbeiten.	Ja (außer bei binären Reports).	Nein
... die Anzahl der zu druckenden Seiten einschränken.	Ja (außer bei binären Reports).	Nein
... Natural-Druckerprofile bedienen.	Ja	Nein
... den Namen der zu erstellenden Datei mittels Variablen (z.B. Zeitstempel, Prozesskennung) anlegen.	Ja, einige wenige.	Ja, viele.

## Physischen Drucker ändern

### > Um die Definition eines physischen Druckers zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physische Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu ändernde Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Die Einstellungen des physischen Druckers werden angezeigt (Beispiel):

NGC - Physischer Drucker DAECOP09

Drucker-ID : DAECOP09

Druckertyp : VTAM

Allgemeine Spezielle Attribute

Standort : U12, Room 204a

Druckprogramm : RMPRVTM

Jobskelett :

Escape-Symbol : ☐

Maximale Zeilen : 0

Zeitfenster in denen Drucken erlaubt ist

Von :

Bis :

OK Abbrechen **Anwenden** Hilfe

Die Eingabefelder können geändert werden. Weitere Informationen siehe:

- *Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute*
- *Spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren*

- 4 Anschließend wählen Sie **OK**, um die Daten zu speichern.

## Physischen Drucker anzeigen

---

### ➤ Um die Definition eines physischen Druckers anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physische Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die anzuzeigende Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Definition des physischen Druckers wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe:

- *Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute*
- *Spezielle Attribute für einen physischen Drucker definieren*


## Physischen Drucker kopieren

---

### ➤ Um die Definition eines physischen Druckers zu kopieren:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physische Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu kopierende Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Kopieren**.

Das Dialogfenster **Definition eines physischen Druckers kopieren** wird angezeigt (Beispiel):



Im Feld **Von physischem Drucker** wird der Name des Druckers angezeigt, dessen Definition kopiert werden soll.

- 4 Geben Sie im Feld **Nach physischem Drucker** einen neuen Namen für einen physischen Drucker ein.

- 5 Wählen Sie **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Die Drucker-Definition wird kopiert, und der Name des neu definierten Druckers erscheint im Objekt-Arbeitsbereich.

## Physischen Drucker löschen

---

### ➤ Um einen physischen Drucker zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physische Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie zu löschende Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.

Es erscheint ein Dialogfenster, durch das Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen.

- 4 Wählen Sie **Ja**, um den physischen Drucker zu löschen.

Die Drucker-Definition wird systemweit gelöscht.

Oder:

Wählen Sie **Nein**, um den Vorgang abubrechen.

## Physischen Drucker stoppen

---

### ➤ Um einen physischen Drucker zu stoppen:

- 1 Markieren Sie den Knoten des betreffenden physischen Druckers im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Stop**.

Oder:

Geben Sie das Direktkommando `STOP PHYSICAL druckername` ein.

Sie können *druckername* mit Stern-Notation (\*) angeben, um eine Gruppe von physischen Druckern zu stoppen.

### ➤ Um mehrere physische Drucker zu stoppen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physischer Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

- 3 Markieren Sie die Drucker, die gestoppt werden sollen.
- 4 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Stop**.

Der/die ausgewählte(n) Drucker wird/werden gestoppt. Alle Druckaufträge an logische Drucker, die diesem/diesen physischen Drucker(n) zugewiesen sind, werden angehalten.

## Physischen Drucker wieder starten

---

### ➤ Um einen physischen Drucker, der gestoppt wurde, wieder zu starten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physischer Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Start**.

Oder:

Geben Sie das Direktkommando `START PHYSICAL druckername` ein.

Sie können *druckername* mit Stern-Notation (\*) angeben, um eine Gruppe von physischen Druckern zu starten.

### ➤ Um mehrere physische Drucker, die gestoppt wurden, wieder zu starten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Physischer Drucker** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.
- 3 Markieren Sie die Drucker, die gestartet werden sollen.
- 4 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Start**.

Der/die gestoppte(n) Drucker wird/werden wieder gestartet. Alle Druckaufträge die angehalten wurden, als der/die Drucker gestoppt wurde(n), bekommen wieder den Status, den sie vorher hatten.

# 7

## Monitor-Verwaltung

---

■ Was ist der Monitor? .....	176
■ Monitor-Status .....	176
■ Monitor-Parameter verwalten .....	177
■ Monitor starten .....	179
■ Monitor aktivieren (wecken) .....	179
■ Monitor schließen (beenden) .....	180
■ Monitor-Status anzeigen .....	180
■ Monitor-Puffereinträge komplett löschen .....	182
■ Monitor-Puffereintrag einzeln löschen .....	182
■ Monitor-Protokoll anzeigen .....	183
■ Monitor-Protokolleinträge filtern / nach Zeichenkette durchsuchen .....	185
■ Wartezeit zwischen zwei Monitorzyklen ändern .....	187
■ Abrufen des Monitor-Protokolls im Batch-Modus .....	187
■ Monitor-Tasks verwalten .....	188

## Was ist der Monitor?

---

Der Monitor ist der Bestandteil von Entire Output Management, der das Generieren, Drucken und Verteilen von Reports und Bündeln durchführt.

Er läuft als Natural-Subtask unter Entire System Server oder als Stapeljob.

## Monitor-Status

---

Beim Entire Output Management-Monitor gibt es folgende Bearbeitungszustände (Status):

- Abbruch
- Analysiere Unix-Knoten
- Analysiere Quellen
- Beendet
- Beende Monitor
- Erzeuge aktive Reports
- Exportiere Objekte
- Inaktiv
- Initialisierung
- Katalogisiere NAT Srce.
- Lade Quellen in NOM DB
- Leerlauf
- Lösche abgel. Archive
- Lösche abgel. Buendel
- Lösche abgel. Drucke
- Lösche NAT Bufferpool
- Lösche abgel.Protokoll
- Lösche abgel. Reports
- Lösche Report-Quellen
- Monitor-Steuerung
- Neustart nach Fehler
- Prüfe Druck-Jobs



- Prüfe Druck-Tasks
- Prüfe Ereignisse
- Reaktiviere susp.Knoten
- Starte Archivierung
- Starte Monitor-Zyklus
- Starte Natural Subtask
- Starte Reaktivierung
- Starte Verdichtung
- Verarbeite Buendel
- Verarbeite Druckauftr.
- Verarbeite SPOOL

## Monitor-Parameter verwalten

---

Der Knoten **Monitor Verwaltung** enthält die Ordner **Monitor** und **Tasks**. Die verfügbaren Funktionen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

### Monitor-Parameter ändern

➤ Um die Monitor-Parameter zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Parameter öffnen**.

Die Parametereinstellungen werden angezeigt (Beispiel):

NGC - Main-Task Parameter

Monitor-Knoten : 55523 ((LOCAL))

Wartezeiten

Minimum : 5 (in Sekunden)

Maximum : 600 (in Sekunden)

Schrittweite : 1 (in Sekunden)

Aktuell : 600 (in Sekunden)

OK Abbrechen Hilfe

Eingabefelder können geändert werden. Weitere Informationen siehe [Felder: Main-Task-Parameter](#).

- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

### Felder: Main-Task-Parameter

Feld	Erklärung
<b>Parameter der Main-Task</b>	
Monitor-Knoten	Nummer des Knotens, unter dem Entire Output Management läuft.
<b>Wartezeiten</b>	
Minimum	Die Zeit in Sekunden, die der Monitor zwischen zwei Monitorzyklen <i>mindestens</i> warten soll. Geben Sie hier den gewünschten Wert ein.
Maximum	Die Zeit in Sekunden, die der Monitor zwischen zwei Monitorzyklen <i>höchstens</i> warten soll. Geben Sie hier den gewünschten Wert ein.
Schrittweite	Anzahl Sekunden, um die sich die Wartezeit erhöht. Wenn während der Mindestwartezeit kein Ereignis stattfindet, wird die Wartezeit um diese Schrittweite erhöht, bis die maximale Wartezeit erreicht ist. Sobald ein Ereignis stattfindet, reduziert sich die Wartezeit auf das Minimum. Geben Sie hier den gewünschten Wert ein.
Aktuell	Die aktuelle Wartezeit für den aktuellen Zyklus.

## Monitor-Parameter anzeigen

### ➤ Um die Monitor-Parameter anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Anzeigen**.

Die Parametereinstellungen werden angezeigt.

Alle Felder sind Ausgabefelder. Weitere Informationen siehe [Felder: Monitor-Verwaltung](#).

- 3 Wählen Sie **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

## Monitor starten

Um den Monitor zu starten, muss der für den Start angegebene Entire System Server Knoten aktiv sein.

### ➤ Um den Monitor zu starten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Starten**.

Der Monitor-Status ändert sich und es erscheint die Bestätigungsmeldung „Monitor-Start initialisiert“.

## Monitor aktivieren (wecken)

Mit dieser Funktion können Sie den Monitor noch vor dem nächsten geplanten Aktivitätszyklus aktivieren (siehe Felder [Wartezeit](#) im Abschnitt [Felder: Monitor-Verwaltung](#)).

### ➤ Um den Monitor zu wecken:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Wecken**.

Wenn es eine anstehende Arbeit gibt, ändert sich der Status entsprechend. Wenn der Aktivitätszyklus beendet ist, ändert sich der Monitor-Status wieder in **Leerlauf (Idle)**.

## Monitor schließen (beenden)

### > Um den Monitor zu schließen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Beenden**.

Der Monitor-Status ändert sich in „Monitor Schließen initialisiert“ (Abschalten läuft).

Dies bedeutet, dass der Monitor noch nicht festgestellt hat, dass er geschlossen wird, da er im Wartestatus ist.


Das nächste Mal, wenn er aktiv ist, stellt der Monitor fest, dass er geschlossen wird und führt den normalen Schließvorgang aus.

## Monitor-Status anzeigen

### > Um den Monitor-Status anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Status**.

Der Status des Monitors wird angezeigt:



The screenshot shows a window titled "NGC - Monitor-Task-Status". It contains a table with the following data:

Monitor-ID	Status	Zuletzt aktiv	Task-Funktionen	Aktuelle Wartezeit
MAIN	Beendet	08.06.2020 08:04:13.6	Main Task	600
TASK21	Beendet	08.06.2020 08:04:12.5	Scan Queues	600
TASK32	Beendet	08.06.2020 08:23:39.6	Kopieren Sourcen	600
TASK31	Beendet	08.06.2020 08:23:39.6	Kopieren Sourcen	600
TASK41	Beendet	08.06.2020 08:04:02.3	Erstellen Reports	600

Below the table, there is a button labeled "Aktualisieren" (highlighted with a blue dashed border), a checkbox labeled "Aktualisierung alle:", a spinner box set to "5", and the text "Sekunde(n)". To the right are buttons for "Schließen" and "Hilfe".

Folgende Monitor-Status-Anzeigen sind möglich:

- Abbruch
- Analysiere Quellen

- Beendet
- Erzeuge aktive Reports
- Löschen Report-Quellen
- Export Objekte
- Leerlauf
- Inaktiv
- Initialisierung
- Lade Quelle nach NOM DB
- Bündel-Verarbeitung
- Druck-Verarbeitung
- SPOOL-Verarbeitung
- Löschen abgelaufenes Archiv
- Löschen abgelaufenes Bündel
- Löschen abgelaufenes Protokoll
- Löschen abgelaufener Druck
- Löschen abgelaufene Reports
- Neustart nach Fehler
- Beenden
- Start ARCHIVIERUNG
- Start VERDICHUNG
- Start REAKTIVIERUNG

- 3 Wenn Sie die Schaltfläche **Aktualisieren** benutzen, werden neue Daten vom Server abgerufen.

Wenn Sie die das Kontrollkästchen **Aktualisierung alle** (... Sekunden) markieren, können Sie festlegen, dass die aufgelisteten Daten nach dem angegebenen Zeitraum automatisch aktualisiert werden.

- 4 Wählen Sie **Schließen**, um die Monitor-Status-Anzeige zu beenden.

## Monitor-Puffereinträge komplett löschen

---

➤ Um alle Monitor-Puffereinträge zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Buffer löschen**.


Alle Einträge im Natural Buffer Pool werden gelöscht.

## Monitor-Puffereintrag einzeln löschen

---

➤ Um einen einzelnen Monitor-Puffereintrag zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen einzeln**.



- 3 Geben Sie die Daten für das zu löschende Objekt ein und wählen Sie **OK**.

Nur das Objekt, das Sie hier angeben, wird aus dem Monitor-Bufferpool gelöscht.

## Monitor-Protokoll anzeigen



**Anmerkung:** Die hier beschriebene Funktionalität steht auch unter **Kontroll-Funktionen > Protokollierungen > Monitor** zur Verfügung. Siehe *Monitor-Protokoll anzeigen* im *Benutzerhandbuch*. Damit auch Benutzer ohne Administrator-Status diese Funktion benutzen können, muss in ihrer Definition des Benutzerprofils - Register "Zugriffsrechte" die Option **Erlaube das Anzeigen des Monitor Logs** markiert sein.

### ➤ Um das Monitor-Protokoll anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Protokoll anzeigen**.

Das **Protokoll Monitor** wird angezeigt (Beispiel):

Datum/Zeit	Zeitzone	Ausg.Von	Nachricht
03.06.2020 12:52:49.139833	CEST	TASK21	NOM1518 Task Bufferpool gelöscht.
03.06.2020 12:52:49.133785	CEST	TASK21	NOM1518 Task Bufferpool gelöscht.
03.06.2020 12:52:49.128045	CEST	TASK21	NOM1518 Task Bufferpool gelöscht.
03.06.2020 12:52:49.113590	CEST	TASK21	NOM1518 Task Bufferpool gelöscht.
03.06.2020 12:52:49.107356	CEST	TASK21	NOM1518 Task Bufferpool gelöscht.
03.06.2020 12:52:49.088773	CEST	TASK21	NOM1518 Task Bufferpool gelöscht.
03.06.2020 12:52:46.930461	CEST	TASK31	NOM1517 Loeschen des Bufferpools fuer Task initiiert.
03.06.2020 12:52:46.911342	CEST	TASK32	NOM1517 Loeschen des Bufferpools fuer Task initiiert.
03.06.2020 12:52:46.903467	CEST	TASK41	NOM1517 Loeschen des Bufferpools fuer Task initiiert.
03.06.2020 12:52:46.883108	CEST	TASK51	NOM1517 Loeschen des Bufferpools fuer Task initiiert.
03.06.2020 12:52:46.866329	CEST	TASK21	NOM1517 Loeschen des Bufferpools fuer Task initiiert.
03.06.2020 12:52:46.819967	CEST	MAIN	NOM1517 Loeschen des Bufferpools fuer Task initiiert.
03.06.2020 10:12:16.425842	CEST	MAIN	NOM7115 Quelle QAND2S11/213266/2.1.1 gelöscht.
03.06.2020 10:12:16.393926	CEST	MAIN	NOM7115 Quelle QAND2EM1/213221/2.1.1 gelöscht.

Zu jedem Ereignis zeigt es Datum und Zeit des Eintretens, die Zeitzone, die Benutzerkennung des verursachenden Benutzers bzw. die Kennung des Monitors sowie eine erklärende Nachricht.

Sie können die Protokolleinträge aufsteigend oder absteigend nach Datum/Uhrzeit sortieren.

### Spaltenüberschriften: Protokoll Monitor

In den Spalten des Protokolls werden folgende Informationen angezeigt:

Feld	Erklärung
Datum	Datum, an dem die Funktion ausgeführt wurde.
Zeit	Uhrzeit, zu der die Funktion ausgeführt wurde.
Zeitzone	Zeitzone, in der die Funktion ausgeführt wurde, z.B. CEST = Central European Summer Time (englische Bezeichnung für die Mitteleuropäische Sommerzeit).
Ausg.von	Benutzer bzw. Monitor, der die Funktion ausgeführt bzw. ausgelöst hat.
Nachricht	Beschreibung der ausgeführten Funktion.

➤ Um zusätzliche Informationen zu einem Protokolleintrag anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie den entsprechenden Eintrag und wählen Sie **Info**.

Das Fenster **Protokollnachricht** wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie **Abbrechen**, um zum Protokoll zurückzukehren.

➤ Um die Protokoll-Einträge nach bestimmten Kriterien zu filtern und/oder zu durchsuchen:

- 1 Rufen Sie innerhalb der Protokoll-Liste das Kontextmenü auf und wählen Sie **Protokollfilter**.

Das Fenster **Protokollierung filtern** wird angezeigt, in dem Sie Auswahlkriterien eingeben können (Beispiel):

The screenshot shows a dialog box titled "NGC - Protokollierung filtern". It has a close button (X) in the top right corner. The main area contains the following elements:

- Datum/Uhrzeit** section:
  - Von:** A date picker showing "03.06.2020" and a time spinner showing "00:00".
  - Bis:** A date picker showing "03.06.2020" and a time spinner showing "23:59".
- Suchstring:** A text input field.
- Groß-/Kleinschreibung:** A checkbox.
- Buttons:** "Reset", "OK", "Abbrechen" (highlighted with a blue border), and "Hilfe".

- 2 Geben Sie Ihre Auswahlkriterien ein.



Feld	Erklärung
Datum/Uhrzeit Von Bis	Das Feld ist vorbelegt mit dem aktuellen Datum und dem Zeitraum von 00:00 bis 23:59.  Wenn Sie das entsprechende Kontrollkästchen markieren, können Sie den Anfang und/oder das Ende des Datums- und Uhrzeitbereichs ändern.
Suchstring	In dieses Feld können Sie eine Zeichenkette eingeben, deren Vorhandensein als Auswahlkriterium verwendet werden soll.
Groß-/Kleinschreibung	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei der Suche auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden soll.

Sie können alle Feldeingaben zurücksetzen, indem Sie die Schaltfläche **Reset** wählen.

Wählen Sie **OK**, um Ihre Auswahlkriterien zu bestätigen.

Die nach den Auswahlkriterien gefilterten Informationen werden im **Protokoll** angezeigt.

## Monitor-Protokolleinträge filtern / nach Zeichenkette durchsuchen

» Um das Monitor-Protokoll nach Auswahlkriterien anzuzeigen:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Protokollfilter**.

Das Fenster **Protokollierung filtern** wird im Inhaltsbereich angezeigt.

- 3 Geben Sie Ihre Auswahlkriterien in den Feldern im Bereich **Von** und **Bis** ein.
- 4 Im Feld **Suchstring** können Sie eine Zeichenkette eingeben, nach der das gefilterte Monitor-Protokoll durchsucht werden soll.

**Beispiel:**

Markieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/Kleinschreibung**, falls Sie dieses Merkmal bei der Suche benötigen.

- 5 Wählen Sie **OK**.

Unter dem Symbol für den Knoten erscheint ein Pluszeichen:



Es zeigt an, dass Filter-Kriterien für das Monitor-Protokoll gelten.

- 6 Markieren Sie das Symbol und wählen Sie **Protokoll anzeigen**.

Jetzt erscheint im Inhaltsbereich das entsprechend gefilterte Monitor-Protokoll mit der Treffer-Anzeige (Beispiel):

Datum/Zeit	Zeitzone	Ausg.Von	Nachricht
02.06.2020 23:06:40.475358	CEST	NATQA5	75 TEMP3/z-natqa5 FOLDER
02.06.2020 23:06:39.228626	CEST	NATQA5	75 TEMP1/z-natqa5 FOLDER
01.06.2020 23:31:15.984150	CEST	NATQA5	75 TEMP3/z-natqa5 FOLDER
01.06.2020 23:31:14.168433	CEST	NATQA5	75 TEMP1/z-natqa5 FOLDER

**Anmerkungen:**

1. Die eingegebenen Kriterien und der Suchstring gelten für die Dauer der aktuellen Sitzung.

- Um wieder das vollständige Monitor-Protokoll anzuzeigen, müssen Sie das Kommando **Protokollfilter** erneut benutzen und im Fenster **Protokollierung filtern** Ihre Angaben zurücksetzen. Wählen Sie dazu die Schaltfläche **Reset**.

## Wartezeit zwischen zwei Monitorzyklen ändern

Sie können die vorgegebene Wartezeit zwischen zwei Monitorzyklen ändern, um sie der Arbeitslast in Ihrer Installation anzupassen.

Dies ist möglich:

- beim Starten des Monitors,
- wenn der Monitor bereits aktiv ist.

Ändern Sie die Wartezeit, indem Sie in den **Wartezeiten**-Feldern neue Werte (in Sekunden) eingeben. Siehe [Felder: Monitor-Verwaltung](#).

## Abrufen des Monitor-Protokolls im Batch-Modus

Mit Hilfe der Utility `NOMLOG` kann das Monitor-Protokoll („Log“) auch im Batch-Modus abgerufen werden.

### › Um das Monitor-Protokoll im Batch-Modus abzurufen:

- Erstellen Sie einen Stapeljob.
- Starten Sie Natural und melden Sie sich bei der Bibliothek `SYSNOM` an.
- Rufen Sie die Utility `NOMLOG` mit den folgenden Parametern auf:

```
NOMLOG <yyyymmdd> <hhmm> <YYYYMMDD> <HHMM> <L> <T> <H> [<text>]
```

Parameter	Erklärung
<yyyymmdd>	Von Jahr (yyyy) Monat (mm) Tag (dd).
<hhmm>	Von Stunde (hh) Minute (mm).
<YYYYMMDD>	Bis Jahr (YYYY) Monat (MM) Tag (DD).
<HHMM>	Bis Stunde (HH) Minute (MM).
<L>	Sprache (1 = Englisch, 2 = Deutsch).
<T>	L = nur Log-Daten, T = nur Trace-Daten, B = sowohl Log- als auch Trace-Daten.
<H>	Titel schreiben (Y/N). Geben Sie N an, wenn Sie die Ausgabe anschließend mit Benutzer-Utilities bearbeiten wollen.

Parameter	Erklärung
<text>	Ein Wort für die Volltextsuche (optional); dann werden nur die Meldungen ausgedruckt, die dieses Wort enthalten.

## Monitor-Tasks verwalten

---

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Verfügbare Kommandos für Monitor-Tasks](#)
- [Monitor-Subtasks auflisten](#)
- [Felder: Monitor-Task-Verwaltung](#)

### Verfügbare Kommandos für Monitor-Tasks

➤ **Um die verfügbaren Kommandos für Monitor-Tasks anzuzeigen:**

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Tasks** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die verfügbaren Funktionen sind in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.


### Monitor-Subtasks auflisten

Die Monitor-Tasks zeigen den aktuellen Status der Monitor-Subtasks.

➤ **Um die Monitor-Subtasks aufzulisten:**

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Tasks** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die **Liste der Monitor-Tasks** wird angezeigt (Beispiel):



- 3 Wenn Sie die Schaltfläche **Aktualisieren** benutzen, werden neue Daten vom Server abgerufen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Aktualisierung alle ... Sekunde(n)** markieren, können Sie festlegen, dass die aufgelisteten Daten nach dem angegebenen Zeitraum automatisch aktualisiert werden.

- 4 Sie können in der Liste einen Task markieren, das Kontext-Menü aufrufen und eines der folgenden Kontext-Menü-Kommandos ausführen:

- **Parameter öffnen**
- **Parameter anzeigen**
- **Beenden**
- **Wecken**
- **Buffer löschen**
- **Löschen einzeln**
- **Protokoll anzeigen**

(komplett, d.h. ungefiltert, s.a. *Monitor-Protokolleinträge filtern / nach Zeichenkette durchsuchen*)

- 5 Wählen Sie **Schließen**, um die Funktion **Liste der Monitor-Tasks** zu beenden.

### Felder: Monitor-Task-Verwaltung

Feld	Erklärung
Nummer	Task-Nummer.
Aktion	Von diesem Task ausgeführte Verarbeitung: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Main Task.</li> <li>■ Source Queues scannen.</li> <li>■ Kopieren nach Container.</li> </ul>

Feld	Erklärung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reports/Bündel erstellen.</li> <li>■ Druckaufträge verwalten.</li> </ul>
Status	<p>Aktueller Status. Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beendet</li> <li>■ Löschen</li> <li>■ Leerlauf</li> <li>■ Inaktiv</li> <li>■ Bündel-Verarbeitung</li> <li>■ SPOOL-Verarbeitung</li> <li>■ Druck-Verarbeitung</li> <li>■ Löschen abgel. Archiv</li> <li>■ Löschen abgel. Bündel</li> <li>■ Lösche abgel. Protokoll</li> <li>■ Löschen abgel. Druck</li> <li>■ Löschen abgel. Reports</li> <li>■ Beenden</li> </ul>
Zuletzt aktiv	Datum und Uhrzeit, wann der Task zuletzt aktiv war.
Zyklus Min, Zyklus Max., Schrittweite, aktuell	<p>Minimale, maximale und aktuelle Wartezeiten sowie deren Schrittweiten für diesen Task.</p> <p>Diese Werte (außer dem für die aktuelle Wartezeit) können in der Kontextmenü-Funktion <b>Monitor-Parameter</b> durch Überschreiben auf den erforderlichen neuen Wert geändert werden.</p>

## 8 Archivierung-Task

---

■ Archivierung manuell starten .....	192
■ Felder: Archivierung starten .....	193

Die Standardeinstellungen für die Archivierung sorgen dafür, dass die Archivierung automatisch erfolgt (siehe [Standardwerte für die automatische Archivierung](#)). Als Systemadministrator können Sie die Archivierung aber auch manuell starten.


## Archivierung manuell starten

---

### > Um die Archivierung zu starten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Archivierung-Task** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Starten**.

Das Fenster **Archivierung starten** wird angezeigt (Beispiel):



- 3 Die Eingabefelder zeigen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Geben Sie eine neue Startzeit für die Archivierung ein, indem Sie diese Werte überschreiben.

Weitere Informationen siehe [Felder: Archivierung starten](#).

- 4 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Alle zur Archivierung markierten Reports werden in das Archivierungsmedium geschrieben.



**Anmerkung:** Wenn der zu archivierende Report in Benutzung ist, zum Beispiel, wenn er in der Druckerwarteschlange oder in einem offenen Bündel ist, dann wird er zu diesem Zeitpunkt nicht archiviert, sondern erst dann, wenn der Druckvorgang beendet ist oder das Bündel geschlossen wird und die nächste Archivierungssitzung begonnen hat. Weitere Informationen zum Archivieren siehe [Standardwerte für die automatische Archivierung](#) und [Archivverwaltung](#).



## Felder: Archivierung starten

Feld	Erklärung
Lauf geplant am/um	Datum und Uhrzeit des nächsten Starts gemäß <a href="#">Archivierungszeitplan</a> .
Neue Startzeit	<p>Aktuelles Datum und Uhrzeit. Geben Sie die neue Startzeit ein, indem Sie die angezeigten Werte ändern.</p> <p>Alle zur Archivierung markierten Reports werden auf das Archivierungsmedium geschrieben.</p> <p>Wenn der zu archivierende Report gerade benutzt wird, d.h. wenn er z.B. in der Druckerwarteschlange oder in einem offenen Bündel enthalten ist, wird er nicht sofort archiviert, sondern erst, wenn das Drucken beendet bzw. das Bündel geschlossen worden ist und der nächste Archivierungslauf begonnen hat.</p> <p>Weitere Informationen über die Archivierung finden Sie unter <a href="#">Archivverwaltung</a> sowie <a href="#">Standardwerte für die automatische Archivierung</a>.</p>



# 9

## Reaktivierung-Task

---

■ Reaktivierung starten .....	196
■ Felder: Reaktivierung starten .....	196

Als Systemadministrator können Sie archivierte Reports reaktivieren.


## Reaktivierung starten

---

### > Um eine Reaktivierung zu starten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Reaktivierung-Task** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Starten**.

Das Fenster **Reaktivierung starten** wird angezeigt (Beispiel):



Weitere Informationen siehe [Felder: Reaktivierung starten](#).

- 3 Die Eingabefelder zeigen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Geben Sie eine neue Startzeit für die Reaktivierung ein, indem Sie diese Werte überschreiben.
- 4 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Alle zur Reaktivierung markierten Reports erscheinen auf dem Bildschirm **Aktive Reports**.

## Felder: Reaktivierung starten

---

Feld	Erklärung
Lauf geplant am/um	Datum und Uhrzeit des nächsten Starts gemäß <a href="#">Zeitplan für die Reaktivierung</a> .
neue Startzeit	Aktuelles Datum und Uhrzeit. Geben Sie die neue Startzeit ein, indem Sie die angezeigten Werte ändern.

# 10

## Verdichtung-Task

---

■ Verdichtung starten .....	198
■ Felder: Verdichtung starten .....	198

Als Systemadministrator können Sie eine oder mehrere markierte Archivdateien verdichten.

## Verdichtung starten

### > Um eine Verdichtung zu starten:

- 1 Markieren Sie **Systemverwaltung > Verdichtung-Task** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Starten**.

Das Fenster **Verdichtung starten** wird angezeigt (Beispiel):

The screenshot shows a dialog box titled "NGC - Verdichtung Starten". It has a standard Windows-style title bar with a close button (X). The dialog is divided into two main sections. The first section, "Lauf geplant am/um", contains two input fields: "Datum" and "Uhrzeit", with the value "00:00" displayed in the time field. The second section, "Neue Startzeit", also contains two input fields: "Datum" and "Uhrzeit". The "Datum" field shows "08.06.2020" and has a small calendar icon to its right. The "Uhrzeit" field shows "15:35" and has a small time selection icon to its right. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Hilfe". The "Abbrechen" button is highlighted with a blue border.

Weitere Informationen siehe [Felder: Verdichtung starten](#)

Diese Eingabefelder zeigen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit.

- 3 Geben Sie eine neue Startzeit für die Verdichtung ein, indem Sie diese Werte überschreiben.
- 4 Wählen Sie **OK**, um die Eingaben zu bestätigen und die Verdichtung zu starten.

## Felder: Verdichtung starten

Feld	Erklärung
Letzte Startzeit	Datum und Uhrzeit des nächsten Starts.
Neue Startzeit	Aktuelles Datum und Uhrzeit. Sie können diese Werte ändern, um der Verdichtung eine neue Startzeit zu geben.

# 11

## Archivverwaltung

---

■ Archivdateien .....	200
■ Verfügbare Kommandos für Archivdateien .....	200
■ Alle Archivdateien auflisten .....	202
■ Felder: Archivdateien .....	202
■ Archivdateien nach Auswahlkriterien auflisten .....	203
■ Archivdatei verdichten .....	205
■ Archivdatei umbenennen .....	205
■ Archivdatei löschen .....	206
■ Von Archivdatei benutzte Datenträger-Nummern (Volsers) auflisten .....	206
■ Datenträger-Nummer (Volser) einer Archivdatei ändern .....	207
■ Reports in Archivdatei auflisten .....	208
■ Reports in Archivdatei nach Auswahlkriterien auflisten .....	209
■ Verfallsdatum für archivierten Report ändern .....	210
■ Verfallsdatum für archivierten Report zurücksetzen .....	210
■ Archivierten Report löschen .....	211
■ Archivierten Report reaktivieren .....	212

## Archivdateien

---

Jedes Mal wenn Reports auf einem Band archiviert werden, wird eine Datei erstellt, die alle archivierten Reports enthält. Diese wird als *Archivdatei* bezeichnet.

Für jede Archivdatei wird im Entire Output Management-Archivkatalog ein Eintrag vorgenommen, der die Kontroll-Informationen zu jedem Archivierungsvorgang enthält. Dazu zählen das Datum und die Uhrzeit der Operation, die Nummer(n) des Datenträgers (Volser), auf dem/denen die Archivdatei katalogisiert wurde, sowie ein Hinweis, ob die Datei noch Reports enthält, die im Archiv bleiben müssen.

Wenn die in einer Archivdatei enthaltenen Reports nicht mehr benötigt werden, erscheint rechts von der Datei eine entsprechende Nachricht, die angibt, dass die Volsers zu anderen Zwecken wiederverwendet werden können.

Weitere Informationen zum Archivieren finden Sie unter [Standardwerte für die automatische Archivierung](#) sowie [Archivierung-Task](#).

## Verfügbare Kommandos für Archivdateien

---

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Kommandos und Funktionen zur Pflege der Archivdateien und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

- [Kommandos für den Meta-Knoten Archivdateien](#)
- [Kommandos für eine einzelne Archivdatei](#)

### Kommandos für den Meta-Knoten Archivdateien

➤ Um die verfügbaren Kommandos für den Meta-Knoten „Archivdateien“ anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Archivverwaltung > Archivdateien**.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:



Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Liste	Alle Archivdateien in einer Listenansicht anzeigen.	<i>Alle Archivdateien auflisten</i>
Filter	Den Bereich der Archivdateien eingrenzen.	<i>Archivdateien nach Auswahlkriterien auflisten</i>

## Kommandos für eine einzelne Archivdatei

### ➤ Um die verfügbaren Kommandos für eine einzelne Archivdatei anzuzeigen:

- Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten **Archivverwaltung > Archivdateien > Archivdatei-Name**, und rufen Sie das Kontextmenü auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der **Liste der Archivdateien** einen Archivdatei-Namen.

Rufen Sie das Kontextmenü auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando	Funktion	Weitere Informationen siehe:
Filter	Den Bereich der Archivdateien eingrenzen.	<i>Archivdateien nach Auswahlkriterien auflisten</i>
Verdichten	Eine oder mehrere markierte Archivdateien verdichten.	<i>Archivdatei verdichten</i>
Löschen	Eine löschbare Archivdatei löschen.	<i>Archivdatei löschen</i>
Liste der VOLSERs	Die von einer Archivdatei benutzten Datenträger-Nummern auflisten.	<i>Von Archivdatei benutzte Datenträger-Nummern (Volsers) auflisten</i>
Liste der Reports	Alle in einer Archivdatei enthaltenen Reports auflisten.	<i>Reports in Archivdatei auflisten</i>
Filter Unterobjekt...	Den Bereich der in einer Archivdatei enthaltenen Reports einschränken.	<i>Reports in Archivdatei nach Auswahlkriterien auflisten</i>
Umbenennen	Eine Archivdatei umbenennen und gleichzeitig alle aktiven Reports anpassen, so dass sie sich auf den neuen Dateinamen beziehen.	<i>Archivdatei umbenennen</i>
Volser ändern	Die Datenträger-Nummer einer Archivdatei ändern. Gleichzeitig werden alle darauf befindlichen aktiven Reports angepasst, so dass sie sich auf diesen neuen Volser beziehen.	<i>Datenträger-Nummer (Volser) einer Archivdatei ändern</i>

## Alle Archivdateien auflisten

### ➤ Um alle Archivdateien aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung** > **Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste**.

Die **Liste der Archivdateien** wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

Archivdatei	Volsers	Reports	Erstellt	Meldung	Verfalldatum	Ph.Verfalldatum	Abgelaufen	Verdichtet	Ben.Archivtyp	Nummer
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1992	1	5	05.06.2020 22:52		09.06.2020	09.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1990	1	1	05.06.2020 22:39		19.06.2020	19.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1987	1	1	04.06.2020 22:37		18.06.2020	18.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1981	1	1	03.06.2020 22:48		17.06.2020	17.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1980	1	3	02.06.2020 23:24		02.06.2021	02.06.2021		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1951	1	1	02.06.2020 22:53		16.06.2020	16.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1921	1	1	01.06.2020 23:13		15.06.2020	15.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1891	1	1	29.05.2020 23:07		12.06.2020	12.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1861	1	1	28.05.2020 22:49		11.06.2020	11.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1831	1	1	27.05.2020 23:47		10.06.2020	10.06.2020	1	Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1815	1	2	26.05.2020 22:51		09.06.2020	09.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM1756	1	1	25.05.2020 12:56		08.06.2020	08.06.2020		Nein	Standard	
NATURAL.QA.NOM35N82.NOM7101	1	5	07.08.2019 23:07		02.02.2025	02.02.2025	4	Ja	Standard	
NATURAL.QA.NOM34N82.NOM8180	1	2	03.02.2016 10:17		03.02.2046		5	Nein	Standard	

## Felder: Archivdateien

Feld	Erklärung
Archivdatei	Name der archivierten Datei.
Volsers	Anzahl der Bänder, die die Datei belegt.
Reports	Anzahl der archivierten Reports, die in der Datei enthalten sind.
Erstellt	Das Datum und die Uhrzeit, wann die Datei erstellt wurde.
Meldung	Wenn alle in der Datei archivierten Reports nicht mehr erforderlich sind und gelöscht wurden, erscheint die Meldung <b>Löschbar</b> . Diese Meldung bedeutet, dass die Datei entkatalogisiert werden kann und die Volsers wiederverwendet werden können.
Verfalldatum	<p>Logisches Verfallsdatum. Dies ist das Datum, bis zu dem die Datei aufbewahrt werden soll. Es kann sich vom physischen Verfallsdatum (siehe unten) unterscheiden, wenn das Verfallsdatum eines oder mehrerer aktiver Reports nach dem Archivieren geändert wird.</p> <p>Wenn das logische Verfallsdatum an einem <i>späteren Zeitpunkt</i> liegt als das physische Verfallsdatum, wird die Zeile mit der Archivdatei <i>hervorgehoben</i>. Führen Sie eine Verdichtung durch, um die zwei Datums-Angaben zu synchronisieren.</p>

Feld	Erklärung
Ph.Verfallsdatum	Physisches Verfallsdatum. Dies ist das Datum, bis zu dem die Archivdatei aufbewahrt werden soll. Es entspricht dem der Archivdatei mit dem Parameter EXPDT zugeordneten Datum.
Abgelaufen	Die Anzahl der abgelaufenen Reports. Sie errechnet sich als die Differenz zwischen der Anzahl der in dieser Datei noch aktiven Reports und der Anzahl der ursprünglich archivierten Reports. Anmerkung: Diese Anzahl wird für alte Archivdateien nicht angezeigt.
Verdichtet	Zeigt an, ob dieses Archiv von einer Verdichtungs-Task verarbeitet wurde oder nicht.
Ben.Archivtyp	Zeigt den standardmäßigen oder benutzerdefinierten Archivtyp-Namen an.
Nummer	Intern zugewiesene Nummer für den Archivtyp.

## Archivdateien nach Auswahlkriterien auflisten

### ➤ Um Archivdateien nach Auswahlkriterien aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich. Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Filter**.

Oder:

Rufen Sie im Inhaltsbereich in der **Liste der Archivdateien** das Kontextmenü auf und wählen Sie **Filter**.

Das Fenster **Archivdateien filtern** wird angezeigt.

The screenshot shows a dialog box titled "NGC - Archivdateien filtern". At the top is a text input field labeled "Archivdatei:". Below this are two main sections for date filtering. The first section, "Erzeugt am", contains three checkboxes for "heute", "gestern", and "vorgestern", and three radio button options: "gleich:", "größer als:", and "kleiner als:". To the right of these are date and time pickers for "von:" (08.09.2022 00:00) and "bis:" (08.09.2022 23:59). The second section, "Verfalldatum", has a similar layout with checkboxes for "heute", "gestern", "vorgestern" and radio button options for "gleich:", "größer als:", and "kleiner als:", followed by date pickers for "von:" and "bis:" (both set to 08.09.2022). At the bottom are four buttons: "Reset", "OK", "Abbrechen" (highlighted with a blue border), and "Hilfe".

2 In den Feldern können Sie folgende Auswahlkriterien angeben:

■ **Archivdatei**

Geben Sie einen Teil eines Dateinamens in das Eingabefeld ein, um nur Datensätze aufzulisten, deren Namen mit der eingegebenen Zeichenkette beginnen.

Zusätzlich können Sie folgende Angaben zum Erstellungs- und/oder Verfalldatum machen, um den Auswahlbereich weiter einzuschränken:

■ **Erzeugt am**

Mögliche Angaben:

**heute, gestern, vorgestern** (Mehrfachauswahl möglich), *Datum/Uhrzeit*

Alternativ:

**gleich, größer als, kleiner als** *Datum/Uhrzeit*

■ **Verfalldatum**

Mögliche Angaben wie bei **Erzeugt am**.

■ *Datum/Uhrzeit*

Je nach Auswahl in den oben genannten Kontrollkästchen können Sie ein Datum, eine Uhrzeit oder einen Datums-/Uhrzeitbereich **von/bis** im Format *TTMMJJJJ HH:MM* eingeben oder wählen.

3 Wählen sie **OK**, um die Auswahlkriterien zu bestätigen.

Nur die Dateien, die die angegebenen Auswahlkriterien erfüllen, werden unter dem Knoten **Archivdateien** bzw. in der **Liste der Archivdateien** aufgelistet.

## Archivdatei verdichten

Mit dieser Funktion können Sie als Systemadministrator eine oder mehrere markierte Archivdateien verdichten.

### ➤ Um eine Archivdatei zu verdichten:


- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie auf dem betreffenden Archivdatei-Knoten das Kontextmenü auf und wählen Sie **Verdichten**.
- 3 Geben Sie den Zeitplan zum Verdichten ein und wählen Sie **OK**.

## Archivdatei umbenennen

Mit dieser Funktion können Sie eine Archivdatei umbenennen und gleichzeitig alle aktiven Reports anpassen, so dass sie sich auf den neuen Dateinamen beziehen. Informationen über das Ergebnis dieser Funktion werden in das Monitor-Protokoll geschrieben.

### ➤ Um eine Archivdatei umzubenennen:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die umzubenennende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Umbenennen**.
- 4 Das Dialogfenster **Archivdatei umbenennen** wird angezeigt (Beispiel):-



Sie können folgende Angaben machen:

Feld	Erklärung
Von Dateiname	Name der umzubenennenden Archivdatei (Ausgabefeld).
Nach Dateiname	Geben Sie hier den neuen Namen der Archivdatei ein.
Änderungen der Reports protokollieren	Markieren Sie dieses Feld, wenn Meldungen über geänderte Reports der Archivdatei in das Monitor-Protokoll geschrieben werden sollen. Lassen Sie es leer, wenn keine solchen Meldungen geschrieben werden sollen.

- 5 Wählen Sie **OK**, um die Eingaben zu speichern.

## Archivdatei löschen

---

Nur Dateien mit dem Vermerk „Löschbar“ in der Spalte **Meldung** können gelöscht werden.

### ➤ Um eine Archivdatei zu löschen:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu löschende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Datei entkatalogisieren möchten.
- 5 Bestätigen Sie das Löschen durch Auswahl von **OK**.


## Von Archivdatei benutzte Datenträger-Nummern (Volsers) auflisten

---

### ➤ Um die von einer Archivdatei benutzten Datenträger-Nummern (Volser/Volume Serial Number) aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu betreffende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Volsers**.

Die **Liste der Volsers in Archivdatei** wird angezeigt (Beispiel):




## Datenträger-Nummer (Volser) einer Archivdatei ändern

Diese Funktion dient dazu, die Datenträger-Nummer (Volser/Volume Serial Number) einer Archivdatei zu ändern. Gleichzeitig werden alle darauf befindlichen aktiven Reports angepasst, so dass sie sich auf diesen neuen Volser beziehen.

Diese Funktion kann nur für Single-Volume Datasets (Archivdatei auf 1 Datenträger) verwendet werden. Bei Multi-Volume Datasets (Archivdatei auf mehreren Datenträgern) führen Sie eine Verdichtung der Archivdatei durch; dabei werden gleichzeitig die Volsers geändert.

### ➤ Um den Volser einer Archivdatei zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung** > **Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Markieren Sie die zu betreffende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.
- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Volser ändern**.
- 4 Das Dialogfenster **Volser einer Archivdatei ändern** wird angezeigt (Beispiel):



Sie können folgende Angaben machen:

Feld	Erklärung
Neue Volser	Hier geben Sie den neuen Volser ein.
Änderungen der Reports protokollieren	Markieren Sie dieses Feld, wenn Meldungen über geänderte Reports der Archivdatei in das Monitor-Protokoll geschrieben werden sollen. Lassen Sie es leer, wenn keine solchen Meldungen geschrieben werden sollen.

- 5 Wählen Sie **OK**, um die Eingaben zu speichern.

## Reports in Archivdatei auflisten

➤ Um alle in einer Archivdatei enthaltenen Reports aufzulisten:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie auf dem betreffenden Archivdatei-Knoten das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Reports**.

Die **Liste der Reports in Archivdatei** wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

Report	Laufnummer	Verfall	Orig.Verfall	Status	Reaktiv.
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362882	20.11.2037	20.11.2036		Reakt...
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362883	20.11.2036			
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362884	20.11.2036			
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362885	20.11.2036			
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362886	20.11.2036			
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362887	20.11.2036			
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362888	20.11.2036			
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362889	20.11.2036			
ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER	362890	20.11.2036			

Felder: Reports in Archivdatei:

Feld	Erklärung
Report	Name des archivierten Reports.
Laufnummer	Eindeutige Nummer, die den Report identifiziert.
Verfall	Verfallsdatum, bis zu dem der Report aufbewahrt werden soll.
Orig.Verfall	Ursprüngliches Verfallsdatum, bis zu dem der Report aufbewahrt werden sollte (erscheint, wenn der ursprüngliche Wert von <b>Orig.Verf.</b> geändert oder gelöscht wurde).
Status	Der Report-Status enthält „Gelöscht“, wenn der Report zum Löschen aus dem Archiv vorgesehen ist.
Reaktiv.	Reaktivierungsstatus des aktiven Reports:



Feld	Erklärung	
	Reaktiviert	Aktiver Report wurde reaktiviert.
	Reaktivierung in NOM	Aktiver Report wird zum Reaktivieren in der Entire Output Management-Datenbank markiert.
	Reaktivierung in Spool	Aktiver Report wird zur Reaktivierung in der JES Spool markiert.
	Siehe auch <a href="#">Archivierten Report reaktivieren</a> .	

- Sie können einen Report markieren und eine Funktion für ihn ausführen, indem Sie das Kontextmenü aufrufen und eines der verfügbaren Kommandos auswählen.

## Reports in Archivdatei nach Auswahlkriterien auflisten


➤ Um die in einer Archivdatei enthaltenen Reports nach Auswahlkriterien aufzulisten:

- Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich. Rufen Sie auf dem betreffenden Archivdatei-Knoten das Kontextmenü auf und wählen Sie **Filter Unterobjekt** ....

Oder:

Rufen Sie in der [Liste der Reports in Archivdatei](#) das Kontextmenü auf und wählen Sie **Filter** ....

Das Fenster **Reports in Archivdatei filtern** wird angezeigt.



- Geben Sie als Filterkriterium einen Teil eines Reportnamens ein und wählen Sie **OK**. Es werden nur die Reports aufgelistet, deren Namen mit der Zeichenkette beginnen.

## Verfallsdatum für archivierten Report ändern

---


➤ Um das Verfallsdatum eines Reports in einer Archivdatei zu ändern:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Reports**.

- 2 Markieren Sie den zu ändernden Report.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Verfallsdatum ändern....**



NGC - Verfallsdatum eines archivierten Reports ändern

Report

Name : ZZ-ARCHIVE-FOR-EVER

Laufnummer : 362884

Verfallsdatum des Reports

Verfallsdatum : 20.11.2036

Orig. Verfallsdatum :

Neues Verfallsdatum : 20.11.2036

OK Abbrechen Hilfe

- 3 Geben Sie einen neuen Wert in das Feld **Neues Verfallsdatum** ein und wählen Sie **OK**.

## Verfallsdatum für archivierten Report zurücksetzen

---

➤ Um das Verfallsdatum eines Reports in einer Archivdatei zurückzusetzen:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Reports**.

- 2 Markieren Sie den betreffenden Report.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Verfallsdatum Zurücksetzen**.

Das Verfallsdatum des Reports wird auf das ursprüngliche Verfallsdatum zurückgesetzt und ein eventuell vorhandener Löscht-Status wird wieder entfernt.

## Archivierten Report löschen

---

### » Um einen Report in einer Archivdatei zum Löschen zu markieren:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien** im Objekt-Arbeitsbereich.  
Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Reports**.  
Die **Liste der Reports in Archivdatei** wird angezeigt.
- 2 Markieren Sie den zu löschenden Report.  
Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.  
Es erscheint ein Dialogfenster, durch das Sie aufgefordert werden, das Löschen zu bestätigen.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um den Report zu löschen.  
(Zum Löschen markierte Reports werden automatisch am folgenden Tag gelöscht.)  
Oder:  
Wählen Sie **Nein**, um den Vorgang abubrechen.



### Anmerkungen:

1. Wird für einen hier zum Löschen markierten Report die Funktion **Reaktivieren** oder **Verfallsdatum ändern** oder **Verfallsdatum zurücksetzen** durchgeführt, so wird der Löscht-Status wieder entfernt.
2. Wenn ein archivierter Report manuell aus den aktiven Reports gelöscht wurde, wird er in der Archivdatei ebenfalls mit dem Status „Gelöscht“ markiert, kann dann aber nicht mehr zurückgesetzt werden.

## Archivierten Report reaktivieren

Diese Funktion markiert einen bzw. mehrere archivierte aktive Reports zur Reaktivierung bzw. setzt die Markierung(en) zurück. Ein zur Reaktivierung markierter aktiver Report wird das nächste Mal reaktiviert, wenn der Reaktivierungs-Task aktiv ist. Der Report erscheint dann wieder in der **Liste der aktiven Reports**.



**Anmerkung:** Wenn ein archivierter Report manuell aus den aktiven Reports gelöscht wurde, wird er in der Archivdatei mit dem Status "Gelöscht" markiert und kann nicht mehr reaktiviert werden.

### ➤ Um einen einzelnen archivierten aktiven Report zu reaktivieren:

- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung** > **Archivdateien** > *Reportname* im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Reports**.

Die **Liste der Reports in Archivdatei** wird angezeigt.

- 2 Markieren Sie den betreffenden Report.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Reaktivieren**.

Das Fenster **Aktiven Report reaktivieren** wird angezeigt (Beispiel):

- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Reaktivieren nach** einen Reaktivierungsort für den reaktivierten Report aus: NOM-Datenbank oder JES-Spool.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Bündel** den Namen eines aktiven Bündels aus, das den reaktivierten Report aufnehmen soll.

- 5 Wählen Sie **OK**, um die Angaben zu bestätigen.

Sie sehen anschließend die Reaktivierungsmarkierung (z.B. „Reakt. in NOM“) in der Spalte **Reaktiv.** der **Liste der Reports in Archivdatei**.

Beim nächsten Reaktivierungslauf wird die Reaktivierung aller markierten Reports durchgeführt. Danach wird in der Spalte **Reaktiv.** der Status „Reaktiviert“ angezeigt.

➤ **Um mehrere aktive Reports zur Reaktivierung am gleichen Reaktivierungsort zu reaktivieren:**


- 1 Markieren Sie **Archivverwaltung > Archivdateien > Reportname** im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Liste der Reports**.

Die **Liste der Reports in Archivdatei** wird angezeigt.

- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie das Kommando **Reaktivieren**.

Das Dialogfenster **Aktiven Report reaktivieren** erscheint (Beispiel):



Das Dialogfenster zeigt die Anzahl der zuvor ausgewählten Reports. Die Option **Alle auswählen** ist standardmäßig markiert. Das bedeutet, es werden alle im Fenster aufgelisteten aktiven Reports an demselben Reaktivierungsort reaktiviert.

- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Reaktivieren nach** einen Reaktivierungsort für den reaktivierten Report aus: NOM-Datenbank oder JES-Spool.

- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Bündel** den Namen eines aktiven Bündels aus, das den reaktivierten Report aufnehmen soll.
- 5 Wählen Sie **OK**, um die aktiven Reports zur Reaktivierung zu markieren.

Sie sehen anschließend die Reaktivierungsmarkierungen (z.B. „Reakt. in Spool“) in der Spalte **Reaktiv.** der **Liste der Reports in Archivdatei**. Beim nächsten Reaktivierungslauf wird die Reaktivierung aller markierten Reports durchgeführt. Danach wird in der Spalte **Reaktiv.** der Status „Reaktiviert“ angezeigt.

➤ **Um mehrere aktive Reports zur Reaktivierung an unterschiedlichen Reaktivierungsorten zu reaktivieren:**


- 1 Markieren Sie in der **Liste der Reports in Archivdatei** die archivierten aktiven Reports, die reaktiviert werden sollen.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie das Kommando **Reaktivieren**.

Das Dialogfenster **Aktiven Report reaktivieren** erscheint.

Das Dialogfenster zeigt die Anzahl der zuvor ausgewählten Reports. Die Option **Alle auswählen** ist standardmäßig markiert.

- 3 Entfernen Sie den Haken im Kontrollkästchen **Alle auswählen**.

Sie können nun einen einzelnen oder mehrere aktive Reports markieren (Beispiel):



- 4 Wählen Sie im Listefeld **Reaktivieren nach** einen Reaktivierungsort für den bzw. die markierten Reports aus: NOM-Datenbank oder JES-Spool.
- 5 Wählen Sie im Listefeld **Bündel** den Namen eines aktiven Bündels aus, das die reaktivierten Reports aufnehmen soll.
- 6 Wählen Sie **OK**, um den bzw. die aktiven Reports zur Reaktivierung zu markieren.

Sie können anschließend weitere aktive Reports im Dialogfenster markieren und diese wie beschrieben zur Reaktivierung an einem anderen Reaktivierungsort markieren.

Sie sehen die Reaktivierungsmarkierungen (z.B. „Reakt. in NOM“) in der Spalte **Reaktiv.** der **Liste der Reports in Archivdatei**. Beim nächsten Reaktivierungslauf wird die Reaktivierung aller markierten Reports durchgeführt. Danach wird in der Spalte **Reaktiv.** der Status „Reaktiviert“ angezeigt.

➤ **Um die Reaktivierungsmarkierung für einen aktiven oder mehrere Reports zurückzusetzen:**

- 1 Markieren Sie in der **Liste der Reports in Archivdatei** den oder die in der Spalte **Reaktiv.** zur Reaktivierung gekennzeichneten aktiven Reports.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Reaktivieren**.

Der oder die Reaktivierungsorte für die Reaktivierungen (z.B. **Reakt. in NOM**) erscheinen nun nicht mehr in der Spalte **Reaktiv.** der **Liste der Reports in Archivdatei** bei dem oder den ausgewählten aktiven Reports.





# 12 Trennblätter

---

■ Trennblätter benutzen .....	218
■ Inhalte von Trennblättern .....	219

## Trennblätter benutzen

---

Trennblätter können für Reports und Bündel erstellt werden. Es können unterschiedliche Trennblätter am Anfang und am Ende eines Reports bzw. Bündels gedruckt werden, d.h. Sie können Trennblätter zwischen Bündeln und zwischen den einzelnen Reports innerhalb eines Bündels gedruckt werden.

Die Namen der zu druckenden Trennblätter werden in den Druckattributen des Reports bzw. des Bündels angegeben.

Trennblätter sind Natural Members des Typs „Text“, die Sie mit dem Natural-Editor erstellen. Alle Trennblätter müssen in Source Members in der Entire Output Management-Benutzer-Bibliothek `SYSNOMU` gespeichert werden.

Die Namen der Member für Reports müssen mit dem Präfix `RS` beginnen, diejenigen für Bündel mit dem Präfix `BS`.

Wenn ein Report bzw. ein Bündel gedruckt wird und wenn dabei ein in den Druckattributen definiertes Trennblatt zu Zeitpunkt des Druckens nicht gefunden wird, dann wird der Report bzw. das Bündel ohne dieses Trennblatt gedruckt, und es wird eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Wenn Sie kein Trennblatt drucken möchten, müssen Sie in den Druckattributen des Reports bzw. Bündels `KEIN (NONE)` als Namen angeben.

### Standard-Trennblätter

Wenn Sie in den Druckattributen des Reports bzw. Bündels kein Trennblatt angeben, wird ein Standard-Trennblatt benutzt. In der Bibliothek `SYSNOMU` stehen dazu folgende Standard-Trennblätter zur Verfügung:

Standard-Trennblatt für:	Name
Anfang eines Reports	<code>RSNOMS - 1 (Englisch)</code> , <code>RSNOMS - 2 (Deutsch)</code>
Ende eines Reports	<code>RSNOME - 1 (Englisch)</code> , <code>RSNOME - 2 (Deutsch)</code>
Anfang eines Bündels	<code>BSNOMS - 1 (Englisch)</code> , <code>BSNOMS - 2 (Deutsch)</code>
Ende eines Bündels	<code>BSNOME - 1 (Englisch)</code> , <code>BSNOME - 2 (Deutsch)</code>

## Inhalte von Trennblättern

Abgesehen von Text - der so wie er ist gedruckt wird - kann ein als Trennblatt benutztes Source Member Folgendes enthalten:

- Vorschubsteuerzeichen
- Ersetzungsvariablen
- Entire Operations (NOP)-Symbole

### Vorschubsteuerzeichen

Das erste Byte in jeder Zeile des Members wird als Vorschubsteuerzeichen (ANSI-Code) interpretiert.

Lassen Sie dieses Byte leer, wenn kein Vorschub für die Zeile benötigt wird.

Als spezielles Steuerzeichen kann K im ersten Byte angegeben werden, um auf GROSSBUCHSTABEN umzuschalten.

### Ersetzungsvariablen

Ersetzungsvariablen beginnen mit einem @. Sie werden zum Zeitpunkt des Druckens durch ihren aktuellen Wert ersetzt.

Die folgenden Schlüsselwörter können überall im Text des Trennblatt-Members benutzt werden:

Ersetzungsvariable	Beschreibung
@REPORT	Reportname
@BUNDLE	Bündelname
@DATE	Aktuelles Datum
@TIME	Aktuelle Uhrzeit
@CDATE	Erstellungsdatum des Reports bzw. Öffnungsdatum des Bündels
@CTIME	Erstellungszeit des Reports bzw. Öffnungszeit des Bündels
@EXIT	Exit-Name zum Trennen der SYSOUT-Daten
@DESCR	Beschreibung des Reports oder Bündels für ein Trennblatt
@JOBNAME	Jobname der SYSOUT-Daten
@JOBNO	Jobnummer der SYSOUT-Daten
@USER	Benutzerkennung
@NAME	Benutzername (Vor- und Nachname verkettet)
@DEPTNO	Abteilungsnummer des Benutzers
@DEPTNAME	Abteilungsname

Ersetzungsvariable	Beschreibung
@LOCATION	Standort der Abteilung
@ORGANIZATION	Name des Unternehmens/der Organisation
@ADDRESS1	Benutzeradresse, Zeile 1
@ADDRESS2	Benutzeradresse, Zeile 2
@ADDRESS3	Benutzeradresse, Zeile 3
@PHONE	Telefonnummer des Benutzers
@COORDINATOR	Koordinator-Kennung
@COORD-NAME	Name des Koordinators (Vor- und Nachname verkettet)
@COORD-DEPTNO	Abteilungsnummer des Koordinators
@COORD-DEPTNAME	Abteilungsname
@COORD-PHONE	Telefonnummer des Koordinators
@COORD-LOCATION	Standort der Abteilung
@COORD-ORGANIZATION	Name des Unternehmens/der Organisation
@COORD-ADDRESS1	Koordinator-Adresse, Zeile 1
@COORD-ADDRESS2	Koordinator-Adresse, Zeile 2
@COORD-ADDRESS3	Koordinator-Adresse, Zeile 3

### Entire Operations (NOP)-Symbole

Entire Operations-Symbole beginnen mit @@. Sie werden zum Zeitpunkt des Druckens durch die entsprechenden Entire Operations-Symbolwerte ersetzt.

Entire Operations-Symbole werden in der folgenden Form eingegeben:

#### ■ Master-Symbole:

```
@@owner.symbol-table.symbol-name
```

#### ■ Aktive Symbole:

```
@@owner.symbol-table.symbol-name.network.run
```

wobei owner (Eigentümer), symbol-table (Symboltabelle), network (Netzwerk) und run (Lauf) Werte von vordefinierten Entire Operations-Symbolen sind, und symbol-name (Symbolname) der Name eines definierten Entire Operations-Symbols ist.

# 13 Benutzerrouinen

---

■ Benutzerrouinen erstellen .....	222
■ Beispiele .....	222
■ Aktionen .....	223
■ Parameter .....	225

Eine Benutzerroutine trennt eine SYSOUT-Datei in mehrere Reports. Ein neuer Report beginnt jedes Mal, wenn die Routine auf einer SYSOUT-Seite an einer bestimmten Zeilen/Spaltenposition einen neuen Wert findet.

Dieser Abschnitt beschreibt die Schnittstelle der Benutzerrouتين sowie einige Beispiele mitgelieferter Benutzerrouتين. Benutzerrouتين bestimmen den Inhalt eines Reports. Die Inhalte eines Reports sind ein zusammenhängender Teil oder Teile in einer SYSOUT-Datei.

Wenn für einen Report Benutzerrouتين definiert sind (siehe Trennungsattribute (Separation) im Abschnitt *Attribute eines Reports definieren*), werden sie für jeden Satz in der zugrunde liegenden SYSOUT-Datei aufgerufen. Eine Routine kann den Monitor aber auch anweisen, von einer anderen Position in der SYSOUT-Datei auszugehen.

## Benutzerrouتين erstellen

---

Benutzerrouتين werden normalerweise in Natural geschrieben. Es können aber auch andere Sprachen benutzt werden, sofern die Schnittstelle zum Monitor korrekt definiert wird.

Die Routine kommuniziert mit dem Monitor mittels eines Parameterbereichs. Dieser Datenbereich enthält verschiedene Parameter. Einige können von der Routine geändert und an den Monitor zurückgegeben werden, andere können nur gelesen, aber nicht geändert werden.

Die Liste der Parameter ist fest vorgegeben. Format, Länge, Anzahl und Position der Parameter innerhalb der Liste müssen eingehalten werden.

Ein Parameterbereich (PDA/Parameter Data Area) namens P-UEXIT wird mitgeliefert und sollte von Benutzerrouتين verwendet werden.

## Beispiele

---

Die Bibliothek SYSNOMS enthält Beispiele zur Anwendung der Parameter, die im folgenden unter **Aktionen** beschrieben sind.

Falls nicht bereits geschehen, kopieren Sie die Beispiele in die Bibliothek SYSNOMU (siehe *Anpassung an eine vorhandene Umgebung* in der *Installation-Dokumentation*).

Sie können diese Beispiele ausprobieren, indem Sie das Programm UEXEMPL in einem Stapeljob ausführen. Katalogisieren Sie das Programm zuerst, damit es auf die aktuelle EMPLOYEES-Datei zeigt.

Folgende Programme stehen zur Verfügung:

Beispiel-Report	Exit	Beschreibung	Aktionen
UEX-ADDFP-OPEN	UEXAOP	Trennt die SYSOUT-Datei abhängig vom Gruppenwechsel der Hauptabteilung in mehrere Reports.	FORW, ADDFP, OPEN.
UEX-CREATE	UEXCRE	Trennt die SYSOUT-Datei abhängig vom Gruppenwechsel der Abteilung in mehrere Reports.	CREATE.
---	UEXDEF	Trennt die SYSOUT-Datei abhängig von den Spool-Attributen in mehrere Reports.	CREATE
UEX-FORW-BACKW	UEXFBT	Vorwärts und rückwärts positionieren.	FORW, BACKW, GOTOP, NEXTP.
UEX-GO	UEXGGN	Vorwärts und rückwärts positionieren.	GOTO, GOTOP, NEXTP.
UEX-UNSL-ADDP	UEXAPI	Erste Zeile einer Seite ersetzen.	INSL, ADDP.

## Aktionen

- Verschiedene Aktionen
- Aktionen zum Festlegen von Positionen
- Text in einen Report einfügen
- Mit einem Aufruf der Routine mehr als eine Zeile verarbeiten

Folgende Aktionen können von einer Benutzeroutine aufgerufen werden, um die Verarbeitung zu beeinflussen. Jede Aktion basiert auf verschiedenen, weiter unten beschriebenen Parametern.

### Verschiedene Aktionen

Aktion	Beschreibung
CACHEON	Caching von Quell-Datensätzen einschalten. Entire Output Management stellt 126 Datensätze in den Cache (Zwischenspeicher), wodurch das Leistungsverhalten erheblich verbessert wird, wenn der Exit auf einer Seite neu positioniert wird. Diese Aktion ist die Voreinstellung.
CACHEOFF	Caching von Quell-Datensätzen ausschalten.
BUNDLE	Report zu einem aktiven Bündel hinzufügen.

## Aktionen zum Festlegen von Positionen

Aktion	Beschreibung
GOTOP	Den Monitor an den Anfang der aktuellen Seite positionieren. Beim nächsten Aufruf wird der am Anfang der aktuellen Seite stehende Satz an die Routine übergeben. Der Anfang der Seite wird entweder durch Kanal 1 ANSI oder durch Maschinencode gefunden.
GOTO	Positionieren auf der Satznummer, die im Parameter P-RECNO zurückgegeben wird.
NEXTP	An den Anfang der nächsten Seite gehen.
FORW, BACKW	Anzahl der Zeilen in P-RECNO.

## Text in einen Report einfügen

Aktion	Beschreibung
INSL	Bis zu zehn Zeilen an der aktuellen Position einfügen. Die Anzahl der einzufügenden Zeilen wird in Parameter P-RECNO zurückgegeben. Die einzufügenden Textzeilen stehen im Parameter P-INSERT-LINES.

## Mit einem Aufruf der Routine mehr als eine Zeile verarbeiten

Aktion	Beschreibung
ADDR	<i>Zeilenbereich hinzufügen</i> , wobei die Satznummern des einzufügenden Bereiches in den Parametern P-FROMLINE und P-TOLINE zurückgegeben werden. Der nächste Aufruf der Routine beginnt mit der Zeile nach dem letzten Satz des angegebenen Bereiches (P-TOLINE + 1).
ADDP	Dem aktuellen Report <i>alle Sätze</i> von der aktuellen Zeile bis zum Ende der aktuellen Seite <i>hinzufügen</i> . Der nächste Aufruf der Routine beginnt am Anfang der nächsten Seite.
ADDFP	Dem aktuellen Report die <i>gesamte aktuelle Seite</i> <i>hinzufügen</i> . Der nächste Aufruf der Routine beginnt am Anfang der nächsten Seite.
CREATE	<p>Einen <i>Report erstellen</i> aus den Sätzen, deren Nummern in den Parametern P-FROMLINE und P-TOLINE angegeben sind.</p> <p>Die Nummer des zu erstellenden Reports muss im Parameter P-REPNAME zurückgegeben werden. Wenn der Report in der Master-Datenbank nicht definiert ist, wird er dort dynamisch erstellt unter Verwendung der Parameter, die von der Routine zurückgegeben werden.</p> <p>Wenn diese Aktion angegeben wird und es einen bereits geöffneten Report gibt, wird dieser Report zuerst geschlossen. Der nächste Aufruf der Routine beginnt mit der Zeile nach dem letzten Satz im angegebenen Bereich (P-TOLINE + 1).</p>
OPEN	<i>Aktuellen Report schließen</i> und <i>neuen Report öffnen</i> . Der Name des neuen Reports muss im Parameter P-REPNAME zurückgegeben werden.
CLOSE	<i>Aktuellen Report schließen</i> . Parameter für die Report-Verarbeitung können überschrieben werden, falls sie in den Exit-Parametern zur Verfügung gestellt werden.



## Parameter

In diesem Abschnitt sind die Parameter für Benutzerrouinen beschrieben:

- [Allgemeine Parameter](#)
- [Quellen-Parameter](#)
- [Bündel-Parameter](#)
- [Report-Parameter](#)

### Allgemeine Parameter

Parameter	Beschreibung
P - RC	Return-Code, der angibt, ob der aktuelle Satz in den Report aufgenommen werden soll oder nicht. Wird vom Exit an den Monitor zurückgegeben. Mögliche Werte: 0 = aktuellen Satz in den Report aufnehmen; 1 = aktuellen Satz ignorieren; 3 = Ende der Verarbeitung, Report schließen.
P - ACTION	Aktionscode, der den Monitor anweist, eine bestimmte <a href="#">Aktion</a> auszuführen.
P - MASTER	Name der Master- oder Standard-Reportdefinition, die gerade verarbeitet wird.
P - UPARAM1	Ein Bereich (Vektor) von fünf Parametern, die vom Monitor an die Routine übergeben geben. Die Werte sind in der entsprechenden Master- oder Standard-Reportdefinition enthalten. Werten Sie diese Parameter beim ersten Aufruf der Routine aus oder sichern Sie sie.
P - RECNO	Aktuelle Satznummer innerhalb der gerade verarbeiteten Quelle.
P - RECORD	Inhalt des aktuellen Satzes.
P - INSERT - LINES	Ein Bereich (Vektor) von zehn Zeilen, der mit der Aktion INSL eingefügt werden kann.
P - FROMLINE	Satznummer des ersten Satzes eines Zeilenbereiches. Wird benutzt von Aktionen, die Zeilen zum aktuellen aktiven Report hinzufügen.
P - TOLINE	Satznummer des letzten Satzes eines Zeilenbereiches. Wird benutzt von Aktionen, die Zeilen zum aktuellen aktiven Report hinzufügen.
P - WORK	Arbeitsbereich für Benutzerrouinen, um Daten für spätere Aufrufe zu sichern.

## Quellen-Parameter

- Parameter für alle Quellen

### Parameter für alle Quellen

Parameter	Beschreibung
P - SOURCE - TYPE	Gibt den Typ der zu verarbeitenden Quelle an:
	1 JES2
	2 JES3
	4 Entire Output Management-Datenbank (Container-Datei)
	5 Sequentielle Datei (z/OS)
	7 BS2000
	11 Natural Advanced Facilities
	14 CA Spool
P - SOURCE - CC - TYPE	Gibt den Typ der Vorschubsteuerzeichen an:
	1 ASA
	2 Maschinencode
	3 reserviert für BS2000
	4 keine Vorschubsteuerzeichen
P - SOURCE - NUMBER - OF - LINES	Gesamtanzahl der Zeilen in der Quelle.
P - MAXREC	Siehe P - SOURCE - NUMBER - OF - LINES oben. Dieser Parameter ist aus Kompatibilitätsgründen noch verfügbar, wird aber in der nächsten Version gelöscht sein.
P - SOURCE - RECORD - LENGTH	Aktuelle Länge des Satzes in Bytes einschließlich des Vorschubsteuerzeichens (falls vorhanden). Darf nicht verändert werden.
P - RECLEN	Siehe P - SOURCE - RECORD - LENGTH oben. Dieser Parameter ist aus Kompatibilitätsgründen noch verfügbar, wird aber in der nächsten Version gelöscht sein.
P - SOURCE - ATTRIBUTES	Quellenspezifische Attribute, welche abhängig von P - SOURCE - TYPE redefiniert werden, sind in dem nächsten Abschnitt beschrieben.

## Bündel-Parameter

Diese Parameter werden benutzt, um Reports dynamisch in Bündeln zusammenzufassen.

Parameter	Beschreibung
P-BUNDLE	Ein Bereich (Vektor) von bis zu fünf Bündeln, in die der Report aufgenommen wird.
P-BUNDLE-COORDINATOR	Benutzerkennung des Bündel-Koordinators.
P-FLUSH-TIME	Zeit, zu der das Bündel geschlossen und gedruckt werden soll.
P-BUNDLE-FLUSH-LINES	Anzahl Zeilen, bei denen das Bündel geschlossen und gedruckt werden soll.
P-BUNDLE-SEPSTART	Trennblatt, das am Anfang des Bündels gedruckt wird.
P-BUNDLE-SEPEND	Trennblatt, das am Ende des Bündels gedruckt wird.
P-BUNDLE-SEPNO	Anzahl der Trennblattexemplare.
P-BUNDLE-PRINTER	Drucker, auf dem das Bündel gedruckt werden soll.
P-BUNDLE-JOBCARDS	Bis zu drei Jobkarten, die beim Drucken im Batchmodus benutzt werden.
P-BUNDLE-GROUP	Bis zu fünf Bündelgruppen.
P-BUNDLE-SEQUENCE-NR	Bis zu fünf Sequenz-Nummern.
P-BUNDLE-REPORT-SEPARATORS	Report-Trennblätter des Bündels.
P-BUNDLE-PRINTERS	Bis zu zwanzig Bündel-Drucker.
P-BUNDLE-PRINTERS-COPY	Bis zu zwanzig Bündel-Druckerkopien.
P-BUNDLE-HOLD	Bündel im Hold-Status
P-BUNDLE-GRANT	Bis zu 6 zugelassene Benutzer (P-BUNDLE-GRANTED-USER) für die von diesem Exit erstellten Bündel. Jede Angabe besteht aus Benutzerkennung und deren Zulassungsoptionen (P-BUNDLE-GRANT-OWNER, -MODIFY, -PURGE, -DISPLAY, -ARCHIVE, -REVIVE).  Zulassungs-Optionen sollten auf Y oder N gesetzt werden.
P-BUNDLE-DESCRIPTION	Beschreibung des Bündels.
P-CONTROL-EXIT-LIBRARY	Natural-Bibliothek, welche den Druck-Kontroll-Exit des Bündels enthält.
P-CONTROL-EXIT-MEMBER	Name des Druck-Kontroll-Exits des Bündels.
P-BUNDLE-FLUSH-REPORT	Bis zu 4 Report-Namen, was zum Löschen des Bündels führt.
P-BUNDLE-FLUSH-START	Geplante Lösch-Startzeit im Format HHII (Stunden und Minuten).
P-BUNDLE-FLUSH-END	Geplante Lösch-Endzeit im Format HHII (Stunden und Minuten). Sie muss größer als P-BUNDLEFLUSH- START sein.
P-BUNDLE-FLUSH-INT	Geplantes Lösch-Zeitintervall im Format HHII (Stunden und Minuten).
	Alle 3 der obengenannten Parameter sind anzugeben, oder der Lösch-Plan wird ignoriert.

Parameter	Beschreibung
P-BUNDLE-FLUSH-DAYS	Tage des Monats, wann das Bündel gelöscht werden sollte. Muss im Bereich 1-31, ALL oder LD sein.
P-BUNDLE-FLUSH-WEEK-DAYS	Tage der Woche, wann das Bündel gelöscht werden sollte. Es sind die ersten zwei Buchstaben des Tages anzugeben. Englisch: SA, SU, MO, TU, WE, TH, FR. Deutsch: SA, SO, MO, DI, MI, DO, FR.
P-BUNDLE-FLUSH-CALENDAR	Für die Unterscheidung zwischen Feier- und Arbeitstagen zu benutzender Kalender - muss spezifiziert werden, wenn P-BUNDLE-FLUSH-BEFORE-AFTER angegeben wird.
P-BUNDLE-FLUSH-BEFORE-AFTER	A oder B zum Löschen des Bündels nach oder vor einem in dem angegebenen Kalender als Feiertag definierten Tag.

Wenn einer der Bündel-Lösch-Parameter ungültig ist, werden sie alle ignoriert, und es wird eine Fehlermeldung in die Monitor-Ausgabeliste geschrieben.

### Report-Parameter

Parameter	Beschreibung
P-REPNAME	Wird für die Aktionen OPEN und CREATE benutzt, um den zu verarbeitenden Report anzugeben.
P-REPORT-DESCRIPTION	Langbeschreibung des Reports.
P-OWNER	Master-Eigentümer des Reports.
P-KEYWORDS	Ein Bereich (Vektor) von bis zu sechs Schlüsselwörtern, die benutzt werden, wenn der Report erstellt oder beim Schließen überschrieben wird.
P-STORE-NRM	Wird nur beim Öffnen oder Erstellen neuer Reports benutzt. Y bedeutet, dass der Report in der Entire Output Management Datenbank gespeichert wird.
P-DISTRIBUTION	Ein Bereich (Vektor) von bis zu zehn Empfängern für die Verteilung. Wird beim Erstellen und Öffnen benutzt.
P-PRINTERS	Ein Bereich (Vektor) von bis zu zwanzig logischen Druckern, auf denen der Report ausgegeben werden soll. Wird bei den Aktionen CREATE, OPEN und CLOSE zum Überschreiben benutzt.
P-COPIES	Anzahl der Exemplare des Reports, die auf jedem in P-PRINTERS angegebenen Drucker ausgegeben werden sollen.
P-HOLD	Status für Druckaufträge. Bei den Aktionen CREATE, OPEN und CLOSE zum Überschreiben benutzt. Mögliche Werte:  H = Druckauftrag halten. R = Druckauftrag freigeben. C = Bestätigung aller Benutzer für die Freigabe erforderlich.
P-REPORT-SEPSTART	Trennblatt, das am Anfang des Reports gedruckt wird.
P-REPORT-SEPEND	Trennblatt, das am Ende des Reports gedruckt wird.
P-REPORT-SEPNO	Anzahl der Trennblattexemplare.
P-REPORT-JOBCARDS	Bis zu drei Jobkarten, die beim Drucken im Batch-Modus benutzt werden.

Parameter	Beschreibung
P-ARCHIVE	Y = Der Report wird beim Erstellen zum Archivieren markiert.
P-RETENTION-NUM	Anzahl der Einheiten der Aufbewahrungszeit (siehe unten), die der Report-Inhalt online verfügbar sein soll.
P-RETENTION-UNIT	Einheit für die Aufbewahrungszeit:  W = Arbeitstage. A = Absolute Tage. V = Wochen. M = Monate.
P-RETENTION-CALENDAR	Name des Kalenders, in dem die Arbeitstage definiert sind.
P-RETENTION-ACTION	Wird bei den Aktionen CREATE, OPEN und CLOSE zum Überschreiben benutzt.  P = Report nach Ablauf der Aufbewahrungszeit löschen. A = Report nach Ablauf der Aufbewahrungszeit archivieren.



# 14

## Drucker-Exits

---

■ Drucker-Exit-Schnittstelle .....	232
------------------------------------	-----

Wenn ein Drucker-Exit in der Definition eines logischen Druckers angegeben ist, erhält dieser Exit zur Druckzeit die Kontrolle über jeden auszugebenden Satz. Siehe Felder **Drucker-Exit** im Abschnitt *Felder: Logischer Drucker > Allgemeine Attribute* unter *Neuen logischen Drucker definieren* im *Benutzerhandbuch*. Auf diese Weise können Sie Datensätze einfügen, ändern oder unterdrücken.

Normalerweise wird ein Drucker-Exit benutzt, um Escape-Sequenzen einzufügen, so dass der Drucker spezielle Schrifttypen wählen kann.

Wie in den Beispielen `PRCANON` und `PRKYOCER` in der Bibliothek `SYSNOMS` kann das eine Escape-Sequenz am Anfang des Druckauftrags sein, die in das Querformat umschaltet.

Idealerweise sollte der Druckauftrag mnemonische Zeichen für alle Typen von Druckattributen (Fettdruck, Unterstreichung usw.) enthalten, die dann abhängig vom physischen Drucker in Escape-Sequenzen umgesetzt werden. Auf diese Weise ist der Druckauftrag unabhängig vom Typ des physischen Druckers.

## Drucker-Exit-Schnittstelle

---

Parameter	Format/Länge	Beschreibung
PRT-RC	B2	Return Code, den der Exit setzen muss:  0 = Keine Änderung erfolgt. 4 = Satz wurde geändert. 8 = Satz soll eingefügt werden. 12 = Satz soll unterdrückt werden. 97 = Den Exit bis zum nächsten Start des Report-Trennblatts nicht wieder aufrufen. Beim nächsten Aufruf wird der Exit PRT-WORK zurückgesetzt. 98 = Druck sofort anhalten. 99 = Exit nicht wieder aufrufen, sondern Druck fortsetzen. <i>n</i> = Alle anderen Codes für späteren Gebrauch reserviert.  Beim Druck eines Reports haben 97 und 99 denselben Effekt.
PRT-RECORD	A251	Satz, der gedruckt werden soll.
PRT-RECNO	P7	Aktuelle Satznummer.
PRT-FLAG	A1	Kennzeichen mit folgender Bedeutung:  F = Erster Satz. M = In der Mitte des Druckauftrags. L = Letzter Satz.
PRT-WORK	A250	Arbeitsbereich für den Drucker-Exit.



Parameter	Format/Länge	Beschreibung
PRT-REPORT	A25	Name des Reports, der gerade gedruckt wird.
PRT-BUNDLE	A25	Name des Bündels, das gerade gedruckt wird.
PRT-RECFM	A3	Satzformat des Druckauftrags.



# 15      Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs)

---

In der Bibliothek `SYSNOMS` sind mehrere Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (Application Programming Interfaces/APIs) vorhanden. Es handelt sich um Subprogramme, die benutzt werden können, um Entire Output Management-Funktionen von Außerhalb der Anwendung Entire Output Management aufzurufen.

Folgende Anwendungsprogrammierungsschnittstellen stehen zur Verfügung:

Schnittstellen-Subprogramm	Beispiel-Programm (deutsch)	Funktion
NOMAC01N	DOCAC012	Status und Inhalt von aktiven Reports lesen
NOMARL1N	DOCARL12	Anzeigen aktive Reports nach Erzeugungsdatum
NOMAR01N	DOCAR012	Aktive Reports verwalten
NOMAR11N	DOCAR112	Lesen nach Erzeugungsdatum mit aktivem Report kombinieren
NOMBC01N	DOCBC012	Reports in aktiven Bündeln verwalten
NOMBR01N	DOCBR012	Reports in Bündeln verwalten
NOMBU01N	DOCBU012	Bündel-Definitionen verwalten
NOMDL01N	DOCDL012	Verteiler-Listen verwalten
NOMFB01N	DOCFB012	Aktive Bündel drucken, schliessen, Drucker-Attribute
NOMFO01N	DOCFO012	Fächer verwalten
NOMGR01N	DOCGR012	Benutzer-Berechtigungen verwalten
NOMLGUSN	DOCLGUS2	Benutzer-Log schreiben
NOMMO01N	DOCMO012	Monitor-Standardwerte ausgeben
NOMPHL1N	DOCPHL12	Logische Drucker eines physischen Druckers ausgeben
NOMPH01N	DOCPH012	Physische Drucker verwalten
NOMPO01N	DOCPO012	Druckaufträge verwalten
NOMPRL1N	DOCPRL12	Liste der logischen Drucker ausgeben

Schnittstellen-Subprogramm	Beispiel-Programm (deutsch)	Funktion
NOMPR01N	DOCPR012	Logische Drucker verwalten
NOMRP01N	DOCRP012	Report-Definitionen verwalten
NOMUSL1N	DOCUSL12	Liste der Benutzer ausgeben
NOMUS01N	DOCUS012	Benutzer-Definitionen verwalten
NOMWK01N	DOCWK012	NOM-Monitor wecken

➤ **Um die für Entire Output Management verfügbaren APIs aufzulisten:**

- 1 Setzen Sie in der Natural-Kommandozeile das Kommando `SYSAPI` ab.

Das Natural-Dienstprogramm (Utility) `SYSAPI` wird aufgerufen. Es wird eine Liste mit Produkten angezeigt.

- 2 Wählen Sie **Entire Output Management**.

Die verfügbaren APIs werden aufgelistet.



**Anmerkung:** Die Beispielprogramme zu den APIs sind in Englisch (Namen mit der Endung „1“) und in Deutsch (Namen mit der Endung „2“, wie oben gezeigt) verfügbar. Um die Sprache zu wechseln, geben Sie in der Natural-Kommandozeile das Terminalkommando `%L=1` (für Englisch) oder `%L=2` (für Deutsch) ein.

# 16

## Umgebungen für binäre Dokumente einrichten

---

- Allgemeine Informationen zu binären Dokumenten ..... 238
- Umgebungen für die Verarbeitung von Binärdaten ..... 238

Dieses Dokument beschreibt verschiedene Möglichkeiten, Entire Output Management für die Verarbeitung von binären Dokumenten einzurichten.

## Allgemeine Informationen zu binären Dokumenten

---


Allgemeine Informationen zur Verarbeitung von binären Dokumenten können Sie dem Abschnitt *Verarbeitung binärer Daten* im Dokument *Konzept und Leistungsumfang* entnehmen.

## Umgebungen für die Verarbeitung von Binärdaten

---

Sie können eine Umgebung einrichten, in der Binärdaten von UNIX- und Windows-Computern mit Entire Output Management integriert werden.

Dies ist möglich, wenn Binärdateien an Entire Output Management übertragen werden sollen, die in einem UNIX- oder Windows-Verzeichnis abgelegt sind, dessen Eigentümer Entire Output Management ist:



Dazu sind ein UNIX-Knoten und vorgefertigte Report-Definitionen in Entire Output Management nötig, die abbilden, welche Verzeichnisse durch den Monitor des betreffenden Quellsystems gesichtet und gehandhabt werden müssen. Die Verzeichnisse werden in jedem Entire Output Management-Monitorzyklus synchron durchsucht.

Bei dieser Umgebungseinrichtung wird die Originaldatei an Entire Output Management weitergeleitet, wo sie je nach Bedarf automatisch archiviert und verteilt werden kann. Jedes Dokument

kann dann unter Verwendung der entsprechenden Anwendung auf dem Zielsystem (welches faktisch auch das Quellsystem sein kann) wieder ausgedruckt werden.

Die Dateien werden in Entire Output Management gespeichert und Sie können entscheiden, wo gedruckt und welches Layout verwendet werden soll, wenn das Dokument aus Entire Output Management heraus gedruckt wird.

Bei der ersten Umgebungseinrichtung muss das Layout für die Druckausgabe und die verwendete Hardware definiert werden, bevor das Dokument an Entire Output Management übergeben wird. Dies kann nachträglich nicht mehr geändert werden, weil die Druckdaten alle Formatierungsbeefehle des Windows-Druckertreibers enthalten. Bei den anderen beiden Umgebungseinrichtungen besteht die Möglichkeit, Dateien in Entire Output Management zu speichern und, wenn das Dokument aus Entire Output Management heraus gedruckt wird, zu entscheiden, wo es gedruckt und welches Layout benutzt werden soll.

Es ist nicht möglich, eine Binärdatei direkt auf einem Drucker auszudrucken, weil Entire Output Management das Binärformat der Datei nicht kennt. Die Ausgabekonvertierungsfunktion von Entire Output Management (siehe Beschreibung des Druckertyps DISKUNIX) kann aber die Druckfunktion einer Anwendung auf dem Zielsystem aufrufen, die dann den Job erledigen kann. Auf diese Weise kann man erreichen, dass die Druckausgabe von Binärdateien durch Entire Output Management gesteuert wird oder dass die Binärdaten für die anschließende Verarbeitung auf dem Zielsystem konvertiert werden.

Konkrete Beispiele mit Aufgaben und Lösungen siehe gleichnamiges Kapitel in der Dokumentation für Entire Operations für Großrechner und UNIX.





# 17

## Objekte in eine andere Umgebung übertragen

---

■ Objekte exportieren .....	242
■ Objekte importieren .....	246
■ Objekte direkt übertragen .....	247

Um Entire Output Management-Objekte von einer Umgebung in eine andere Umgebung zu übertragen (z.B. von einem Großrechner auf ein UNIX-System) können Sie diese aus der Quellumgebung in eine XML-Datei exportieren und dann diese XML-Datei in die Zielumgebung importieren.

Außerdem können Sie Objekte direkt innerhalb Ihrer Netzwerkumgebung von einer Entire Output Management-Systemdatei in eine andere übertragen.



**Anmerkung:** Aktive Daten (aktive Reports, aktive Bündel, Druckerwarteschlangenelemente, Standard-Definitionen) können nicht übertragen werden.

## Objekte exportieren

---

Um Objekte zu exportieren, müssen Sie in der Quellumgebung einen Export-Task definieren. Dieser Task erstellt eine XML-Datei und schreibt die zu exportierenden Daten in diese Datei. In dem Export-Task müssen Sie angeben, welche Objekte wann in welche Export-Datei geschrieben werden sollen.

Aus einer Export-Datei können die Daten dann, so wie unter *Objekte importieren* beschrieben, in die Zielumgebung geladen werden.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- [Export-Task erstellen](#)
- [Export-Task ändern](#)
- [Export-Task löschen](#)
- [Exportdatei ansehen](#)

### Export-Task erstellen

#### » Um einen Export-Task zu erstellen:

- 1 Markieren Sie den Knoten **Systemverwaltung > Export-Task** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Verwalten**.

Es wird eine Liste aller Export-Tasks angezeigt, die bereits erstellt, aber noch nicht ausgeführt worden sind.

- 3 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Neu**.

Der Dialog **Neue Export Task** wird angezeigt, in dem Sie den neuen Task erstellen können.

Beschreibung der Felder siehe unten.

Feld	Bedeutung
Objektyp	<p>Markieren Sie den zu exportierenden Objekttyp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bündel</li> <li>■ Kalender</li> <li>■ Verteilerlisten,</li> <li>■ Großrechner-Knoten</li> <li>■ Physische Drucker</li> <li>■ Logische Drucker</li> <li>■ Reports</li> <li>■ Benutzerprofile</li> <li>■ UNIX-Knoten</li> </ul>
Objektname	<p>Geben Sie eine Zeichenkette an, um alle Objekte des angegebenen Typs, deren Namen diese Zeichenkette enthalten, zu exportieren.</p> <p>Wahlweise können Sie Platzhalterzeichen verwenden: „*“ (entspricht einer beliebigen Zeichenzahl) und „?“ (entspricht einem einzelnen Zeichen).</p>
Exportknoten	<p>Geben Sie das Ziel der Export-Datei an.</p> <p>Bei einem Großrechnerknoten müssen Sie eine Kontennummer angeben. Bei einem UNIX-Knoten müssen Sie einen Knotennamen angeben (entsprechend der Definition in den UNIX-Standardwerten).</p>
Exportdatei	Geben Sie einen Namen für die Datei an.

Feld	Bedeutung
Ausführungszeitpunkt	Geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit an, wann der Export vom Monitor durchgeführt werden soll.  Der Monitor wird dann seinen Zyklus beenden und die Exportfunktion starten, sobald alle Monitor-Tasks ruhen.
Ausführliches Protokoll schreiben	Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie möchten, dass die Ausführung zu jedem einzelnen Objekt im Monitor-Protokoll vermerkt werden soll.

Alternativ können Sie einen Export-Task im Batch-Modus in der Entire Output Management-Server-Umgebung erstellen:

#### ➤ Um Objekte im Batch-Modus zu exportieren:

- Führen Sie einen Batchjob aus, der das Programm `REXPORT` mit folgenden Parametern ausführt (unter Verwendung des aktuell eingestellten Eingabebegrenzungszeichens):

```
object-type,name,log-Y/N,schedule-date (YYYY-MM-DD),schedule-time ↵  
(HH:MM),export-node,export-file
```

Verwenden Sie für jeden Objekttyp eine eigene Zeile, und danach eine Zeile mit einem Punkt (.).

#### Beispiel für z/OS:

```
//CMSYNIN DD *  
SYSNOM;user-ID;password  
REXPORT  
PR,PRINTER*,N,2013-12-12,11:28,npr_unix,$SAG/exppr.xml  
US,USER*,N,2013-12-12,11:30,npr_unix;$SAG/expus.xml  
CA,*,N,2013-12-12,11:30,148,ESM.NOM.EXPORT.CALENDAR  
.  
FIN  
/*
```

## Export-Task ändern

#### ➤ Um einen Export-Task zu ändern:

- 1 Markieren Sie den Knoten **Systemverwaltung > Export-Task** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Verwalten**.

Es wird eine Liste aller Export-Tasks angezeigt, die erstellt, aber noch nicht ausgeführt worden sind.

- 3 Markieren Sie den zu ändernden Export-Task, rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Öffnen**.

Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie einzelne Angaben zu dem markierten Task ändern können. Beschreibung der Felder siehe [Export-Task erstellen](#).

- 4 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Export-Task löschen

### ➤ Um einen Export-Task zu löschen:

- 1 Markieren Sie den Knoten **Systemverwaltung > Export-Task** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Verwalten**.

Es wird eine Liste aller Export-Tasks angezeigt, die erstellt, aber noch nicht ausgeführt worden sind.

- 3 Markieren Sie den zu löschenden Export-Task, rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Löschen**.


Abhängig von der [Einstellung](#) in Ihrem Benutzerprofil erscheint ein Fenster, in dem Sie die Löschung bestätigen müssen, oder die Löschung erfolgt sofort ohne Rückfrage.

## Exportdatei ansehen

Mit dieser Funktion können Sie sich die Daten anzeigen lassen, die in einer Export-Datei enthalten sind.

### ➤ Um den Inhalt einer Exportdatei anzusehen:

- 1 Markieren Sie die Knoten **Systemverwaltung > Export-Task** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Exportdatei ansehen**.
- 3 Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie den Namen der gewünschten Datei mit zugehörigem Pfad eingeben können:



- 4 Wählen Sie **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Der Inhalt der angegebenen Datei wird angezeigt.

## Objekte importieren

Der Import von Objekten erfolgt in der Entire Output Management-Server-Umgebung.

### » Um Objekte zu importieren:

- Führen Sie in der Zielumgebung einen Batchjob aus, der das Programm `RMIMPORT` in der Bibliothek `SYSNOM` aufruft.

Auf UNIX-Systemen können Sie das Script `nomimport.bsh` als Vorlage für das Aufrufen von `RMIMPORT` benutzen.

`RMIMPORT` muss mit den nachfolgend beschriebenen Parametern aufgerufen werden, und die Exportdatei muss der Arbeitsdatei 1 (Work File 1) zugewiesen werden.

`RMIMPORT` liest alle Objektdaten aus der Arbeitsdatei 1 und importiert diese in die Zielumgebung.

### RMIMPORT-Parameter

Parameter	Mögliche Werte	Erklärung
1. Parameter: Objekte überschreiben	Y oder N	Geben Sie an, ob in der Zielumgebung bereits vorhandene Objekte durch Objekte mit demselben Namen, die aus der Export-Datei geladen werden, überschrieben werden sollen oder nicht.
2. Parameter: Nachverfolgung (Trace)	Y oder N	Geben Sie an, ob ein Trace geschrieben werden soll oder nicht.
3. Parameter: Datenbankkennung der Container-Datei	<i>dbid</i> oder 0	Geben Sie die Datenbankkennung der zu benutzenden Container-Datei an.  Geben Sie 0 an, wenn die Datenbankkennung dieselbe sein soll wie die der Datenbank, von der die Objekte exportiert werden.
4. Parameter: Dateinummer der Container-Datei	<i>fnr</i> oder 0	Geben Sie die Dateinummer der zu benutzenden Container-Datei an.  Geben Sie 0 an, wenn die Dateinummer dieselbe sein soll wie die der Datei, von der die Objekte exportiert wurden.

## Objekte direkt übertragen

---

Mit dieser Funktion können Sie Objekte in eine Zielumgebung in einer anderen Datenbank kopieren, zum Beispiel um Objekte von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung zu übertragen.

Folgende Objekte können Sie übertragen:


- Bündel,
- Kalender,
- Verteiler,
- Fächer,
- logische Drucker,
- physische Drucker,
- Reports,
- Benutzer.

Der Übertragungsvorgang ist bei allen Objekttypen gleich.

### ➤ Um Objekte zu übertragen:

- 1 Markieren Sie die Knoten **Systemverwaltung > Objekte übertragen** im Objekt-Arbeitsbereich.
- 2 Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie **Übertragen**.


Das Fenster **Objekte in eine Zielumgebung übertragen** wird angezeigt.



3 Wählen Sie einen Objekttyp aus.

Der Übertragungsdialog für diesen Objekttyp wird angezeigt. Beispiel für Bündel:



 NGC - Objekte in eine Zielumgebung übertragen

Wähle einen Objekttyp : Bündel Weitere Auswahl

Kopiere von Quelle -> DBID : 10 FNR : 1352 nach Ziel -> DBID :  FNR :

▼ Optionen

☐ In Zielumgebung vorhandene Objekte überschreiben

☒ Kopieren mit Berechtigungen

☒ Kopieren der Reports in Bündel ohne vorhandene Reportdefinitionen

▼ Filter

Bündel :  Berechtigung :

Erstellt von Master :  Für Koordinator :  Reset

Enthält Reports :  Typ :  Suchen

Bündel	Beschreibung	Anzahl der Reports
BUN-QA-STD2	Druckertest	6
DOC-BD1		6
EVI-TEST1	changed by NATQA5 with NOM 16:34	1
QA-BD-BIN1	BUNDLE BINARY DATA	2

201 Objekte gefunden Übertragen Abbrechen Hilfe

Er enthält eine Liste aller Objekte des ausgewählten Typs und bietet je nach ausgewähltem Objekt entsprechende Optionen und Filtermöglichkeiten.

- 4 Geben Sie in den Feldern **nach Ziel** die Datenbankkennung (DBID) und Dateinummer (FNR) der Entire Output Management-Datei ein, in die die Objekte kopiert werden sollen.
- 5 Außerdem können Sie folgende Optionen markieren:

Option	Erläuterung
In Zielumgebung vorhandene Objekte überschreiben	Wenn ein Objekt kopiert wird und ein Objekt mit gleichem Namen schon in der Zielumgebung existiert, dann ersetzt das kopierte Objekt das existierende Objekt.
Kopieren mit Berechtigungen	Falls ein Objekt eine Berechtigungsliste hat, wird diese ebenfalls kopiert (gilt nicht bei Benutzern, Kalendern und physischen Druckern).
Kopieren der Reports im Bündel ohne vorhandene Reportdefinitionen	Diese Option steht nur bei Bündeln zur Verfügung: Wenn ein in einem Bündel enthaltener Report in der Zielumgebung nicht existiert, wird dieser Report ebenfalls kopiert.

Markieren Sie die gewünschten Optionen.

- 6 Wenn Sie nicht alle Objekte übertragen möchten, geben Sie Auswahlkriterien in den **Filter**-Feldern ein und wählen Sie dann die Schaltfläche **Suchen**.

Jetzt werden nur die Objekte aufgelistet, die die Auswahlkriterien erfüllen, und nur diese werden kopiert.

- 7 Wählen Sie die Schaltfläche **Übertragen**.

Die ausgewählten Objekte werden in die angegebene Zielumgebung kopiert.

Falls Objekte nicht kopiert werden konnten, werden diese aufgelistet, und es wird der Grund angegeben, warum sie nicht kopiert werden konnten.

- 8 Um weitere Objekte zu kopieren, wählen Sie die Schaltfläche **Weitere Auswahl**.

Wiederholen Sie dann die Schritte 4 bis 7.

# 18

## Gesamte Umgebung übertragen

---

■ Vor dem Übertragen der Umgebung .....	252
■ Umgebung übertragen .....	252
■ Nach dem Übertragen der Umgebung .....	252

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die Sie vor und nach dem Übertragen der gesamten Entire Output Management-Umgebung einschließlich aller Daten von einer Systemdatei in eine andere Systemdatei ausführen müssen.

Folgende Themen werden behandelt:

## Vor dem Übertragen der Umgebung

---

Führen Sie vor dem Übertragen der Entire Output Management-Umgebung folgende Schritte aus:

- Schließen Sie alle aktiven Bündel.
- Beenden Sie alle Druck-Tasks.
- Starten Sie den Reaktivierungs-Task, um sicherzustellen, dass keine Reports mehr zur Reaktivierung markiert sind.
- Starten Sie den Bereinigungs-Task.
- Beenden Sie den Monitor (SHUTDOWN).
- Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer bisherigen Entire Output Management-Umgebung.

## Umgebung übertragen

---

Benutzen Sie die entsprechenden Adabas Utilities, um die Entire Output Management-Umgebung in die gewünschte, neue Systemdatei zu übertragen.

## Nach dem Übertragen der Umgebung

---

Nach erfolgreichem Übertragen zeigen die von Entire Output Management intern verwendeten Datenbankkennungen (DBIDs) und Dateinummern (FNRs) noch auf Orte in der alten Umgebung. Sie können sie mit Hilfe der Entire Output Management Utility NOMMOVE anpassen, indem Sie in NOMMOVE die entsprechenden Orte in der neuen Umgebung angeben. Die Ausführung von NOMMOVE muss im Batch-Modus erfolgen. NOMMOVE ruft dabei die Utilities NOMNODE und NOMCONT auf und setzt die angegebenen neuen Orte in allen relevanten Standardwerten und Objekte in Entire Output Management.

Die Angabe aller Parameter in NOMMOVE ist zwingend erforderlich. Um zu erfahren, wie Sie die Parameter korrekt angeben, müssen Sie das Programm NOMMOVE online ausführen.

# 19

## VTAM NOMVPRNT-Verwaltung

---

■ VTAM NOMVPRNT-Verwaltung aufrufen .....	254
■ Server starten .....	255
■ Server beenden .....	256
■ Parameter in der Datei anzeigen .....	256
■ Parameter in der Datei ändern .....	256

Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, die unter Entire Output Management auf einer Großrechner-Plattform zur Verwaltung der virtuellen VTAM-Drucker-Anwendung NOMVPRNT zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu NOMVPRNT siehe *VTAM-Ausgabe nach Entire Output Management umleiten* im Dokument *Entire Output Management installieren und kundenspezifisch anpassen*.

## VTAM NOMVPRNT-Verwaltung aufrufen

---

Die Funktion **VTAM NOMVPRNT-Verwaltung** bietet dem Systemverwalter die Möglichkeit, den NOMVPRNT-Server manuell zu starten oder zu beenden oder die Datei mit den NOMVPRNT-Parametern anzuzeigen oder zu ändern.

### » Um die VTAM NOMVPRNT-Verwaltung aufzurufen:

- 1 Geben Sie 11 in der Kommandozeile des Bildschirms **Systemverwaltung** ein.

Oder:

Geben Sie in der Kommandozeile eines beliebigen Bildschirms das Direktkommando VTAM ein.

- 2 Drücken Sie Enter.

Der Bildschirm **NOMVPRNT Verwaltung** wird angezeigt (Beispiel):

```

16:22:21          **** ENTIRE OUTPUT MANAGEMENT ****          07.10.2013
Benutzer-ID XYZ          - VTAM NOMVPRNT Verwaltung -

      S      Server starten

      C      Server beenden

      D      Parameter anzeigen

      M      Parameter aendern

Parameter-Datei :

Entire System Server Jobname (Knoten)..: NOMX040(40)

Status  NOT ACTIVE

Befehl =>
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Hilfe      Ende  Umsch                                Menue ↵
↵

```

Im Feld **NPR Job** werden der Entire System Server Jobname und der Knoten entsprechend den Angaben bei den Monitor-Standardwerten angezeigt. Siehe Felder **System Server Job-Name** und **Knoten/System/Spooltyp** im Abschnitt [Monitor-Standardwerte](#).

## Server starten

### ➤ Um den Server zu starten:

- Geben Sie **S** in der Kommandozeile ein.

Drücken Sie **Enter**.

Der NOMVPRNT-Server wird gestartet.

## Server beenden

---

### ➤ Um den Server zu beenden:

- Geben Sie C in der Kommandozeile ein.

Drücken Sie Enter.

Der NOMVPRNT-Server wird beendet.

## Parameter in der Datei anzeigen

---

### ➤ Um die in der Datei NOMVPRNT enthaltenen Parameter anzuzeigen:

- Geben Sie D in der Kommandozeile ein.

Drücken Sie Enter.

Der Inhalt der Datei NOMVPRNT, die die NOMVPRNT-Parameter enthält, wird angezeigt.

## Parameter in der Datei ändern

---

### ➤ Um die in der Datei NOMVPRNT enthaltenen Parameter zu ändern:

- Geben Sie M in der Kommandozeile ein.

Drücken Sie Enter.

Der Inhalt der Datei NOMVPRNT wird angezeigt. Sie können die Parameterwerte ändern.



## 20 Adabas Vista benutzen

---

Sie können Adabas Vista benutzen, um Daten von Entire Output Management auf mehrere Adabas-Dateien zu verteilen.

Dazu stellt Entire Output Management einen Deskriptor zur Verfügung, der den Adabas-Kurznamen XH (Format/Länge T12 in Natural und P13 in Adabas) hat. Dieser Deskriptor enthält einen Zeitstempel, der angibt, wann das Objekt bzw. der Datensatz angelegt wurde.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Adabas-Utility ADAULD zum Entladen benutzen können:

```
ADAULD SELCRIT='XH,7,P,S,XH,7,P.'
ADAULD SELVAL=X'0635556672000F'
ADAULD SELVAL=X'0636187391999F'
```

Oder:

```
ADAULD SELCRIT='XH,13,P,S,XH,13,P.'
ADAULD SELVAL=X'0000000000000635556672000F'
ADAULD SELVAL=X'0000000000000635872031990F'
```

Die ersten sieben bzw. dreizehn Bytes stellen den Zeitstempel dar (in diesem Fall 0635556672000F = 0000000000000635556672000F = 2014-01-01 00:00:00).

Das Programm NOMVIST2 in der Bibliothek SYSNOM kann benutzt werden, um die existierenden Daten anzuzeigen: Die Anzahl der Datensätze innerhalb der eingegebenen Zeit (Zeitstempel) und die Werte des ersten und des letzten Datensatzes in dem Bereich.

### Voraussetzungen

Wenn Sie Adabas Vista in Verbindung mit Entire Output Management benutzen, müssen die folgenden Parameter wie angegeben gesetzt sein:

Produkt	Parameter	Werte
Adabas	VISTA in ADARUN	YES
Adabas Vista	Store Control Option	L

Wenn Sie von einer früheren Version auf die aktuelle Version von Entire Output Management migrieren, müssen Sie sich vergewissern, dass der entsprechende Migrationsschritt für die Benutzung von Adabas Vista ausgeführt worden ist.