



---

## Natural for Mainframes

**Natural Optimizer Compiler**

Version 9.2.1

November 2024

---

**ADABAS & NATURAL**

Dieses Dokument gilt für Natural for Mainframes ab Version 9.2.1.

Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuauflagen bekanntgegeben werden.

Copyright © 1979-2024 Software AG, Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA, Inc., Reston, VA, USA, und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein.

Nähere Informationen zu den Patenten und Marken der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften befinden sich unter <http://documentation.softwareag.com/legal/>.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products" entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products". Diese Dokumente sind Teil der Produkt-dokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produkt-dokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

**Dokument-ID: ATMF-NOC-921-20241107DE**

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	v
1 Über diese Dokumentation .....	1
Dokumentationskonventionen .....	2
Online-Informationen und Support .....	2
Datenschutz .....	3
I Allgemeine Informationen .....	5
2 Allgemeine Informationen .....	7
Optimierung durch den Natural-Nukleus .....	8
Optimierung durch den Natural Optimizer Compiler .....	10
II Optimizer Compiler benutzen - Übersicht .....	11
3 Was kompiliert wird und was nicht .....	13
Statements, die vom Natural Optimizer Compiler kompiliert werden .....	14
Statements, die nicht kompiliert werden .....	15
4 NOCSTAT-Kommando .....	17
NOCSTAT aufrufen .....	18
Reports generieren .....	19
Report-Formate .....	22
Batch-Ausführung .....	29
5 Größe des Maschinencodes anzeigen .....	31
6 Beispiele für die Optimizer-Verwendung .....	33
Beispiel 1 - Keine Verbesserung .....	34
Beispiel 2 - Beträchtliche Verbesserung .....	34
Beispiele 3 und 4 - CPU-Nutzung .....	36
III .....	39
7 Optimizer Compiler aktivieren .....	41
Makro NTOPT .....	42
Dynamischer Profilparameter OPT .....	42
Systemkommando NOCOPT .....	43
Natural-Statement OPTIONS .....	43
8 Optimizer-Optionen .....	45
Liste der Optionen .....	46
ARCH-Option .....	50
ARROPT-Option .....	55
PGEN-Option .....	55
UNICC-Option .....	62
Voraussetzungen für die Code-Generierung mit Unicode-Operanden .....	62
Einfluss anderer Natural-Parameter .....	63
9 Performance-Überlegungen .....	65
Formate .....	66
Arrays .....	66
Alphanumerische Felder .....	67
DECIDE ON .....	67
Numerische Werte .....	67

Variable Positionierung .....	68
Variablenzwischenspeicherung (Caching) .....	68
NODBG .....	69
10 Zaps auflisten .....	71

---

# Vorwort

---

Diese Dokumentation für den Natural Optimizer Compiler behandelt verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind, wenn der Natural Optimizer Compiler in Ihrer Umgebung installiert ist.



## Anmerkungen:

1. Innerhalb dieser Dokumentation wird statt des Produktnamens „Natural Optimizer Compiler“ häufig der Produktcode „NOC“ verwendet.
2. Eine Erläuterung der in dieser Dokumentation benutzten Formatabkürzungen finden Sie im Abschnitt *Mögliche Formate* in der Natural *Statements*-Dokumentation.
3. Die Sprache der Benutzungsoberfläche des Produkts ist Englisch. Daher sind in den folgenden Dokumenten alle zur Orientierung erforderlichen englischen Literale beibehalten und ggf. nur in Klammern übersetzt worden.

<b>Allgemeine Informationen</b>	Verschiedene Aspekte des Natural Optimizer Compiler und wie Sie den größten Nutzen aus dem Natural Optimizer Compiler ziehen.
<b>Optimizer Compiler benutzen</b>	Statements und Programme, die für die Kompilierung verwendet werden.  Statistikdaten zu Programmen, die sich für die Verarbeitung durch den Natural Optimizer Compiler eignen: Kommando NOCSTAT. Beispiele für den Einsatz des Optimizer Compiler.
<b>Optimizer Compiler aktivieren</b>	Wie der Natural Optimizer Compiler eingeschaltet wird.
<b>Optimizer-Optionen</b>	Verschiedene Optionen des Natural Optimizer Compiler.  Anwendung von PGEN für die Ausgabe von generiertem Code und internen Natural Strukturen zur Untersuchung. Beeinflussung durch andere Natural-Parameter.
<b>Performance-Überlegungen</b>	Wie die beste Leistung unter Berücksichtigung von Datenformaten, Arrays, alphanumerischen Feldern, DECIDE ON und numerischen Werten erzielt wird.
<b>Zaps auflisten</b>	Übersicht über die Zaps, die beim Natural Optimizer Compiler angewendet wurden.

## Verwandte Dokumentation:

*Installing the Natural Optimizer Compiler on z/OS* in der Natural *Installation*-Dokumentation



# 1 Über diese Dokumentation

---

■ Dokumentationskonventionen .....	2
■ Online-Informationen und Support .....	2
■ Datenschutz .....	3

## Dokumentationskonventionen

---

Konvention	Beschreibung
<b>Fettschrift</b>	> Kennzeichnet Elemente auf einem Bildschirm.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet Namen und Orte von Diensten im Format <i>Ordner.Unterordner.Dienst</i> , Programmierschnittstellen (APIs), Namen von Klassen, Methoden und Properties in Java.
<i>Kursivschrift</i>	Kennzeichnet:  Variablen, für die Sie situations- oder umgebungsspezifische Werte angeben müssen. Neue Begriffe, wenn sie erstmals im Text auftreten. Verweise auf andere Dokumentationsquellen.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet:  Text, den Sie eingeben müssen. Meldungen, die vom System angezeigt werden. Programmcode.
{ }	Zeigt eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an, von denen Sie eine auswählen müssen. Geben Sie nur die innerhalb der geschweiften Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole { } ein.
	Trennt zwei sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten in einer Syntaxzeile voneinander ab. Geben Sie eine der Auswahlmöglichkeiten ein. Geben Sie nicht das Symbol   ein.
[ ]	Zeigt eine oder mehrere Optionen an. Geben Sie nur die innerhalb der eckigen Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole [ ] ein.
...	Zeigt an, dass Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten desselben Typs eingeben können. Geben Sie nur die Informationen ein. Geben Sie nicht die drei Auslassungspunkte (...) ein.

## Online-Informationen und Support

---

### Produktdokumentation

Sie finden die Produktdokumentation auf unserer Dokumentationswebsite unter <https://documentation.softwareag.com>.

Zusätzlich können Sie auch über <https://www.softwareag.cloud> auf die Dokumentation für die Cloud-Produkte zugreifen. Navigieren Sie zum gewünschten Produkt und gehen Sie dann, je nach Produkt, zu „Developer Center“, „User Center“ oder „Documentation“.

## Produktschulungen

Sie finden hilfreiches Produktschulungsmaterial auf unserem Lernportal unter <https://knowledge.softwareag.com>.

## Tech Community

Auf der Website unserer Tech Community unter <https://techcommunity.softwareag.com> können Sie mit Experten der Software AG zusammenarbeiten. Von hier aus können Sie zum Beispiel:

- Unsere umfangreiche Wissensdatenbank durchsuchen.
- In unseren Diskussionsforen Fragen stellen und Antworten finden.
- Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen der Software AG lesen.
- Unsere Communities erkunden.
- Unsere öffentlichen Repositories auf GitHub und Docker unter <https://github.com/softwareag> und <https://hub.docker.com/publishers/softwareag> besuchen und weitere Ressourcen der Software AG entdecken.

## Produktsupport

Support für die Produkte der Software AG steht lizenzierten Kunden über unser Empower-Portal unter <https://empower.softwareag.com> zur Verfügung. Für viele Dienstleistungen auf diesem Portal benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie noch keines haben, dann können Sie es unter <https://empower.softwareag.com/register> beantragen. Sobald Sie ein Konto haben, können Sie zum Beispiel:

- Produkte, Aktualisierungen und Programmkorrekturen herunterladen.
- Das Knowledge Center nach technischen Informationen und Tipps durchsuchen.
- Frühwarnungen und kritische Alarne abonnieren.
- Supportfälle öffnen und aktualisieren.
- Anfragen für neue Produktmerkmale einreichen.

---

## Datenschutz

Die Produkte der Software AG stellen Funktionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zur Verfügung. Gegebenenfalls sind in der betreffenden Systemverwaltungsdokumentation entsprechende Schritte dokumentiert.



# I Allgemeine Informationen

---



## 2 Allgemeine Informationen

---

■ Optimierung durch den Natural-Nukleus .....	8
■ Optimierung durch den Natural Optimizer Compiler .....	10


Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn der Natural Optimizer Compiler in Ihrer Umgebung installiert ist. Die Informationen in dieser Dokumentation helfen Ihnen, die Vorteile des Natural Optimizer Compiler voll auszuschöpfen.

## Optimierung durch den Natural-Nukleus

---

Der Natural-Nukleus optimiert einfache Arithmetik-, Zuweisungs- und Vergleichs-Statements, indem er Teile von diesen in Maschinencode übersetzt. Alle Programme werden auf diese Weise automatisch optimiert.

Die folgende Grafik zeigt, wie der Natural Optimizer Compiler Maschinencode generiert, wenn ein Natural-Objekt kompiliert oder ausgeführt wird:



## Optimierung durch den Natural Optimizer Compiler

---

Der Natural Optimizer Compiler geht einen Schritt weiter als die Standard-Optimierung. Er kompiliert nicht nur einfache Statements in Maschinencode, sondern auch komplexe Statements und Statement-Sequenzen.

Der kompilierte Code wird einer weitergehenden Optimierung hinsichtlich Array-Bereichsoperationen, Feldverkettung und optimale Basisregisterzuweisung unterzogen.

Alle mit dem Natural Optimizer Compiler optimierten Statements (inklusive Aritmetikoperationen) liefern gleiche Ergebnisse wie die mit Natural standardmäßig generierten Statements.

**Zur Aktivierung des Natural Optimizer Compiler** können Sie das Makro `NTOPT` im Natural-Parametermodul, den dynamischen Profilparameter `OPT`, das Systemkommando `NOCOPT` oder das Statement `OPTIONS` benutzen.

Alle Programme, die bei aktiviertem Natural Optimizer Compiler katalogisiert werden (mit Systemkommando `STOW` oder `CATALOG`), werden in Maschinencode kompiliert. Das hat auch zur Folge, dass die Objektcodegröße der Programme größer als üblich ist, je nachdem wie viel des Programms optimiert werden kann.

Ein mit dem Systemkommando `RUN` ausgeführtes Programm wird in Maschinencode kompiliert, wenn der Natural Optimizer Compiler mit dem Systemkommando `NOCOPT`, dem Makro `NTOPT` oder dem `OPTIONS`-Statement für das gesamte Programm oder einen Teil davon aktiviert ist.

Mit dem Kommando `NOCSTAT` können Sie feststellen, ob sich ein Programm für die Kompilierung mit dem Natural Optimizer Compiler eignet.



**Anmerkung:** Bei Programmen, die in Maschinencode kompiliert worden sind, kann die Einstellung `ON` des Profilparameters `RECAT` zum dynamischen Rekatalogisieren nicht benutzt werden.

Für das Ausführen von Programmen, die mit dem Natural Optimizer Compiler kompiliert wurden, braucht der Natural Optimizer Compiler nicht installiert zu sein.

## **II      Optimizer Compiler benutzen - Übersicht**

---

**Was kompiliert wird und was nicht**

**NOCSTAT-Kommando**

**Größe des Maschinencodes anzeigen**

**Beispiele für die Optimizer-Verwendung**



# 3 Was kompiliert wird und was nicht

---

■ Statements, die vom Natural Optimizer Compiler kompiliert werden .....	14
■ Statements, die nicht kompiliert werden .....	15

Der Natural Optimizer Compiler ist besonders wirkungsvoll bei Programmen, die eine beträchtliche Menge an Datenmanipulationen enthalten, wie z. B. Berechnung, Transfer und Verarbeitung logischer Bedingungen.

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über die Statements, die in Maschinencode kompiliert werden, und über die Statements, die nicht kompiliert werden.

-  **Anmerkung:** Die Optionen, die der Natural Optimizer Compiler zur Verfügung stellt, können nicht verwendet werden, um Statements festzulegen, die optimiert werden sollen, wie in den *Optimizer-Optionen* beschrieben.

## Statements, die vom Natural Optimizer Compiler kompiliert werden

---

Der Natural Optimizer Compiler kompiliert die folgenden Statements in Maschinencode:

### ■ Statements für arithmetische und Datenverschiebungs-Operationen:

- ADD
- ASSIGN
- COMPRESS
- COMPUTE
- DIVIDE
- EXAMINE, mit folgenden Klauseln:
  - DIRECTION (nur mit Konstantenwerten, d.h. FORWARD oder BACKWARD),
  - GIVING NUMBER, GIVING POSITION (auch gleichzeitig),
  - GIVING LENGTH
  - EXAMINE ... FOR <fld1> REPLACE <fld2>, wenn das EXAMINE-Feld den Typ (Alpha/Binär) hat und die Search/Replace-Felder die gleiche Länge im Bereich (1:256) haben.
  - TRANSLATE INTO (UPPER/LOWER) CASE

Beispiel:

```
EXAMINE #TEXT FOR #A GIVING NUMBER #NMB1
EXAMINE #TEXT FOR #A GIVING POSITION #POSEX5
EXAMINE #TEXT FOR #A GIVING LENGTH #LGHEX6 ↵
```

Einschränkungen:

- GIVING INDEX wird nicht optimiert.
- *operand1* und *operand4* können feste Array-Ausprägungen sein, d.h. es sind keine Bereiche zulässig, zum Beispiel:

```
EXAMINE #A(#J) FOR #B(#K)
```

- MOVE (ROUNDED, SUBSTRING, BY NAME, LEFT/RIGHT JUSTIFIED, )
- MOVE ALL
- MULTIPLY
- RESET
- SUBTRACT
- **Statements für die Verarbeitung von logischen Bedingungen:**
  - IF
  - DECIDE FOR
  - DECIDE ON
- **Statements für die Ausführung von Schleifen:**
  - FOR
  - ESCAPE
  - REPEAT

## Statements, die nicht kompiliert werden

---

Der Natural Optimizer Compiler kompiliert *nicht* die folgenden Statements:

- Ein-/Ausgabe-(I/O-)Statements (DISPLAY, WRITE, READ/WRITE WORK FILE).
- Komplexe spezielle Statements, zum Beispiel SEPARATE.
- Statements, die die Steuerung an ein anderes Objekt übergeben, zum Beispiel FETCH, PERFORM, CALLNAT, CALL.
- Statements, die einen Datenbankzugriff ausführen (READ, FIND, HISTOGRAM, GET, UPDATE, DELETE, END TRANSACTION, BACKOUT TRANSACTION)



## 4 NOCSTAT-Kommando

---

■ NOCSTAT aufrufen .....	18
■ Reports generieren .....	19
■ Report-Formate .....	22
■ Batch-Ausführung .....	29

Bei Programmen, die mit dem Natural Optimizer Compiler optimiert wurden, können bestimmte Statements beim Katalogisieren direkt in Maschinencode umgewandelt werden. Dadurch kann beim Ausführen der optimierten Objekte mit Natural zur Laufzeit die Leistung erheblich verbessert werden.

Das **NOCSTAT**-Kommando analysiert katalogisierte Objekte und liefert statistische Informationen, die bei der Entscheidung helfen, ob Programm-Statements von der Optimierung durch den Natural Optimizer Compiler profitieren und, wenn ja, in welchem Umfang sie optimiert werden können.

Wenn ein Programm katalogisiert wird (mit **STOW**, **CATALL**), erzeugt der Natural Optimizer Compiler einen internen (Pseudo-)Objektcode basierend auf den Statements des Source-Programms. In den meisten Fällen wird ein Statement des Source-Programms in ein Statement der Pseudocode-Instruktion umgewandelt. Für komplexe Statements, wie **FOR** und **REPEAT**, werden jedoch mehrere Pseudocode-Instruktionen generiert. Die **NOCSTAT**-Analysen basieren auf den generierten Pseudocode-Instruktionen. Daher kann die Anzahl der in den statistischen Reports aufgeführten Statements die Anzahl der Statements im Source-Programm übersteigen.

## NOCSTAT aufrufen

---

### ➤ Um das Natural-Kommando NOCSTAT zu benutzen:

- Geben Sie das Direktkommando NOCSTAT ein.

Der NOCSTAT-Hauptbildschirm wird angezeigt (Beispiel):

```
16:41:00      ***** NATURAL NOCSTAT COMMAND *****      2017-11-24

Name ..... _____
Library ..... SAGTEST_

NOCable Objects only .. __

Output Report ..... X Statement Category
                   _ Statement Type
                   _ Code Profile

Output Destination .... X Screen
                   _ CSV to Work File
                   _ XML to Work File
                   with XSL __

Progress Control ..... X
Download to PC ..... __

Command ====>

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help          Exit                               Canc
```

Um Hilfe zu Feldern zu erhalten, können Sie entweder ein Fragezeichen (?) in das betreffende Feld eingeben und ENTER drücken oder den Cursor in das Feld stellen und PF1 drücken. Drücken Sie PF3, um NOCSTAT zu beenden.

## Reports generieren

Sie können statistische Reports für ein einzelnes Programm oder eine Gruppe von Programmen generieren. Wenn Sie mehr als ein Programm auf einmal analysieren, werden die Reports in Serie erstellt. Wenn Sie einen Report fertig angesehen haben, drücken Sie ENTER, um den nächsten Report anzuzeigen.

Der Bildschirm NATURAL NOCSTAT COMMAND bietet die folgenden Optionen:

Feld	Erklärung					
Name	<p>Geben Sie einen Namen oder einen Namensbereich ein, um das oder die Programme anzugeben, die Sie prüfen möchten:</p> <p><i>value</i> ist ein beliebiges einzelnes Zeichen oder eine Kombination aus mehreren Zeichen.</p>					
	<i>value</i>	Einzelnes Programm.				
	*	Alle Programme.				
	<i>value</i> *	Alle Programme, deren Namen mit <i>value</i> beginnen.				
	<i>value</i> >	Alle Programme, deren Namen größer gleich <i>value</i> sind.				
	<i>value</i> <	Alle Programme, deren Namen kleiner gleich <i>value</i> sind.				
Library	<p>Geben Sie den Namen einer Library oder einen Namensbereich ein:</p> <p>Weitere Eingaben wie zuvor beim Feld Name beschrieben.</p> <p>Standardwert ist die aktuelle Library.</p>					
NOCable Objects only	<p>Markieren Sie diese Option, um Programme auszuschließen, die bereits mit dem Natural Optimizer Compiler kompiliert sind.</p> <p>Andernfalls wählt das Kommando NOCSTAT standardmäßig alle Natural-Programme aus, die in den Feldern Name und Library angegeben sind, inklusive der mit NOC kompilierten Programme.</p>					
Output Report	<p>Markieren Sie eine der Optionen, um Statements nach Kategorie, Typ oder Codeprofil auszuwählen.</p> <p>Siehe <a href="#">Statement-Kategorie</a>, <a href="#">Statement-Typ</a> und <a href="#">Codeprofil</a> weiter unten.</p>					
Output Destination	<p>Markieren Sie eine der Optionen, um das Format und den Zielort der Ausgabe festzulegen:</p> <table border="1"> <tr> <td>Screen</td> <td>Der Report wird im Bildschirm angezeigt oder die Reportdaten werden in die Druckdatei (Print File) 7 geschrieben, wenn <a href="#">Download to PC</a> für die Verarbeitung gewählt ist.</td> </tr> <tr> <td>CSV to Work File</td> <td> <p>Erzeugt Tabellenkalkulationen (Spreadsheets) mit kommagetrennten Werten.</p> <p>Die Reportdaten werden in eine der folgenden Dateien geschrieben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsdatei (Work File) 7 bei Online-Betrieb und gewählter Option und <a href="#">Download to PC</a>.</li> <li>Arbeitsdatei (Work File) 1 in allen anderen Fällen.</li> </ol> <p>Benutzen Sie die Dateinamenserweiterung .csv, um die Arbeitsdatei zur Weiterverarbeitung direkt auf Ihren PC zu schreiben.</p> <p>Um Reports an einen PC weiterleiten zu können, muss Entire Connection installiert sein.</p> </td> </tr> </table>		Screen	Der Report wird im Bildschirm angezeigt oder die Reportdaten werden in die Druckdatei (Print File) 7 geschrieben, wenn <a href="#">Download to PC</a> für die Verarbeitung gewählt ist.	CSV to Work File	<p>Erzeugt Tabellenkalkulationen (Spreadsheets) mit kommagetrennten Werten.</p> <p>Die Reportdaten werden in eine der folgenden Dateien geschrieben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsdatei (Work File) 7 bei Online-Betrieb und gewählter Option und <a href="#">Download to PC</a>.</li> <li>Arbeitsdatei (Work File) 1 in allen anderen Fällen.</li> </ol> <p>Benutzen Sie die Dateinamenserweiterung .csv, um die Arbeitsdatei zur Weiterverarbeitung direkt auf Ihren PC zu schreiben.</p> <p>Um Reports an einen PC weiterleiten zu können, muss Entire Connection installiert sein.</p>
Screen	Der Report wird im Bildschirm angezeigt oder die Reportdaten werden in die Druckdatei (Print File) 7 geschrieben, wenn <a href="#">Download to PC</a> für die Verarbeitung gewählt ist.					
CSV to Work File	<p>Erzeugt Tabellenkalkulationen (Spreadsheets) mit kommagetrennten Werten.</p> <p>Die Reportdaten werden in eine der folgenden Dateien geschrieben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsdatei (Work File) 7 bei Online-Betrieb und gewählter Option und <a href="#">Download to PC</a>.</li> <li>Arbeitsdatei (Work File) 1 in allen anderen Fällen.</li> </ol> <p>Benutzen Sie die Dateinamenserweiterung .csv, um die Arbeitsdatei zur Weiterverarbeitung direkt auf Ihren PC zu schreiben.</p> <p>Um Reports an einen PC weiterleiten zu können, muss Entire Connection installiert sein.</p>					

Feld	Erklärung
XML to Work File	<p>Generiert XML-Dokumente.</p> <p>Die Reportdaten werden in eine der folgenden Dateien geschrieben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitsdatei (Work File) 7 im Online-Betrieb und bei gewählter Option Download to PC.</li> <li>2. Arbeitsdatei (Work File) 1 in allen anderen Fällen.</li> </ol> <p>Benutzen Sie die Dateinamenserweiterung .txt, um die Arbeitsdatei direkt auf Ihren PC zu schreiben, und ändern Sie die Dateinamenserweiterung anschließend in .xml für die Weiterverarbeitung.</p> <p>Um Reports an einen PC weiterleiten zu können, muss Entire Connection installiert sein.</p> <p>Wird im Feld with XSL ein Wert eingegeben, dann wird oben im XML-Ausgabedokument eine Verarbeitungsanweisung hinzugefügt:</p> <pre>&lt;?xml-stylesheet type="text/xsl" href="value"?&gt;</pre> <p>Der eingegebenen Wert value sollte die absolute oder relative URL des Style Sheet sein, z.B.:</p> <pre>nocstat.xsl</pre> <p>oder</p> <pre>http://natural.software-ag.de/nocstat.xsl</pre> <p>Die Verarbeitungsanweisung bewirkt, dass das Dokument gemäß dem angegebenen Style Sheet umgeformt wird, wenn es mit einem XSLT-fähigen Browser betrachtet oder in einem XSLT-Batch-Lauf umgeformt wird. Eine typische Verwendung dieser Funktion ist die Umwandlung des ausgegebenen XML in eine HTML-Seite.</p> <p>Zusammen mit Natural werden zwei XSLT Style Sheets als Textobjekte ausgeliefert: NOCSTS1 und NOCSTS2, beide in der Natural Library SYSEXUEX in der Systemdatei FNAT.</p> <p>Wie weiter unten beschrieben, enthält NOCSTS1 Formatierungsanweisungen für den Report-Typ <b>Statement-Kategorie</b> und NOCSTS2 für den Report-Typ <b>Statement-Typ</b>.</p>

Feld	Erklärung
	Laden Sie die Style Sheets mit der Dateinamenserweiterung .xsl in dasselbe Verzeichnis, in dem die XML-Arbeitsdateien gespeichert werden.
Progress Control	Gilt nur in einer Online-Umgebung und wenn eine der folgenden Optionen für die Verarbeitung gewählt wird:  1. CSV to Work File, 2. XML to Work File, 3. Download to PC.  Wird eine dieser Optionen gewählt, erscheint bei jedem im generierten Report aufgelisteten Programm eine kurze Meldung.
Download to PC	Gilt nur, wenn Entire Connection installiert ist und wenn Sie im Online-Betrieb mit Druck-/Arbeitsdatei (Print/Work File) 7 arbeiten und diese als die PC-Datei definiert ist (siehe Parameter WORK und PRINT).  Zum Herunterladen der Reportausgabe auf einen PC mittels Entire Connection können Sie benutzen:  1. Druckdatei (Print File) 7 für das Ausgabeziel Bildschirm (Screen). 2. Arbeitsdatei (Work File) 7 für die Ausgabe im Format CSV oder XML.

## Report-Formate

---

Sie können zwischen drei nachfolgend beschriebenen Ausgabeformaten wählen, um die Statistiken anzuzeigen, die NOCSTAT für die analysierten Statements liefert.

Für Programme, die bereits mit dem Natural Optimizer Compiler optimiert wurden, und für Programme, die für eine Optimierung in Frage kommen, werden unterschiedliche Report-LAYOUTs erstellt. Die unten stehenden Beispiel-Reports zeigen den Unterschied.

Drücken Sie PF3, um die Report-Bearbeitung zu unterbrechen und zum Bildschirm NATURAL NOCSTAT COMMAND zurückzukehren.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu:

- [Statement-Kategorie](#)
- [Statement-Typ](#)

- [Codeprofil](#)

## Statement-Kategorie

Der mit der Option Statement Category generierte Statistik-Report listet verschiedene Kategorien von Statements mit der entsprechenden Anzahl der Ausprägungen und die Gesamtzahl der bereits optimierten oder zur Optimierung geeigneten Statements, je nachdem, ob das Programm mit dem Natural Optimizer Compiler optimiert wurde oder nicht.

### Beispiel für ein Programm ohne NOC-Optierung:

***** NATURAL NOCSTAT COMMAND *****			2017-05-29
			Library SAGTEST Name NOCTEST1 Type Program
	No NOC	NOCable	
Database Loop:	0	0	
Database Simple:	0	0	
SORT / WORK I/O:	0	0	
FOR / REPEAT:	0	1	
Screen / Printer:	1	0	
String Manipulation:	6	34	
Arith / Logical:	0	996	
Program Calls:	20	0	
Control Transfer:	2	182	
Block Start:	1	0	
Set Environment:	7	0	
System Functions:	2	0	
Miscellaneous:	0	1	
Total Statements:	1254		
NOC optimizable:	1214	( Ratio: 96 % )	
Longest NOC Run:	216	Statements	

**Beispiel für ein mit NOC optimiertes Programm:**

```

11:51:25      ***** NATURAL NOCSTAT COMMAND *****
2017-05-29
Library SAGTEST  Name NOCTEST1 Type Program

MCG Options: (ON,OVFLW,INDX,MIX,IO)

Database Loop:          0
Database Simple:         0
SORT / WORK I/O:         0
FOR / REPEAT:            0
Screen / Printer:        1
String Manipulation:     36
Arith / Logical:         0
Program Calls:           20
Control Transfer:        2
    Block Start:          1
Set Environment:          7
System Functions:         2
Miscellaneous:            1

Total Statements:        1255
NOC optimized:           1185 ( Ratio: 94 % )
Longest NOC Run:          136 Statements

```

**Spalten und Felder im Report:**

Spalte	Erklärung
No NOC	Nicht zur Optimierung mit NOC geeignete Statements.
NOCable	Zur Optimierung mit NOC geeignete Statements:  <b>Anmerkung:</b> Die Anzahl der mit NOC optimierbaren (NOCable) Statements ist nur eine vernünftige Annahme, kann aber nicht als absolut zuverlässiger Wert betrachtet werden. Dies liegt daran, dass das NOCSTAT-Kommando nicht alle analytischen Abfragen und gelegentlich auch sehr komplexe Code-Untersuchungen durchführen kann, die definitiv entscheiden, ob ein Statement mit dem Natural Optimizer Compiler optimiert werden kann.
Feld	
Database Loop	Die Anzahl der Datenbank-Statements, die eine Verarbeitungsschleife erzeugen, z.B. FIND und READ.
Database Simple	Datenbank-Statements, die keine Verarbeitungsschleife erzeugen, z.B. STORE, UPDATE, DELETE und GET.
SORT / WORK I/O	SORT und WORKFILE-Statements.
FOR / REPEAT	Statements, die Verarbeitungsschleifen erzeugen.
Screen / Printer	Statements für Bildschirm- und Drucker-Ein-/Ausgaben, z.B. WRITE, DISPLAY und INPUT.

Spalte	Erklärung
String Manipulation	Statements zur Zeichenketten-Manipulation, z.B. EXAMINE und COMPRESS.
Arith / Logical	Arithmetische und logische Statements, z.B. MOVE, COMPUTE und IF.
Program Calls	Statements zur Übergabe der Steuerung an eine Subroutine oder ein Subprogramm, z.B. PERFORM, CALLNAT und FETCH.
Control Transfer	Statements zur Durchführung von Sprüngen innerhalb des Programms, z.B. ESCAPE BOTTOM, FOR und REPEAT Schleifen.
Block Start	Nicht-ausgeführte Statements, die Code-Blöcke abgrenzen, z.B. DEFINE SUBROUTINE und AT END. Diese Statements werden niemals optimiert, weil sie nie ausgeführt werden.
Set Environment	Statements zum Einstellen der Umgebung, z.B. SET CONTROL, SET GLOBALS und SET KEY.
System Functions	Statements wie zum Beispiel TOTAL, SUM, COUNT, MAX, MIN und *COUNT.
Miscellaneous	Pseudo-Code-Statements, die für die Optimierung nicht relevant sind und deshalb vom Natural Optimizer Compiler ignoriert werden.
Gesamtzahlen	
Total Statements	Gesamtzahl der im Programm gefundenen Statements. Es ist möglich, dass diese Zahl nicht der Zahl der tatsächlich im Sourcecode befindlichen Statements entspricht (wie schon in der Einleitung zum NOCSTAT-Kommando weiter oben beschrieben).
NOC optimized	Bei einem optimierten Programm sind dies die tatsächlichen Pseudo-Code-Statements (wie schon in der Einleitung zum NOCSTAT-Kommando weiter oben beschrieben), die NOC-optimiert in Maschinencode kompiliert worden sind.
NOC optimizable	Bei nicht optimierten Programmen ist dies die mögliche Zahl der Statements, die optimiert werden konnten. Die Zahl kann etwas höher sein als die tatsächliche Zahl, da bestimmte Faktoren im NOCSTAT-Programm nicht berücksichtigt werden. So kann zum Beispiel ein SUBSTRING-Statement, das mehr als vier Ausprägungen hat, als „optimierbar“ angezeigt werden, obwohl es nicht optimiert wird.
Ratio	Verhältnis zwischen Total Statements und NOC-optimized Statements oder Total Statements und NOC-optimizable statements in Prozent.
Longest NOC Run	<p>Mit NOC optimiertes Programm:</p> <p>Die Anzahl an zusammenhängenden optimierten Statements - je weniger Fragment-Sequenzen, desto besser die Leistung.</p> <p>Nicht mit NOC optimiertes Programm:</p> <p>Die Anzahl an zu erwartenden zusammenhängenden Statements, wenn das Programm optimiert wäre.</p>

## Statement-Typ

Der mit der Option Statement Type generierte Statistik-Report listet einzelne Statements mit der entsprechenden Anzahl der Ausprägungen und die für optimierte Objekte generierte NOC-Kodierung.

### Beispiel für ein Programm ohne NOC-Optierung:

Statement	No	NOC	NOCable
MOVE/COMPUTE/ASSIGN	0	615	
EXAMINE	6	0	
SEPARATE	0	30	
COMPRESS	0	4	
MOVE TO SYSTEM FUNCTION	2	0	
CALLNAT/PERFORM EXTERNAL	17	0	
MOVE EDITED	1	0	
ELSE/CLOSE LOOP	0	182	
ON ERROR	1	0	
END	1	0	
STOP	1	0	
IF	0	51	
IF IN REPEAT UNTIL	0	1	
REPEAT	0	1	
RESET	0	74	
IF	0	255	
FETCH	3	0	
IGNORE	0	1	
STACK TOP CMD/DATA	2	0	
MCG OPTIONS	1	0	
OPTIONS	1	0	
SET CONTROL	4	0	

### Beispiel für ein mit NOC optimiertes Programm:

```

12:31:30          ***** NATURAL NOCSTAT COMMAND *****
                  Library SAGTEST  Name NOCTEST1 Type Program
                  MCG Options: (ON,OVFLW,INDX,MIX,IO)
                  Statement      Number
-----
EXAMINE           6
SEPARATE          30
MOVE TO SYSTEM FUNCTION    2
CALLNAT/PERFORM EXTERNAL   17
MOVE EDITED        1
NOC CODE          1183
ON ERROR          1
END               1
STOP              1
FETCH             3
IGNORE            1
STACK TOP CMD/DATA   2
MCG OPTIONS        2
OPTIONS           1
SET CONTROL        4

```

### Codeprofil

Der mit der Option `Code profile` generierte Statistik-Report zeigt zusammenhängende Sequenzen von Statements, gruppiert nach Kategorien in einem Source-Programm, das für die Optimierung geeignet ist, oder listet die für ein optimiertes Programm erzeugte NOC-Kodierung. Ausprägungen werden hervorgehoben angezeigt.

**Beispiel für ein Programm ohne NOC-Optierung:**

```
12:38:52          ***** NATURAL NOCSTAT COMMAND *****      2017-05-29
                  Library SAGTEST  Name NOCTEST1 Type Program

Line  Statement
-----
0000  ON ERROR
0000  MCG OPTIONS
0000  OPTIONS
0295  CALLNAT/PERFORM EXTERNAL
0295  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0295  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0295  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0295  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0740  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0745  IF                      <- NOCable
0750  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0755  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0760  CALLNAT/PERFORM EXTERNAL
0765  IF                      <- NOCable
0770  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0775  ELSE                     <- NOCable
0780  MOVE/COMPUTE/ASSIGN      <- NOCable
0810  RESET                    <- NOCable
MORE
```

### Beispiel für ein mit NOC optimiertes Programm:

```

12:39:47          ***** NATURAL NOCSTAT COMMAND *****
                           Library SAGTEST  Name NOCTEST1 Type Program
Line   Statement
-----
0000  MCG OPTIONS
0005  MCG OPTIONS
0000  OPTIONS
0295  CALLNAT/PERFORM EXTERNAL
0295  NOC CODE
0295  NOC CODE
0295  NOC CODE
0295  NOC CODE
0740  NOC CODE
0745  NOC CODE
0750  NOC CODE
0755  NOC CODE
0760  CALLNAT/PERFORM EXTERNAL
0765  NOC CODE
0770  NOC CODE
0775  NOC CODE
0780  NOC CODE
0810  NOC CODE
MORE

```

## Batch-Ausführung

Nachfolgend finden Sie Job-Beispiele für die Verarbeitung von NOCSTAT-Reports im Batch-Modus, um eine CSV-Arbeitsdatei zu erstellen. Nach erfolgter Job-Ausführung können die erzeugten Arbeitsdateien mit Standard-Transfer-Tools vom Host-Rechner auf einen PC zur Weiterverarbeitung übertragen werden.

### Beispiel-Job :

```

//NOCBATCH JOB (NOC,,,30),CLASS=K,MSGCLASS=X          00000100
//NATEX EXEC PGM=NATVRSBA,REGION=6200K,PARM=( 'IM=D' ) 00000200
//STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=TESTNAT.LOAD                00000300
//CMPPRINT DD SYSOUT=X                                00000400
//CMWKF01  DD DSN='NOC.NOCSTAT.OUT',DISP=(NEW,CATLG), 00000500
              SPACE=(CYL,(1,1)),UNIT=SYSDA,VOL=SER=SAG001 00000600
//SYSOUT   DD SYSOUT=X                                00000700
//CMSYNIN  DD *                                       00000800
NOCSTAT
*,library,,X,,,X                                     00000900
*                                                       00001000
.                                                       00001100

```

FIN	00001200
/*	00001300

# 5 Größe des Maschinencodes anzeigen

---

Mit dem Systemkommando `LIST DIRECTORY` können Sie sich anzeigen lassen, ob ein Programm in Maschinencode kompiliert worden ist und welche Größe der Maschinencode hat.

➤ Um ein kompiliertes Programm aufzulisten:

- Geben Sie das folgende Natural-Systemkommando ein:

```
LIST DIR object-name
```

Das Kommando zeigt die Verzeichnisinformationen zu dem angegebenen Objekt an. Am unteren Rand des Bildschirms sehen Sie die Größe des NOC-Codes (vom Natural Optimizer Compiler generierter Maschinencode), die zum Kompilieren benutzten `OPT`-Parameter und die Version des Natural Optimizer Compiler, unter der das Programm katalogisiert wurde.

Weitere Informationen zum Kommando siehe `LIST` in der *Systemkommandos*-Dokumentation.



# 6

## Beispiele für die Optimizer-Verwendung

---

■ Beispiel 1 - Keine Verbesserung .....	34
■ Beispiel 2 - Beträchtliche Verbesserung .....	34
■ Beispiele 3 und 4 - CPU-Nutzung .....	36

Die folgenden Beispiele zeigen, wann der Natural Optimizer Compiler am besten eingesetzt werden kann, und geben einen Hinweis auf seine Leistungsfähigkeit:

## Beispiel 1 - Keine Verbesserung

---

Es wäre nichts gewonnen, wenn Sie den Natural Optimizer Compiler für das folgende Programm benutzen, da es ein Statement, das einen Datenbankzugriff durchführt, und ein Ein-/Ausgabe-Statement enthält (siehe *Statements die nicht kompiliert werden*):

```
DEFINE DATA LOCAL
  1 EMPLOYEES VIEW OF EMPLOYEES
  2 JOB-TITLE
  2 BIRTH
  2 NAME
END-DEFINE
FIND EMPLOYEES WITH JOB-TITLE = 'PROGRAMMER' OR = 'ANALYST'
               OR = 'PROGRAMMER/ANALYST'
               OR = 'SYSTEM ANALYST'
      DISPLAY JOB-TITLE BIRTH NAME
END-FIND
END
```

## Beispiel 2 - Beträchtliche Verbesserung

---

Wird das folgende Programm mit dem Natural Optimizer Compiler kompiliert, dann sieht man eine Leistungsverbesserung von ca. 30 % (das bedeutet eine Verringerung der CPU-Belastung um 30 %). Das gezeigte Beispiel-Programm führt eine statistische Analyse des Alters von IT-Mitarbeitern durch. Optimierte Statements sind in Fettschrift angegeben.

In diesem Beispiel erhöht der Natural Optimizer Compiler die Größe des Objekts um 20,5 % aufgrund von 952 Bytes an zusätzlichem Maschinencode.

Profilparameter-Einstellung	Buffer Pool-Größe	Größe des von NOC generierten Maschinencodes
OPT=NDBG	5768	952
OPT=OFF	4784	0

```

DEFINE DATA
LOCAL
1 EMPLOY VIEW OF EMPLOYEES
  2 JOB-TITLE      (A25)
  2 BIRTH          (D)
1 I                  (I1) INIT <1>
1 CDATE            (D)
1 NUMB             (N4)
1 SUMM             (P7.2)
1 SQUARE           (F8)
1 DEVI              (F8)
1 DEVIATION        (N3.4)
1 MEAN              (P2.3)
1 AGEDIS            (F8/1:70)
1 AGEMAX            (F8)
1 AGEH              (P3)
1 AGE               (P3)
1 AGEDAYS           (P15)
1 LINE              (A71/1:20)
1 REDEFINE LINE
  2 POINTS          (A1/1:20,0:70)
END-DEFINE
*
MOVE *DATX TO CDATE
*
FIND EMPLOY WITH JOB-TITLE = 'PROGRAMMER' OR = 'ANALYST'
  OR = 'PROGRAMMER/ANALYST' OR = 'SYSTEM ANALYST'
AGEDAYS:= CDATE - BIRTH
  AGE:=AGEDAYS / 365
  ADD 1 TO AGEDIS(AGE)          /* DISTRIBUTION
  ADD 1 TO NUMB
  ADD AGE TO SUMM
  COMPUTE SQUARE = SQUARE + AGE * AGE
END-FIND
*
*****COMPUTE ESTIMATES*****
*
COMPUTE DEVI = NUMB * SQUARE / (SUMM * SUMM) - 1
COMPUTE DEVIATION = SQRT(DEVI)
COMPUTE MEAN = SUMM / NUMB
*
*****GRAPHIC DISPLAY*****
*
FOR I 1 70
  IF AGEDIS(I) > AGEMAX MOVE AGEDIS(I) TO AGEMAX
  END-IF
END-FOR

```

```
FOR I 1 70
    COMPUTE AGEDIS(I) = AGEDIS(I) * 20 / AGEMAX
END-FOR
FOR I 1 70
    COMPUTE AGEH = 21 - AGEDIS(I)
    IF AGEH < 21 MOVE '*' TO POINTS(AGEH:20,I)
    END-IF
END-FOR
*
*****COMPLETE GRAPHIC DISPLAY*****
*
MOVE '!' TO POINTS(*,0)
WRITE TITLE LEFT
    AGEMAX(EM=999) 20X 'DISTRIBUTION OF IT-EMPLOYEES BY AGE'
WRITE NOTITLE NOHDR
LINE(*) /
'0-----10-----20-----30-----40-----50-----60-----'
/ 'MEAN='
```

## Beispiele 3 und 4 - CPU-Nutzung

---

Das folgende Programm veranschaulicht den Unterschied in der CPU-Auslastung in Abhängigkeit von den Optionen, die Sie beim Kompilieren des Programms auswählen. Die folgende Tabelle listet die CPU-Auslastung in Sekunden und Prozent auf. Die in der Tabelle angegebenen Zahlen wurden während eines Testlaufs in einer IBM z/OS-Umgebung ermittelt. Sie können nur als allgemeine Orientierung dienen, da die absoluten Werte je nach eingesetzter Hardware variieren.

```
DEFINE DATA LOCAL
1 #I1      (I4) INIT <1>
1 #I2      (I4) INIT <2>
1 #J1      (I4) INIT <3>
1 #J2      (I4) INIT <4>
1 #F       (I4)
1 #ARR1    (N7/10,5)
1 #ARR2    (N5/10,5)
END-DEFINE
*
FOR #F = 1 TO 1000000
    MOVE #ARR1(#I1,#I2) TO #ARR2(#J1,#J2)
END-FOR
*
END
```

Option	CPU Sekunden	CPU Prozentsatz
OFF	8.78	100
ON	0.63	7.18
INDX	0.85	9.68
OVFLW	1.71	19.48
INDX, OVFLW	2.00	22.78
INDX, OVFLW, NODBG	1.61	18.34
INDX, OVFLW, NODBG, NOSGNTR	1.61	18.34
NODBG	0.44	5.01
NOSGNTR	0.63	7.18
NODBG, NOSGNTR	0.44	5.01

```

DEFINE DATA LOCAL
1 #I1      (P7) INIT <1>
1 #I2      (P7) INIT <2>
1 #J1      (N7) INIT <3>
1 #J2      (N7) INIT <4>
1 #K1      (I4) INIT <5>
1 #K2      (I4) INIT <6>
1 #F       (I4)
1 #FIELD1   (P5)
1 #FIELD2   (N5)
1 #FIELD3   (I2)
END-DEFINE
*
FOR #F = 1 TO 500000
*
#FIELD1:= #I1 - #I2 + (13 * 10 / 5)
#FIELD2:= #J1 - #J2 + (13 * 10 / 5)
#FIELD3:= #K1 - #K2 + (13 * 10 / 5)
*
END-FOR
*
END

```

Option	CPU Sekunden	CPU Prozentsatz
OFF	18.61	100.00
ON	4.95	26.60
INDX	4.95	26.60
OVFLW	5.38	28.91
INDX, OVFLW	5.38	28.91
INDX, OVFLW, NODBG	5.26	28.26
INDX, OVFLW, NODBG, NOSGNTR	5.09	27.35

## Beispiele für die Optimizer-Verwendung

---

Option	CPU Sekunden	CPU Prozentsatz
NDBG	4.79	25.74
NOSGNTR	4.81	25.85
NDBG,NOSGNTR	4.63	24.88
NDBG,NOSGNTR,ZD=OFF	4.51	24.23
NDBG,NOSGNTR,ZD=OFF,SIGNCHCK=OFF	4.41	23.70

# III

---

■ 7 Optimizer Compiler aktivieren .....	41
■ 8 Optimizer-Optionen .....	45
■ 9 Performance-Überlegungen .....	65
■ 10 Zaps auflisten .....	71



# 7

## Optimizer Compiler aktivieren

---

■ Makro NTOPT .....	42
■ Dynamischer Profilparameter OPT .....	42
■ Systemkommando NOCOPT .....	43
■ Natural-Statement OPTIONS .....	43

Um den Natural Optimizer Compiler zu aktivieren, können Sie eine der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Methoden verwenden, wobei die erste Alternative die statischste und die letzte Alternative die dynamischste ist.

Bei allen Alternativen werden die Optimizer-Optionen wie im Abschnitt [Optimizer-Optionen](#) beschrieben verwendet. Durch Verwendung dieser Optionen können Sie steuern, wie und wann Maschinencode generiert wird, welche Trace-Optionen verwendet werden sollen und was die Zielarchitektur sein wird. Die Optimizer-Optionen sind der einzige Steuermechanismus für den Natural Optimizer Compiler.

## Makro NTOPT

---

Mit dem Makro NTOPT im Natural-Parametermodul können Sie den Natural Optimizer Compiler statisch für einen verlinkten Natural-Nukleus aktivieren. Immer wenn dieser Natural-Nukleus gestartet wird, werden wieder die gleichen Optimizer-Optionen verwendet.

### Beispiel 1:

```
NTOPT 'INDX,OVFLW,ZD=OFF'
```

### Beispiel 2:

```
NTOPT 'INDX,OVFLW,ZD=OFF,TRGPT', *  
      'TRSTMT,OPTLEV03'
```

Beachten Sie bitte den Stern „\*“ als Fortsetzungszeichen in Spalte 72.

Eine Erklärung der verwendeten Optionseinstellungen finden Sie im Abschnitt [Optimizer-Optionen](#).

## Dynamischer Profilparameter OPT

---

Wenn Sie eine Natural-Sitzung starten, können Sie den Natural Optimizer Compiler dynamisch aktivieren, indem Sie den Natural-Profilparameter OPT angeben. Als Synonym für OPT können Sie MCG angeben. Die Angabe im Parametermodul wird überschrieben. Die Optionen sind nur für die aktuelle Sitzung gültig.

**Beispiel:**

```
OPT=(INDX,OVFLW,ZD=OFF)
```

oder

```
MCG=(INDX,OVFLW,ZD=OFF)
```

Eine Erklärung der verwendeten Optionseinstellungen finden Sie im Abschnitt [Optimizer-Optionen](#).

## Systemkommando NOCOPT

Wenn Sie eine Natural-Sitzung gestartet haben, können Sie den Natural Optimizer Compiler mit dem Natural-Systemkommando NOCOPT aufrufen. Der Bildschirm zeigt die aktuelle Einstellung der Natural Optimizer Compiler-Optionen, so wie sie während des Natural-Starts angegeben wurden. Sie können die Einstellungen im Online-Betrieb ändern.

Die geänderten Parametereinstellungen sind nur für die aktuelle Sitzung gültig.

## Natural-Statement OPTIONS

Der Parameter MCG des Natural-Compiler-Statement OPTIONS ermöglicht die flexibelste und leistungsfähigste Steuerung der Maschinencodegenerierung, weil es möglich ist, verschiedene Optionen für einzelne Statements in einem Programm zu setzen. Auf diese Weise kann man innerhalb eines einzelnen Programmes den Natural Optimizer Compiler mehrere Male aktivieren und deaktivieren, um Bereiche von Statements mit verschiedenen Optionseinstellungen einzuschließen.

**Beispiel**

```
OPTIONS MCG=(OVFLW,INDX,ZD=OFF)
```

oder

```
OPTIONS MCG=OVFLW,INDX,ZD=OFF
```

Die Optionszeichenkette des Parameters MCG kann mit einem Pluszeichen (+) oder einem Minuszeichen (-) beginnen, was bedeutet, dass die Werte von nicht erwähnten Optionen unverändert gelassen werden sollen und dass nur die vorhandenen Optionen gesetzt (+) oder zurückgesetzt (-) werden sollen, z.B.:

**Beispiel:**

```
OPTIONS MCG=+PGEN      /* turns tracing on  
(statements to be traced)  
OPTIONS MCG=-PGEN      /* turns tracing off
```

Beginnt die Zeichenkette mit einem anderen Zeichen als „+“ oder „-“, werden alle Optionen zurückgesetzt, bevor die Zeichenkette geparsst wird.



**Anmerkung:** Außerdem bietet das Natural-Statement OPTIONS andere Natural-Compiler-Parameter als MCG.

Eine Erklärung der verwendeten Optionseinstellungen finden Sie im Abschnitt [\*\*Optimizer-Optionen\*\*](#).

# 8 Optimizer-Optionen

---

■ Liste der Optionen .....	46
■ ARCH-Option .....	50
■ ARROPT-Option .....	55
■ PGEN-Option .....	55
■ UNICC-Option .....	62
■ Voraussetzungen für die Code-Generierung mit Unicode-Operanden .....	62
■ Einfluss anderer Natural-Parameter .....	63

Wenn der Natural Optimizer aktiviert wurde, können Sie Prüfungen angeben, indem Sie die in diesem Abschnitt erklärten Optionen einstellen.

Die Optionen können nicht benutzt werden, um Statements anzugeben, die optimiert werden sollen.

## Liste der Optionen

---

Die folgende Tabelle enthält eine Liste mit den Beschreibungen der Natural Optimizer Compiler-Optionen. Unterstrichene Werte sind Standardwerte (Default Values), d.h. dieser Wert wird angenommen, wenn die Option nicht vorhanden ist.

Eine Natural Optimizer Compiler-Option besteht aus einer Zeichenkette, die von Klammern oder einzelnen Ausrufungszeichen umschlossen ist (Ausnahme: im Natural-Statement `OPTIONS`), wobei die Optionen durch Kommas voneinander abgetrennt sind. Einige Optionen haben Werte, während die bloße Existenz einiger Optionen in der Optionszeichenfolge ausreicht, um die Umgebung zu ändern.

Es gelten folgende Regeln:

- Optionale Klauseln sind von rechteckigen Klammern [ ] umgeben.
- Wahlmöglichkeiten sind von geschweiften Klammern { } umgeben.
- Wahlmöglichkeiten sind voneinander durch senkrechte Linien | abgetrennt.
- Es kann nur eine dieser Wahlmöglichkeiten angegeben werden.

`ON` ist gleichbedeutend mit `Y` (Yes),

`OFF` ist gleichbedeutend mit `N` (No).

- Optionen, die ohne die optionale Klausel `ON` oder `OFF` (falls zutreffend) oder deren Äquivalenzwerte angegeben werden, werden so interpretiert, als ob sie auf `ON` gesetzt sind. Beispiel: `OVFLW` ist identisch zu `OVFLW=ON`.
- Mit Ausnahme der Option `OFF` gelten alle beim Optimieren angegebenen Optionsschalter (als ob `ON` angegeben wäre) und der Standardwert. Beispiel: `INDEX` ist identisch zu `ON, INDEX`.

Option	Erklärung
<code>ABEND</code>	Zwingt den Natural Optimizer Compiler, Code zu generieren, der bewirkt, dass Natural sofort abnormal beendet wird, wenn der Natural Optimizer Compiler während des Kompilierens die Option <code>ABEND</code> antrifft. Die Option muss selbstständig erscheinen, sonst wird sie ignoriert. Andere Parameter werden durch diese Option nicht geändert oder zurückgesetzt. Diese Option kann für Debugging-Zwecke nützlich sein.

Option	Erklärung
ARCH	Gibt an, welcher Architecture Level für die Codegenerierung benutzt werden soll, siehe <a href="#">ARCH-Option</a> im folgenden Abschnitt.
ARROPT	Gibt an, welche Generierung für Array-Zuweisungen des Typs <code>A(*) := scalar</code> verwendet werden soll, siehe <a href="#">ARROPT-Option</a> im folgenden Abschnitt.
CACHE[={ON   OFF   Y   N}]	Schaltet die Variablenzwischenspeicherung (Variable Caching) ein oder aus. Siehe auch <a href="#">Variablenzwischenspeicherung (Caching)</a> im Abschnitt <a href="#">Performance-Überlegungen</a> .
CPU= /370	Gibt die Ziel-Architektur an.
DIGTCHK[={ON   OFF   Y   N}]	Gibt an, ob die Ziffern von gepackten oder ungepackten Feldern (Formate P und N) geprüft werden sollen, wenn sie in eine andere Variable gleichen Typs und gleicher Genauigkeit verschoben werden. Wenn beispielsweise DIGTCHK auf ON gesetzt ist und eine ungepackte Variable (Format N) eine ungültige Ziffer enthält, z.B. X'FA', dann generiert das Verschieben in eine andere ungepackte numerische Variable gleichen Typs den Fehler SOC7 (oder NAT0954). Wenn DIGTCHK auf OFF gesetzt ist, wird kein Fehler generiert, aber der generierte Code ist viel schneller.
ERRDUMP[={ON   OFF   Y   N}]	Gibt an, ob der Natural Optimizer Compiler abbrechen soll, wenn während der Kompilierungsphase ein Fehler festgestellt wird. Dies ist nützlich, um am Natural Optimizer Compiler selbst eine Fehlerbehebung (Debugging) durchzuführen.
INDEX[={ON   OFF   Y   N}]	Gibt an, ob Array-Indizes auf Out-of-Bound-Werte im optimierten Code überprüft werden.  Siehe auch die folgende <a href="#">Anmerkung</a> .
INDX[={ON   OFF   Y   N}]	Gibt an, ob Array-Indizes auf Out-of-Bound-Werte im optimierten Code überprüft werden.  Zusätzlich wird RANGE auf ON gesetzt. Deshalb ist die Option gleichbedeutend mit INDEX=ON, RANGE=ON.  Siehe auch die folgende <a href="#">Anmerkung</a> .
IO[={ON   OFF   Y   N}]	Nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Keine Wirkung.
LOOPS[={ON   OFF   Y   N}]	Nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Keine Wirkung.
MIX[={ON   OFF   Y   N}]	Nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Keine Wirkung.
NDBG[={ON   OFF   Y   N}]	Wenn NDBG=OFF/N (Standardeinstellung) gesetzt ist, kann der Natural Debugger benutzt werden, um Fehler im optimierten Code zu beheben (dann wird zusätzlicher Code generiert, um zu prüfen, ob der Test-Modus eingeschaltet worden ist (TEST ON)).  Bei NDBG=ON/Y wird weniger Code generiert, das Programm läuft schneller und verbraucht weniger CPU-Zeit. Anderseits wird die Funktionalität des Natural Debugger eingeschränkt, weil der Natural Debugger möglicherweise keine Steuerungsmöglichkeit bei optimierten Statements erhält.

Option	Erklärung
	Siehe auch <a href="#">NODBG</a> im Abschnitt <i>Performance-Überlegungen</i> .
NOSGNTR[={ON   OFF   Y   N}]	<p>Gilt nur bei gepackten Zahlen.</p> <p>Bei NOSGNTR=OFF (Standardeinstellung) werden Vorzeichen von gepackten Zahlen, die das Ergebnis einer arithmetischen Operation oder das Ziel einer Zuweisung sind, gemäß dem Subparameter PSIGNF (Interne Darstellung des positiven Vorzeichens bei gepackten Zahlen) des Systemkommandos COMPOPT gesetzt.</p> <p>Bei NOSGNTR=ON werden die aus der Ausführung der generierten Maschineninstruktion resultierenden Vorzeichen unverändert gelassen. Siehe auch <a href="#">Einfluss anderer Natural-Parameter</a>.</p>
ON	<p>Schaltet die Optimierung ein.</p> <p>Wenn keine zusätzliche Option angegeben wird, gilt der für jede Option definierte Standardwert. Wie in der folgenden Anmerkung mitgeteilt, kann dies unerwünschte Ergebnisse zur Folge haben. Dies gilt insbesondere für die Optionen INDEX, INDX, OVFLW und RANGE.</p>
OFF	Schaltet die Optimierung aus.
OPTLEV={ 2   3 }	<p>Gibt die Optimierungsstufe an - entspricht in etwa der Anzahl der Durchläufe durch das Programm.</p> <p>OPTLEV=3 ist nützlich, wenn PGEN angegeben ist, da einige Verzweigungsziele beim ersten Durchlauf nicht ermittelt werden können und die PGEN-Ausgabe während des letzten Durchgangs erfolgt. Daher können einige Werte möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.</p>
OVFLW[={ON   OFF   Y   N}]	<p>Gibt an, ob Überlaufprüfungen bei arithmetischen Operationen oder Zuweisungen in den optimierten Code aufgenommen werden.</p> <p>Siehe auch die folgende <a href="#">Anmerkung</a>.</p>
PGEN[={ON   OFF   Y   N}]	<p>Gibt an, ob eine Disassemblierung des optimierten Code ausgegeben werden soll. Mit dieser Option werden auch alle anderen Nachverfolgungsoptionen aktiviert, siehe <a href="#">PGEN Option</a> im folgenden Abschnitt.</p>
RANGE[={ON   OFF   Y   N}]	<p>Gibt an, ob bei Operationen mit Arrays Bereichsprüfungen durchgeführt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Array-Bereiche eine gleiche Anzahl an Elementen in allen entsprechenden Dimensionen aller Operanden haben.</p> <p>Siehe auch die folgende <a href="#">Anmerkung</a>.</p>
SIGNCHCK[={ON OFF Y N}]	<p>Gibt an, ob das Ergebnis einer Multiplikation mit einem gepackten oder nicht gepackten Multiplikator auf eine negative Null geprüft werden soll. Wenn Null mit einer negativen Zahl multipliziert wird, generiert die Maschineninstruktion MP ein negatives Null-Ergebnis. Wenn SIGNCHCK auf ON gesetzt ist, wird diese negative Null in eine positive Null umgewandelt. Die Prüfung auf eine negative Null erfolgt bei jeder Multiplikation mit einem gepackten oder nicht gepackten Multiplikator.</p>
TRENTRY	Nur für den internen Gebrauch durch Software AG bestimmt. Die Einstellung dieses Parameters nicht ändern.

Option	Erklärung
UNICC	Gibt an, ob optimierter Code für IF- und DECIDE-Statements mit Unicode-Operanden generiert wird, siehe <a href="#">UNICC Option</a> im folgenden Abschnitt.
ZD[={ ON   OFF   Y   N } ]	<p>Gibt an, ob Divisoren auf Null geprüft werden sollen.</p> <p>Ist diese Option angegeben, dann wird Code eingefügt, damit sich das Programm gemäß dem Natural-Profilparameter ZD verhält, d.h., es wird der Natural-Fehler NAT1302 ausgegeben oder das Ergebnis ist Null.</p> <p>Ist diese Option nicht angegeben, tritt der Natural-Fehler NAT0954 auf, wenn der Divisor Null ist.</p> <p>Siehe auch <i>ZD - Division durch Null</i> in der <i>Natural Parameter-Referenz-Dokumentation</i>.</p>

### Anmerkung zu INDEX, INDX, OVFLW und RANGE

Wenn die Option INDEX, INDX, OVFLW oder RANGE gesetzt ist, werden zusätzliche Instruktionen zu dem generierten Code hinzugefügt, um Datenüberlauf- und Index-außerhalb-Bereich-Situationen zu entdecken, falls solche während der Programmausführung auftreten sollten. Zwar vergrößert die Benutzung dieser Optionen den generierten Code, sie wird aber empfohlen, um sicherzustellen, dass fehlerhafte Programme aufgespürt werden und nicht zu unvorhersehbaren Ergebnissen, Speicherbeschädigungen oder abnormalen Programmabbrüchen führen können.

- Beispiel für INDEX und OVFLW
- Optimale Code-Generierung

### Beispiel für INDEX und OVFLW

```

DEFINE DATA LOCAL
...
1 P1 (P1/9)
...
1 P3 (P3/9)
...
1 I (I4)
1 J (I4)
1 K (I4)
1 L (I4)
END-DEFINE
...
P1(I:J) := P3(K:L)
...
END

```

### Erklärung des Beispiels:

Bei `INDX=ON` oder `INDEX=ON` wird Code generiert, um zu überprüfen, dass `I`, `J`, `K` und `L` innerhalb der für `P1` bzw. `P3` definierten Bereiche sind.

Bei `INDX=ON` oder `RANGE=ON` wird Code generiert, um zu überprüfen, dass `I : J` und `K : L` Bereiche von der gleichen Länge bezeichnen.

Bei `OVFLW=ON` wird Code generiert, um zu überprüfen, dass der Wert von `P3` in die entsprechende `P1`-Variable passt.

Zum Beispiel: Der Wert 100 würde hier einen Überlauf verursachen.

Beispiel-Fehlersituation:

Wenn bei gesetztem `OVFLW=OFF` eine der Ausprägungen von `P3` den Wert 100 enthält, ist der Wert, der der entsprechenden `P1`-Ausprägung zugewiesen wird, Null. Ist bei gesetztem `INDX=OFF` die Index-Variable `I` Null oder größer als 9, werden Speicherbereiche, die nicht zu Array `P1` gehören, beschädigt. Sind diese Optionen (`OVFLW` und `INDX`) auf `ON` gesetzt, tritt ein Natural-Fehler auf, so wie es in der Standard-Natural-Laufzeit der Fall ist.

Für die oben angegebenen NOC-Optionen wird zusätzlicher Code generiert. Dies wird jedoch durch den Vorteil einer Prüfung gut kompensiert, die z. B. vor schwer zu entdeckenden und bereinigenden Fehlern schützt. Unentdeckte Fehler können natürlich zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.

### Optimale Code-Generierung

Um sicherzustellen, dass die geringste Menge an Code generiert wird, und somit optimale Leistung zu erreichen, verwenden Sie:

```
OPT='NODBG,NOSGNTR,SIGNCHCK=OFF,ZD=OFF'
```

Wenden Sie diese Einstellung jedoch nur auf Objekte an, die gründlich mit dem Debugger fehlerbereinigt wurden, siehe auch [Anmerkung zu INDEX, INDX, OVFLW und RANGE](#).

## ARCH-Option

---

Die `ARCH`-Option dient zur Angabe des IBM Hardware Architecture Level, der zum Generieren von Code für ausführbare Natural-Objekte benutzt werden soll.

Wenn Sie einen `ARCH`-Wert angeben, generiert der Natural Optimizer Compiler neuere und schnellere Maschineninstruktionen, die die Leistung des generierten Codes verbessern können. Der angegebene Wert darf nicht höher sein als der Architecture Level Ihrer aktuellen Maschine. Ein mit einem `ARCH`-Level katalogisiertes ausführbares Natural-Objekt kann nur auf einer

Maschine mit gleichem oder einem höheren Architecture Level laufen. Deshalb empfehlen wir, die ARCH-Option nicht zu verwenden, wenn die katalogisierten Objekte auf einer beliebigen Maschine, insbesondere auf einer Maschine mit niedrigerem Architecture Level, ausgeführt werden sollen.

Ausführliche Informationen zu IBM Hardware Architecture Level siehe IBM-Literatur (*z/Architecture, Principles of Operation*).

Die folgenden Architecture Levels werden von der ARCH-Option des Natural Optimizer Compiler unterstützt:

IBM Architecture Level	Erforderliche IBM Hardware Facility
0	Gibt an, dass kein Architecture Level benutzt wird. Dies ist die Standardeinstellung für alle von Natural unterstützten Großrechnerplattformen.
1 bis 4	Diese Werte werden nicht ausgewertet und wie ARCH=0 behandelt.
5 bis 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ z800 oder z900 Extended-Translation Facility 2</li> <li>■ z890 oder z990 HFP Multiply-and-Add/Subtract Facility</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ z9 bis z109 Extended-Immediate Facility</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ z10 General-Instructions-Extension Facility</li> <li>■ z10 Execute-Extensions Facility</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zEnterprise 196 Load/Store-on Condition Facility Floating-Point-Extension-Facility Distinct-Operands Facility High-Word-Facility</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zEnterprise EC12 (zEC12) Decimal Floating-Point Facility Decimal Floating-Point Zoned-Conversion Facility</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zEnterprise z13 Decimal Floating-Point Packed-Conversion Facility</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zEnterprise z14 Vector Packed-Decimal Facility</li> </ul>

 **Anmerkung:** Bei einem ARCH-Wert größer als Null generiert der Natural Optimizer Compiler Instruktionen bis hin zu dem in obiger Tabelle beschriebenen Facility Level. Ein ARCH-Wert größer als der Architecture Level der zugrunde liegenden Maschine wird bei der Kompilierung abgelehnt. Der Versuch, ein Programm, das mit einem ARCH-Level kompiliert wurde, auf einer Maschine mit einem niedrigeren Architecture Level zu starten, führt zu einem Laufzeitfehler NAT1394. Informationen zu der aktuellen Maschine können Sie sich mit dem Systemkommando TECH anzeigen lassen.

Folgende Themen werden behandelt:

- Unterstützung für Architecture Level 10
- Unterstützung für Architecture Level 11
- Unterstützung für Architecture Level 12
- Kompatibilität für Architecture Level 10 und 11
- Kompatibilität für Architecture Level 12

## Unterstützung für Architecture Level 10

Bei gesetztem ARCH=10 generiert der Natural Optimizer Compiler Instruktionen, die von der Decimal-Floating-Point (DFP) Zoned-Conversion Facility für die in den folgenden Abschnitten beschriebenen numerischen Operationen zur Verfügung gestellt werden. Dies kann die Ausführungsgeschwindigkeit für Statements, die diese Operationen verwenden, erheblich verbessern.

### Operationen optimiert durch ARCH=10

Die folgenden arithmetischen Operationen auf Variablen der Natural-Datenformate I (ganz-zahlig), N (numerisch ungepackt) und P (gepackt numerisch) profitieren von ARCH=10.

- Wertzuweisungen:

P := I

P := N

N := I

N := N

N := P nur wenn die Anzahl gepackter Ziffern kleiner gleich 15 ist.

I := N

- Arithmetische Operationen wie zum Beispiel mit den Statements ADD, SUBTRACT, DIVIDE und MULTIPLY, jedoch nur wenn folgende Bedingungen zutreffen:

Mindestens einer der verwendeten Operanden ist im Format N oder I.

Das Ergebnis der Operation überschreitet nicht 34 Stellen (Ganzzahl- + Dezimalstellen).

- Vergleiche wie zum Beispiel mit den Statements IF und DECIDE, jedoch nur wenn folgende Bedingungen zutreffen:

Mindestens einer der verwendeten Operanden ist im Format N.  
Die beiden Operanden habe verschiedene Formate.

## Unterstützung für Architecture Level 11

Bei gesetztem ARCH=11 verwendet der Natural Optimizer Compiler Maschineninstruktionen, die mit der DFP Packed-Conversion Facility eingeführt wurden. Zusätzlich zu den mit ARCH=10 optimierten numerischen Operationen optimiert ARCH=11 auch Operationen, die nur gepackte Variablen verwenden.

## Unterstützung für Architecture Level 12

Bei gesetztem ARCH=12 generiert der Natural Optimizer Compiler Maschineninstruktionen, die mit der Vector Packed-Decimal Facility (VPD) eingeführt wurden. Dies kann die Ausführungs geschwindigkeit bei Zuweisungen, Vergleichen und Berechnungen verbessern, wenn mindestens ein gepackter Operand verwendet wird.

VPD-Maschineninstruktionen werden bei den gleichen Natural-Operationen generiert, die bei **Architecture Level 10** und **Architecture Level 11** benutzt werden, sie werden jedoch nur bei arithmetischen Operationen verwendet, deren Ergebnisse 31 Stellen (Ganzzahlstellen + Dezimalstellen) nicht übersteigen.

## Kompatibilität für Architecture Level 10 und 11

Wenn ARCH=10 benutzt wird, generiert der Natural Optimizer Compiler Maschineninstruktionen, die mit der Decimal-Floating-Point (DFP) Zoned-Conversion Facility oder der DFP Packed-Conversion Facility eingeführt wurden. Diese Instruktionen bewirken eine schnellere Ausführung als die Standard-Maschinencode-Instruktionen für arithmetische Operationen, sie akzeptieren jedoch keine Daten, die in Bezug auf den gezonten numerischen Datentyp (N) unzulässig sind.

Dies kann zu Laufzeitfehlern führen, wenn ein N-Feld innerhalb eines REDEFINE-Abschnitts einer alphanumerischen oder binären Variablen definiert ist und das N-Feld nicht zulässig initialisiert wird, bevor es in einer arithmetischen Operation benutzt wird.

Ein numerisches zonierte Feld enthält eine Ziffer in einem Byte. Normalerweise enthält jedes Byte x 'F' im linken Halbbyte (Zone Bits) und den Ziffernwert (0-9) im rechten Halbbyte (Numeric Bits). Dies gilt für alle Bytes, außer dem letzten, das (A-F) im linken Halbbyte enthält (Sign Bits).

Ein Vorzeichen-Halbbyte (C,A,F,E) stellt einen positiven Wert dar, während (B,D) für einen negativen Wert steht. Ein anderer Wert als (0-9) innerhalb des numerischen Halbbytes (N) und ein anderer Wert als (A-F) innerhalb des Vorzeichen-Halbbytes (S) wird als ungültig angesehen. Die Daten innerhalb der Zonen-Halbbytes (Z) werden von arithmetischen Konvertierungsanweisungen nicht berücksichtigt und können einen beliebigen Wert (0-F) haben.

Beispiel für eine Variable, die als (N6) definiert ist:

ZN	ZN	ZN	ZN	ZN	SN	Vorzeichen ist	Wert ist	Funktioniert bei ARCH<=9	Funktioniert bei ARCH>=10
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F=positive	123456, ok	ja	ja
F3	F2	F6	F3	F3	D2	D=negative	323662, ok	ja	ja
40	40	40	40	40	40	4=ungültig	000000, ok	ja	NAT7024
00	00	00	00	00	00	0=ungültig	000000, ok	ja	NAT7024
12	13	14	15	16	17	1=ungültig	234567, ok	ja	NAT7024
51	6B	72	7A	12	F1	F=positive	1B2A21, ungültig	NAT0954	NAT7024

Wenn ARCH=9 (oder niedriger) benutzt wird, werden ungültige Vorzeichen-Halbbytes (0-9) durch den generierten Code automatisch in ein positives Vorzeichen (F) korrigiert. Dadurch werden N-Felder mit leerem Inhalt zu gültigen Daten mit dem Wert Null. Das Gleiche gilt für Hexa-Null-Daten.

Wenn ARCH=10 oder ARCH=11 benutzt wird, bleiben ungültige Vorzeichen-Halbbytes (0-9) unverändert und führen zu einer Programmprüfung (Data Exception), wenn auf sie von einer DFP-Instruktion zugegriffen wird. Wenn ein solcher Abbruchfehler auftritt, gibt Natural anstelle des Fehlers NAT0954 den Fehler NAT7024 aus, um eindeutig anzusehen, dass der Fehler durch eine N-Variable verursacht wird, die keine gültigen numerischen Daten enthält.

Wenn ein numerisches Halbbyte (N) nicht den Wert (0-9) enthält, erfolgt unabhängig vom benutzten Architecture Level eine Programmprüfung (Data Exception).

### Schlussfolgerung:

Benutzen Sie ARCH=10 oder ARCH=11 nicht mit einem anderen Vorzeichenwert als (A-F), um ein Programm zu katalogisieren, das mit unsauberer numerischen Daten arbeitet.

Beispiel:

```
OPTIONS MCG=(PGEN,ARCH=9)
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (A6)
1 REDEFINE #A
 2 #N (N6)
END-DEFINE                                     /*  ARCH=9   ARCH=10
#A := H'F1F2F3F4F5F6'    ADD 1 TO #N  WRITE #N /*  ok      ok
#A := H'F3F2F6F3F3D2'    ADD 1 TO #N  WRITE #N /*  ok      ok
#A := H'404040404040'    ADD 1 TO #N  WRITE #N /*  ok      NAT7024
#A := H'000000000000'    ADD 1 TO #N  WRITE #N /*  ok      NAT7024
#A := H'121314151617'    ADD 1 TO #N  WRITE #N /*  ok      NAT7024
#A := H'516B727A12F1'    ADD 1 TO #N  WRITE #N /*  NAT0954 NAT7024
END
```

Darüber hinaus, wenn ARCH=10 (oder höher) benutzt wird, kann Natural einen Fehler NAT1305 (abgeschnittener numerischer Wert) anstelle eines Fehlers NAT1301 (Zwischenergebnis zu groß) aus folgendem Grund ausgeben: Zur Berechnung von Zwischenergebnissen wird das numerische

DFP-Format benutzt und ein Überlauf wird erst am Ende der arithmetischen Operation festgestellt, wenn das DFP in das Format des Ereignisses umgewandelt wird.

### Kompatibilität für Architecture Level 12

Wenn `ARCH=12` benutzt wird, generiert der Natural Optimizer Compiler Maschineninstruktionen, die mit der Vector Packed-Decimal Facility (VPD) eingeführt wurden und die in Bezug auf die Unrichtigkeit der Daten mit dem Code kompatibel sind, der mit `ARCH=9` (oder niedriger) generiert wurde.

Numerische Datenfelder (N) mit unrichtigen Vorzeichendarstellungen (0-9) werden in den positiven Vorzeichenwert (F) konvertiert. Dabei werden numerische Felder mit Leerzeichen oder einem hex00-Inhalt akzeptiert und als Wert Null behandelt. Eine Daten-Ausnahme (Abend) tritt in diesen Fällen nicht auf.

## ARROPT-Option

Die Option `ARROPT` bestimmt den Generierungsalgorithmus, der bei Array-Zuweisungen des Typs `A(*) := scalar` verwendet werden soll.

Gültige Werte für `ARROPT`:

Wert	Erklärung
ON	Empfohlene Einstellung für Arrays mit mindestens 50 Ausprägungen. ON ist die Standardeinstellung.
OFF	Empfohlene Einstellung für Arrays mit weniger als 50 Ausprägungen.

## PGEN-Option

Die `PGEN`-Option bewirkt, dass der Natural Optimizer Compiler den generierten Code und interne Natural-Strukturen ausgibt. Dies ermöglicht es, Code und Strukturen zu untersuchen, z.B. zur Fehlerbehebung, Performance-Überprüfung und bei Support-Fragen.

Um die von der `PGEN`-Option gelieferten Ergebnisse interpretieren zu können, ist ein Verständnis der Arbeitsweise des /370-Assemblers von IBM erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen, diese Option mit Unterstützung durch Ihren lokalen Software AG-Vertreter zu benutzen.

- [PGEN setzen](#)
- [Sub-Optionen der PGEN-Option](#)

- Ausgabe der PGEN-Option
- Arbeiten mit der PGEN-Ausgabe

## PGEN setzen

Um die PGEN-Funktion zu benutzen, müssen Sie die PGEN-Option setzen, wenn Sie den Optimizer Compiler aktivieren.

Da der Pufferbereich im Speicher vorgehalten wird, kann es vorkommen, dass der Benutzer-Thread nicht groß genug ist, um die Trace-Informationen aufzunehmen. In diesem Fall sollten Sie versuchen, PGEN nur für den Teil des Programms zu setzen, dessen Ablauf verfolgt werden soll, zum Beispiel:

OPTIONS MCG=(PGEN=ON,TRGPT=ON) oder OPTIONS MCG=+PGEN,TRGPT	Schaltet die Ablaufverfolgung (Tracing) ein, einschließlich der Ablaufverfolgung der GPT-Einträge.
OPTIONS MCG=(PGEN=OFF) oder OPTIONS MCG=-PGEN	Schaltet die Ablaufverfolgung aus.

Es sind verschiedene Optionen verfügbar, die den Inhalt der Ausgabe beeinflussen. In ihrer Grundform bewirkt die PGEN-Option eine formatierte Auflistung von Natural-Sourcecode-Zeilen und eine Disassemblyierung des entsprechenden Codes, der generiert und im Speicher abgelegt werden soll, um von dort mittels der NOCSHOW-Utility extrahiert zu werden, siehe Beschreibung in [Ausgabe der PGEN-Option](#).

Die Optionen TRSTMT, TRGPT, TRMPT und TRVDT bewirken, dass Hex-Dumps von internen Datenstrukturen, die mit jeder Zeile verbunden sind, ausgegeben werden.

Die Optionen TRBASES und TRCACHE bewirken, dass Informationen über Basisregister und Cache-Variablen ausgedruckt werden.

## Sub-Optionen der PGEN-Option

In der folgenden Tabelle werden die Optionen beschrieben, die bei PGEN=ON verfügbar sind. Die Erklärung der verwendeten Syntax finden Sie in der Einleitung zum Abschnitt [Liste der Optionen](#) weiter oben.

Option	Erklärung
LPP={5 ..  <u>55</u>  .. 255}	Zeilen pro Seite für die Trace-Ausgabe. Nur bei TREXT=ON benutzt.
N0srcE[=ON  <u>OFF</u>  Y N]	Bei N0srcE=OFF wird das Natural-Quellcode-Statement in die Ausgabe aufgenommen.
TRACELEV={ <u>0</u>  .. 255}	Gibt den Trace Level an. Jedes Bit in diesem Ein-Byte-Wert gibt einen Puffertyp für die Verfolgung an; diese Bits können mit den Optionen TRxxx ebenfalls eingeschaltet werden.

Option	Erklärung
TRBASES[={ON  OFF  Y N}]	Gibt an, ob Basisregisterzuweisungen verfolgt werden.
TRCACHE[={ON  OFF Y N}]	Gibt an, ob CACHE-Einträge verfolgt werden.
TREXT[={ON  OFF  Y N}]	Bei TREXT=ON wird die Ablaufverfolgung an den User Exit NOCPRT geleitet, Beschreibung siehe unten.
TRGPT[={ON  OFF  Y N}]	Gibt an, ob GPT-Einträge verfolgt werden.
TRMPT[={ON  OFF  Y N}]	Gibt an, ob MPT-Einträge verfolgt werden.
TRSTMT[={ON  OFF  Y N}]	Gibt an, ob STMT-Einträge verfolgt werden.
TRVDT[={ON  OFF  Y N}]	Gibt an, ob VDT-Einträge verfolgt werden.

Siehe auch die folgenden Beispiele.

## Ausgabe der PGEN-Option

Es gibt zwei Stellen, an die der Natural Optimizer Compiler die Ausgabe von PGEN leiten kann.

- [Interner Pufferspeicher](#)
- [User Exit NOCPRT](#)

### Interner Pufferspeicher

Der Inhalt dieses Pufferspeichers wird jedes Mal überschrieben, wenn eines der Kommandos CHECK, CAT, STOW oder RUN ausgeführt wird.

Es wird ein Systemdienstprogramm (Utility) NOCSHOW bereitgestellt, mit dem der Inhalt dieses Puffers angesehen, durchsucht oder gedruckt werden kann.

#### ➤ Um die Utility NOCSHOW aufzurufen:

- Geben Sie das Direktkommando NOCSHOW ein, nachdem eines der Kommandos CHECK, STOW, CAT oder RUN ausgeführt worden ist, während der Natural Optimizer Compiler aktiv gewesen ist.

Im Bildschirm sind folgenden PF-Tasten belegt:

PF-Taste	Funktion
PF2	Position am oberen Rand der Ausgabe.
PF4	Position eine Zeile zurück
PF5	Position eine Zeile vor
PF6	In Report (1) drucken
PF7	Position eine Seite zurück
PF8	Position eine Seite vorwärts

PF-Taste	Funktion
PF9	Via Entire Connection in Report (7) drucken
PF10	Nach Zeichenkette durchsuchen
PF11	Suche wiederholen

### User Exit NOCPRINT

Wenn TTEXT=ON angegeben ist, übergibt der Natural Optimizer Compiler jede Ausgabezeile an den User Exit NOCPRINT, anstatt sie im Trace-Pufferspeicher hinzuzufügen.

Der Aufruf von NOCPRINT erfolgt gemäß normalen Betriebssystem-Registerkonventionen. Register 1 zeigt auf ein Vollwort, das die Adresse der 81-Byte-Druckzeile mit ANSI-Vorschubsteuerzeichen in Position 1 enthält. Register 13 zeigt auf einen Bereich von 18\*4 Bytes, der als Speicherregister benutzt werden kann. Register 14 enthält die Rückgabeadresse und Register 15 enthält die Eingabeadresse von NOCPRINT.

Der User Exit NOCPRINT kann in einer beliebigen Sprache geschrieben sein, die die oben genannten Registerkonventionen unterstützt. Der User Exit muß zusammen mit dem Natural Optimizer Compiler-Nukleus mit dem Natural-Nukleus verlinkt sein.

### Arbeiten mit der PGEN-Ausgabe

Dieser Abschnitt enthält Hinweise und Erläuterungen, wie die mit der PGEN-Option erstellte Ausgabe zu interpretieren ist.

- Oben in der PGEN-Ausgabe stehen einige disassemblierte Zeilen, die scheinbar nicht zu einer Sourcecode-Zeile gehören. Es handelt sich um die Instruktionen, aus denen der Prolog besteht, der immer dann ausgeführt wird, wenn die Steuerung vom nicht-optimierten zum optimierten Code übergeben wird. Permanente Basisregister werden geladen und die Steuerung wird an den korrekten Punkt im Prolog übergeben. Siehe [Beispiel Abschnitt A](#) weiter unten.
- Manchmal werden viele Zeilen ohne Code gedruckt. Dies bedeutet, dass dort kein Code erforderlich war oder das diese Statements von der NOC-Optimierung ausgeschlossen sind. Siehe [Beispiel Abschnitt B](#) weiter unten.

Besteht darüber hinaus der für ein Natural-Statement generierte Code nur aus Folgendem:

```
BAS    R14,RETH  
DC     X'....'
```

so bedeutet dies eine Rückkehr zur Standardlaufzeit, weil dieses Statement nicht von NOC optimiert werden konnte (siehe Zeile 0170).

- Wenn NODBG=OFF (Standardeinstellung) angegeben worden ist, wird zu Beginn eines jeden neuen Natural-Statement eine Instruktionsfolge generiert.

```
BALR R9,R11
DC X'....'
```

Diese Instruktionsfolge setzt (im Fehlerfall) die Zeilennummer und prüft, ob der Test-Modus eingeschaltet ist (TEST auf ON). Ohne diese Instruktionsfolge ist ein Debugging von NOC-kompierten Statements durch den Natural Debugger nicht möglich. Siehe [Beispiel Abschnitt C](#) weiter unten.

- Manchmal ist zwischen disassemblierten Zeilen ein Zeilenumbruch vorhanden. Der Umbruch zeigt eine interne Statement-Trennung an. Dies kommt vor, weil ein einzelnes Natural-Statement oft mehrere interne (Pseudo-Code-)Statements generiert.
- Die bedienten Natural-Variablen werden in den Assembler-Code eingefügt.
- Die Angaben auf der rechten Seite (z.B. START 8FEC) sind interner Art. Sie dokumentieren den Pfad, wie der Code von den NOC-Modulen generiert wurde.
- Alle Adressarten innerhalb des Codes werden aufgelöst und in der Form =(00044) zur Verfügung gestellt. Dies dokumentiert den Versatz im Code, an dem die Verzweigung ausgeführt wird.
- Die erste und die letzte Code-Instruktion enthält die zum Kompilieren dieses Programms benutzte NOC-Version: 4700 8410 bedeutet NOC-Version V841.

### Beispiel Abschnitt A:

000000 4700 8410	NOP	1040(,R8)	START	8FEC
000004 5880 D354	L	R8,CONST		D9DC
000008 5870 D370	L	R7,LOCAL		D9DC
00000C 4810 6006	LH	R1,6(,R6)		90A0
000010 1F60	SLR	R6,R0		90BA
000012 47F1 A000	B	0(R1,R10)		90C0
000016 4DE0 B040	BAS	R14,RETH	RETN	FOAA
00001A 0034	DC	X'0034'		FOCO

### Beispiel Abschnitt B:

```
0010 0010 OPTIONS MCG=(PGEN,OVFLW,INDX)
0020 DEFINE DATA LOCAL
0030 1 I(I4)
0040 1 P(P7.2)
0050 1 T(P7.2)
0060 END-DEFINE
0070 *
0080 SETTIME
0090 *      ↵
```

**Beispiel Abschnitt C:**

```

0100 FOR I=1 TO 100000          ↵

00001C 0D9B      BASR R9,R11           MOVE 1724A
00001E 004A      DC X'004A'          17278
000020 D203 7000 8148    MVC I(4),#KST0148   97D2

000026 47F0 A044    B     68(,R10)       =(00044)    GOTO EF44

00002A 0D9B      BASR R9,R11           ADD 1724A
00002C 006A      DC X'006A'          17278
00002E BF0F 7000    ICM R0,B'1111',I   BB20
000032 5A00 8148    A     R0,#KST0148   1E4E
000036 0D90      BASR R9,0            F12A
000038 4710 B15C    BO    NAT1301      1E9E
00003C BE0F 7000    STCM R0,B'1111',I   A9CC

000040 0D9B      BASR R9,R11           IF 1724A
000042 007C      DC X'007C'          17278
000044 BF0F 7000    ICM R0,B'1111',I   BB20
000048 5900 819B    C     R0,#KST019B   3FDA
00004C 47D0 A054    BNH  84(,R10)       =(00054)    EF44

000050 47F0 A078    B     120(,R10)      =(00078)    GOTO EF44 ↵

0110 ADD 1.00 TO P

000054 0D9B      BASR R9,R11           ADD 1724A
000056 0092      DC X'0092'          17278
000058 FA41 7004 819F    AP  P(5),#KST019F(2) 20A0
00005E 0D90      BASR R9,0            F12A
000060 4710 B15C    BO    NAT1301      1071C
000064 910D 7008    TM    P+4,X'0D'      120B0
000068 4710 A070    BO    112(,R10)      =(00070)    120F6
00006C 960F 7008    OI    P+4,X'0F'      1210a

0120 END-FOR
0130 *

000070 0D9B      BASR R9,R11           GOTO 1724A
000072 00A4      DC X'00A4'          17278
000074 47F0 A02A    B     42(,R10)       =(0002A)    EF44 ↵

0140 T:=*TIMD(0080)

000078 0D9B      BASR R9,R11           SYFU 1724A
00007A 00AE      DC X'00AE'          17278

```

00007C 4DE0 B0D8	BAS	R14 ,SYSFUNC	5F1A
000080 0190 B881	DC	X'0190B881'	5F28
000084 F246 7009 8190	PACK	T(5),#KST0190(7)	MOVE AD18
00008A 910F 700D	TM	T+4,X'0F'	12130
00008E 4710 A0AO	BO	160(,R10) =(000A0)	12176
000092 17EE	XR	R14,R14	1218E
000094 43E0 700D	IC	R14,T+4	12194
000098 43EE B488	IC	R14,PSGNTR(R14)	121AA
00009C 42E0 700D	STC	R14,T+4	121B2
0000A0 F040 7009 0002	SRP	T(5),2,0	ACA2
0000A6 17EE	XR	R14,R14	1218E
0000A8 43E0 700D	IC	R14,T+4	12194
0000AC 43EE B488	IC	R14,PSGNTR(R14)	121AA
0000B0 42E0 700D	STC	R14,T+4	121B2 ↵
 0150 T:=T / 10			
0160 *			
0000B4 0D9B	BASR	R9,R11	DIV 1724A
0000B6 00C0	DC	X'00C0'	17278
0000B8 F864 D100 7009	ZAP	OP1(7),T(5)	AC60
0000BE FD61 D100 81A1	DP	OP1(7),#KST01A1(2)	327A
0000C4 F844 7009 D100	ZAP	T(5),OP1(5)	AC60
0000CA 910D 700D	TM	T+4,X'0D'	120B0
0000CE 4710 A0D6	BO	214(,R10) =(000D6)	120F6
0000D2 960F 700D	OI	T+4,X'0F'	1210A ↵
 0170 DISPLAY 'ELAPSED TIME (S)' T			
0000D6 4DE0 B040	BAS	R14,RETH	RETN FOAA
0000DA 00D2	DC	X'00D2'	FOCO
 0180 END			
0000DC 40D6 D7E3 F844 2000 DC		X'40D6D7E3F8442000' = ' OPT8à..'	END 927E
0000E4 0000 0000	DC	X'00000000'	nf
0000E8 40D5 D6C3 F8F4 F140 DC		X'40D5D6C3F8F4F140' = ' NOC841 '	92E4

## UNICC-Option

---

Die UNICC-Option steuert die Generierung von optimiertem Code für IF-, DECIDE FOR- und DECIDE ON-Statements, die Unicode-Operanden enthalten.

Gültige Werte für UNICC:

Wert	Erklärung
ON	Generiert optimierten Code und prüft, ob COLLATE=OFF gesetzt ist (siehe Profilparameter CFICU in der <i>Parameter-Referenz-Dokumentation</i> ).  Falls COLLATE=ON gesetzt ist, schlägt die Ausführung des optimierten Code fehl und der Natural-Systemfehler NAT7023 tritt auf.
FORCE	Generiert optimierten Code wie bei ON, aber ohne abzuprüfen, ob COLLATE=OFF gesetzt ist..  Der mit FORCE optimierte Code hat eine bessere Leistung als der mit ON optimierte, kann jedoch falsche Ergebnisse verursachen, wenn COLLATE=ON gesetzt ist.
OFF	Es wird kein optimierter Code generiert.  OFF ist die Standardeinstellung.

## Voraussetzungen für die Code-Generierung mit Unicode-Operanden

---

Der Natural Optimizer Compiler generiert optimierten Code für Natural-Statements mit Unicode-Zeichenketten, wenn die folgenden Erfordernisse erfüllt sind:

Statement	Erforderlich
Alle Statements	Alle im Statement benutzten Operanden müssen vom Typ Unicode sein.
EXAMINE	Die ARCH-Option muss auf einen Wert größer gleich 6 gesetzt sein.
IF DECIDE FOR DECIDE ON	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alle Unicode-Zeichenketten müssen normalisiert sein.</li><li>■ Die ARCH-Option muss auf einen Wert größer gleich 5 gesetzt sein.</li><li>■ Die UNICC-Option muss auf ON oder FORCE gesetzt sein.</li><li>■ Die COLLATE-Option des Profilparameters CFICU muss auf OFF gesetzt sein (siehe <i>Parameter-Referenz-Dokumentation</i>).</li></ul>
MOVE MOVE SUBSTRING RESET	Die ARCH-Option muss auf einen Wert größer gleich 5 gesetzt sein.

## Einfluss anderer Natural-Parameter

Der globale Parameter `ZD` beeinflusst das Verhalten des NOC-Compiler. Siehe Beschreibung der `ZD`-Option unter [Liste der Optionen](#) weiter oben.

Der COMOPT-Subparameter `PSIGNF` (siehe auch Systemkommando `COMOPT` in der *Natural-Systemkommando-Dokumentation*) beeinflusst das Verhalten, indem er erzwingt, dass positive gepackte Dezimalzahlen bei `ON` auf F und bei `OFF` auf C gesetzt werden. Der Parameter wird angewendet, wenn `NOSGNTR=OFF` angegeben ist.

Siehe die Tabelle unten für gepackte Daten (Format P) :

<code>NOSGNTR=OFF</code>	<code>und</code>	<code>PSIGNF=ON</code>	Alle Vorzeichen werden auf F normalisiert (Standard).
<code>NOSGNTR=OFF</code>	<code>und</code>	<code>PSIGNF=OFF</code>	Alle Vorzeichen werden auf C normalisiert.
<code>NOSGNTR=ON</code>			Alle Vorzeichen werden so belassen, wie sie bei der letzten Operation erzeugt wurden.

Für numerische Daten (Format N) werden die Vorzeichen immer auf F normalisiert, unabhängig von den Einstellungen von `NOSGNTR` und `PSIGNF`.



# 9 Performance-Überlegungen

---

■ Formate .....	66
■ Arrays .....	66
■ Alphanumerische Felder .....	67
■ DECIDE ON .....	67
■ Numerische Werte .....	67
■ Variable Positionierung .....	68
■ Variablenzwischenspeicherung (Caching) .....	68
■ NODBG .....	69

## Formate

---

Die beste Leistung wird erreicht, wenn Sie die Datenformate gepackt numerisch (P) und ganzzahlig (I4) bei arithmetischen Operationen verwenden.

Vermeiden Sie die Konvertierung von Daten zwischen den Formaten gepackt numerisch (P), ungepackt numerisch (N), Ganzzahl (I) und Fließkomma (F), da dies selbst bei optimiertem Code Verarbeitungsaufwand verursacht.

Da es bei optimiertem Code keinen Interpretationsaufwand gibt, werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Datenformaten viel deutlicher: Bei optimiertem Code ist die Leistungsverbesserung, die durch die Verwendung des Formats P anstelle von zum Beispiel N erzielt wird, noch höher als bei normalem Code.

### Beispiel:

```
A = A + 1
```

In der obigen numerischen Berechnung

- mit nicht-optimiertem Code wird das Format P um ca. 13 % schneller als Format N ausgeführt,
- mit optimiertem Code wird das Format P jedoch um ca. 56 % schneller als Format N ausgeführt.

Die Leistungssteigerung, die durch Benutzung des Natural Optimizer Compiler bei diesem einzelnen Statement erzielt wird, ist:

- mit nicht gepackten Operanden (N): 8-mal schneller,
- mit gepackten Operanden (P): 15-mal schneller.

## Arrays

---

Array-Bereichsoperationen, wie zum Beispiel

```
MOVE A(*) TO B(*)
```

werden effizienter ausgeführt, als wenn die gleiche Funktion unter Verwendung einer FOR-Statement-Verarbeitungsschleife programmiert worden wäre. Dies ist auch für optimierten Code gültig.

Bei Benutzungen von Indizes sollte das Ganzzahlformat I4 verwendet werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.

## Alphanumerische Felder

Wenn Sie eine alphanumerische Konstante in eine alphanumerische Variable (Format A) verschieben oder eine alphanumerische Variable mit einer alphanumerischen Konstanten vergleichen, empfehlen wir Ihnen, die Länge der alphanumerischen Konstante an die Länge der Variablen anzupassen. Dadurch wird die Operation erheblich beschleunigt, zum Beispiel:

```
A(A5):='XYZAB'
...
IF A = 'ABC' THEN ...
```

ist schneller als

```
IF A = 'ABC' THEN ...
```

## DECIDE ON

Wenn Sie das DECIDE ON-Statement mit einer Systemvariablen, einem Array oder einem *operand1*-Parameter benutzen, ist es effizienter, den Wert in eine im LOCAL-Speicherabschnitt definierte Skalarvariable mit gleichem Typ und gleicher Länge zu verschieben.

## Numerische Werte

Versuchen Sie, wenn Sie numerische Konstanten in Zuweisungen oder arithmetischen Operationen verwenden, die Konstanten zu veranlassen, denselben Typ zu haben wie die Operation.

### Daumenregeln

- Jede numerische Konstante mit oder ohne Dezimalstelle, aber ohne Exponenten, wird zu einer gepackten Zahl mit der minimalen Länge und Genauigkeit zur Darstellung des Wertes kompiliert, es sei denn, die Konstante ist ein Array-Index oder eine Teilstring-Startposition oder -Länge, in diesem Fall wird sie zu einer 4-Byte-Ganzzahl (I4). Diese Regel gilt unabhängig von den an der Operation beteiligten Variablentypen.
- Operationen, die Fließkomma enthalten, werden in Fließkomma ausgeführt. Fügen Sie bei numerischen Werten E00 hinzu, um zu erzwingen, dass sie Fließkomma sind, zum Beispiel:

```
ADD 1E00 to F(F8)
```

- Operationen, die kein Fließkomma, sondern gepackt numerische, ungepackt numerische, Datums- oder Zeit-Variablen enthalten, werden in gepackten Dezimalzahlen ausgeführt. Für ADD, SUBTRACT und IF erzwingen Sie, dass numerische Konstanten die gleiche Anzahl an Dezimalstellen wie die Variable mit der höchsten Genauigkeit haben, indem Sie eine Dezimalstelle und nachgestellte Nullen hinzufügen, zum Beispiel:

```
ADD 1.00 TO P(P7.2)
```

Bei MULTIPLY und DIVIDE ist diese Technik nicht nötig.

## Variable Positionierung

---

Um den Optimierungsprozess zu erleichtern, sollten Sie versuchen, alle skalaren Referenzen am Anfang des Datenbereichs und alle Array-Referenzen am Ende des Datenbereichs zu halten.

## Variablenzwischenspeicherung (Caching)

---

Der Natural Optimizer Compiler enthält einen Algorithmus, der die Leistung noch weiter steigert. Hinsichtlich Leistung ist das Statement in Abhängigkeit von den Typen der Operanden unterschiedlich. Das Statement wird langsamer ausgeführt, wenn es sich bei einem oder mehreren der Operanden um einen Parameter, ein Array oder ein Skalarfeld des Typs N (numerisch) oder Kombinationen aus diesen handelt. Der Natural Optimizer Compiler analysiert den Programmfluss und bestimmt, welche Variablen mit einer oder mehreren dieser Kennzeichen zweimal oder mehrmals gelesen werden, ohne das in sie geschrieben wird. Der Natural Optimizer Compiler verschiebt dann den Wert jeder einzelnen Variablen in einen temporären Zwischenspeicherbereich, wo auf ihn unter folgenden Bedingungen schnell zugegriffen werden kann:

- Auf die Variable wird oft zugegriffen, sie wird aber selten geändert *und*
- die Variable ist ein Array eines beliebigen Typs oder ein Skalarfeld des Typs N (numerisch).

Am besten geeignet für die Variablenzwischenspeicherung (Variable Caching) sind Programme mit langen Sequenzen, die wiederholt auf dieselbe Variable zugreifen, insbesondere wenn die Variable ein Array ist. Durch die Variablenzwischenspeicherung wird dann eine komplexe und wiederkehrende Adressenberechnung vermieden.

## Beispiel für Variablenzwischenspeicherung (Caching)

Das folgende Beispiel demonstriert den Vorteil der Variablenzwischenspeicherung. Die Ausführung dieses Programms, das mit `NODBG` (siehe unten) und `CACHE=ON` katalogisiert wurde, beanspruchte in einem Test 47 % der Zeit, die bei `NODBG` and `CACHE=OFF` benötigt wird. Wird das Programm mit `CACHE=ON` katalogisiert, verringert sich der NOC-generierte Code von 856 Bytes auf 376 Bytes.

```
DEFINE DATA LOCAL
1 ARR(N2/10,10,10)
1 I(I4) INIT <5>
1 J(I4) INIT <6>
1 K(I4) INIT <7>
END-DEFINE
DECIDE ON EVERY ARR(I,J,K)
  VALUE 10 IGNORE
  VALUE 20 IGNORE
  VALUE 30 IGNORE
  VALUE 40 IGNORE
  VALUE 50 IGNORE
  VALUE 60 IGNORE
  VALUE 70 IGNORE
  VALUE 80 IGNORE
  VALUE 90 IGNORE
  NONE IGNORE
END-DECIDE
```



**Vorsicht:** Wenn der Inhalt einer im Cache zwischengespeicherten Variablen mit dem Kommando `MODIFY VARIABLE` des Natural Debugger geändert wird, wird nur der Inhalt der ursprünglichen Variablen geändert. Der zwischengespeicherte Wert (der möglicherweise noch in nachfolgenden Statements benutzt wird) bleibt unverändert. Daher sollte Variablen-Caching mit großer Sorgfalt eingesetzt werden, wenn der Natural-Debugger verwendet wird. Siehe auch die *Natural-Debugger-Dokumentation*.

## NODBG

Wenn ein Programm gründlich getestet und in Produktion genommen wurde, sollten Sie das Programm mit der Option `NODBG`, wie im Abschnitt *Optimizer-Optionen* beschrieben, katalogisieren. Ohne Debug-Code werden die optimierten Statements um 10% bis 30% schneller ausgeführt.

Bei Angabe der Option `NODBG` wird der zum Erleichtern des Debug-Vorgangs vorhandene Code entfernt, und zwar auch bei eingeschalteten Optionen `INDX` und `OVFLW`.



# 10 Zaps auflisten

---

Wenn Sie sich einen Überblick über die Zaps verschaffen wollen, die auf den Natural Optimizer Compiler an Ihrem Standort angewendet wurden, verwenden Sie das Systemkommando DUMP.

➤ Um einen Überblick über die Zaps zu erhalten:

- Geben Sie folgendes Natural-Systemkommando ein:

```
DUMP ZAPS NOC
```

Es wird eine Liste der Zaps angezeigt, die angewendet wurden.

Falls keine Zaps auf den Natural Optimizer Compiler angewendet wurden, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

