

Parameter EM, HD, PM für Feld/Variable

Die Option *emhdpm* wird in der Option *view-definition* der folgenden Statements verwendet: DEFINE DATA LOCAL und DEFINE DATA OBJECT.

Außerdem wird sie in der Option *variable-definition* der folgenden Statements verwendet: DEFINE DATA LOCAL, DEFINE DATA INDEPENDENT, DEFINE DATA CONTEXT and DEFINE DATA OBJECT.

Die Option *emhdpm* hat die folgende Syntax:

```
([EM=value] [HD='text'] [PM=value])
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

- Funktion
- Syntax-Beschreibung

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Funktion

Mit dieser Option können Sie für ein Feld bzw. eine Variable zusätzliche Parameter definieren.

Anmerkung:

Wenn Sie für ein Datenbankfeld weder eine Editiermaske (EM=) noch eine Spaltenüberschrift (HD=) angeben, werden die Standard-Editiermaske und die Standard-Spaltenüberschrift aus dem DDM genommen. Wenn sie jedoch eins von beiden angeben, wird für das jeweils andere *nicht* die Standarddefinition aus dem DDM genommen.

Syntax-Beschreibung

| | |
|------------------|---|
| EM=value | Mit diesem Parameter können Sie eine Editiermaske definieren, die benutzt wird, wenn das Feld mit einem I/O-Statement angezeigt wird. Siehe Session-Parameter EM in der <i>Parameter-Referenz</i> . |
| HD='text' | Mit diesem Parameter können Sie eine Überschrift definieren, die als Standard-Spaltenüberschrift für das Feld ausgegeben wird. Siehe Session-Parameter HD in der <i>Parameter-Referenz</i> . |
| PM=value | Mit diesem Parameter können Sie den Print-Modus setzen, der definiert, wie Felder ausgegeben werden. Siehe Session-Parameter PM in der <i>Parameter-Referenz</i> . |