


%M — Steuerung der Meldungszeile



Mit diesem Terminalkommando steuern Sie die Positionierung, den Schutz-Modus und die Farbe der Natural-Meldungszeile.

Dieses Kommando wird im Batch-Betrieb ignoriert.

Dieses Terminalkommando wirkt auch auf die NEXT- (bzw. MORE-Zeile) von Natural

Programmierschnittstelle (API): USR1005N. Siehe auch *SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces* in der *Utilities*-Dokumentation.

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

- Positionierung der Meldungszeile
- Schutz der Meldungszeile
- Farbe der Meldungszeile

Positionierung der Meldungszeile

Kommando	Funktion
%MT	Platziert die Meldungszeile am oberen Bildschirmrand (<i>Top</i>).
%MB	Platziert die Meldungszeile am unteren Bildschirmrand (<i>Bottom</i>).
%M	Bewirkt, dass die Position der Meldungszeile vom oberen zum unteren Bildschirmrand (oder umgekehrt) oder von Zeile <i>nn</i> zum unteren Bildschirmrand wechselt.
%Mnn	Platziert die Meldungszeile in die <i>nn</i> -te Zeile des Bildschirms.
%M- <i>nn</i>	Platziert die Meldungszeile in die <i>nn</i> -te Zeile von unten auf dem Bildschirm. Ist die angegebene Zeilennummer <i>nn</i> oder <i>-nn</i> außerhalb des aktuellen Bildschirms, wird die Meldungszeile nicht angezeigt.

Schutz der Meldungszeile

Kommando	Funktion
%MP	Schaltet zwischen geschützter und ungeschützter Meldungszeile hin und her.

Farbe der Meldungszeile

Kommando	Funktion
%M= <i>color-code</i>	Zeigt die Meldungszeile in der angegebenen Farbe an (zur Bedeutung der einzelnen Farbcodes siehe Session-Parameter CD), wenn ein Farbbildschirm verwendet wird.

Siehe auch *Steuerung der Meldungszeile – Terminalkommando %M im Leitfaden zur Programmierung*.