

%H — Hardcopy-Ausgabe

| | |
|----|---|
| %H | <i>destination</i> # <i>destination</i> =[<i>destination</i>] ![<i>destination</i>] - |
|----|---|

Dieses Kommando wird zum Drucken einer Hardcopy von Natural-Reports auf einem Drucker oder einem spezifischen Ausgabemedium (z.B. dem Arbeitsbereich des Editors) verwendet.

Standardmäßig bezieht sich ein %H-Kommando auf die aktuelle logische Seite (d.h. das aktuelle Bildschirmfenster ohne Meldungszeile, PF-Tastenleiste und Statistikzeile/Infoline).

Sie haben folgende Möglichkeiten:

| Kommando | Funktion |
|------------------------|---|
| %H | <p>Dieses Kommando aktiviert die Hardcopy-Ausgabe. Die Hardcopy-Ausgabe wird deaktiviert, wenn entweder ein INPUT-Statement mit änderbaren Feldern ausgeführt wird oder das Ende des Programms erreicht ist. Alle Seiten, die verarbeitet werden, wenn die Hardcopy-Ausgabe aktiv ist, werden an das Druck-Ausgabemedium weitergeleitet. Diese Seiten werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt.</p> <p>Wenn %H in ein Eingabefeld eingegeben wird, wird nur die aktuelle Seite gedruckt.</p> <p>Für die Angabe des Druck-Ausgabemediums wird ein Fenster angezeigt, in dem alle verfügbaren Drucker und speziellen Ausgabemedien (z.B. SOURCE) aufgelistet werden. Von dieser Liste können Sie das Ausgabemedium auswählen, auf dem die Hardcopy ausgegeben werden soll.</p> |
| %H <i>destination</i> | <p>Wie %H, aber die Hardcopy wird auf dem angegebenen Druck-Ausgabemedium (<i>destination</i>) ausgegeben. <i>destination</i> kann 1 bis 8 Zeichen lang sein.</p> |
| %H! | <p>Das Statement SET CONTROL 'H!' bewirkt, dass die aktuelle Seite (d.h. die Seite vor der Ausführung des SET CONTROL-Statements) gedruckt wird. Das Kommando %H! bewirkt, dass die gerade auf dem Bildschirm angezeigte Seite gedruckt wird.</p> <p>Für die Angabe des Druck-Ausgabemediums wird ein Fenster angezeigt, in dem alle verfügbaren Drucker und speziellen Ausgabemedien (z.B. SOURCE) aufgelistet werden. Von dieser Liste können Sie das Ausgabemedium auswählen, auf dem die Hardcopy ausgegeben werden soll.</p> |
| %H! <i>destination</i> | <p>Wie %H!, aber das Druck-Ausgabemedium (<i>destination</i>) wird mit angegeben. <i>destination</i> kann 1 bis 8 Zeichen lang sein.</p> |

| Kommando | Funktion |
|------------------------|--|
| %H= | <p>Dieses Kommando aktiviert/deaktiviert das Logging (Protokollieren) aller folgenden Seiten. Logging bedeutet, dass alle auf dem Bildschirm angezeigten Seiten auch an das Druckausgabemedium weitergeleitet werden. Diese Möglichkeit kann beispielsweise dazu genutzt werden, eine Abfolge von Ausgaben zu Verwaltungs-, Fehlerbeseitigungs- oder Schulungszwecken zu protokollieren.</p> <p>Für die Angabe des Druck-Ausgabemediums wird ein Fenster angezeigt, in dem alle verfügbaren Drucker und speziellen Ausgabemedien (z.B. SOURCE) aufgelistet werden. Von dieser Liste können Sie das Ausgabemedium auswählen, auf dem die Hardcopy ausgegeben werden soll.</p> |
| %H= <i>destination</i> | <p>Wie %H=, aber mit dem Unterschied, dass mit %H=<i>destination</i> angegeben wird, auf welchem Hardcopy-Gerät alle logischen Ausgaben ausgegeben werden sollen. <i>destination</i> kann 1 bis 8 Zeichen lang sein.</p> |
| %H# <i>destination</i> | <p>Wie %H<i>destination</i>.</p> |
| %H- | <p>Hält die Ausgabe der Hardcopy sofort an.</p> <p>Anmerkung: Wenn ein SET CONTROL 'H'-Statement ausgeführt wird, werden bereits in den Seitenpuffer geschriebene, aber noch nicht ausgegebene Daten nicht an den Drucker weitergeleitet. Um auch diese Daten zu drucken, müssen Sie vor dem SET CONTROL 'H'-Statement ein EJECT-Statement angeben.</p> |

Anmerkung:

Das EJECT-Statement wirkt sich nicht auf das %H-Kommando aus. Das %H-Kommando bewirkt bei Natural immer einen Seitenvorschub.