

Output Management GUI Client

Installation und kundenspezifische Anpassung

Version 3.5.1

April 2019

Dieses Dokument gilt für Output Management GUI Client ab Version 3.5.1.

Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuausgaben bekanntgegeben werden.

Copyright © 2019 Software AG, Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA, Inc., Reston, VA, USA, und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein.

Nähere Informationen zu den Patenten und Marken der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften befinden sich unter <http://documentation.softwareag.com/legal/>.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products" entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products". Diese Dokumente sind Teil der Produktdokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produktdokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

Dokument-ID: NGC-ONOMINSTALL-351-20190328DE

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	v
1 Über diese Dokumentation	1
Dokumentationskonventionen	2
Online-Informationen und Support	2
Datenschutz	4
2 Installation des Output Management GUI Client (NGC)	5
Voraussetzungen	6
Installationshinweise	6
Installationsvorgang	7
Output Management GUI Client initialisieren	7
ESM-Konfiguration für Natural kundenspezifisch anpassen	8
Output Management GUI Client starten	10
Start des Entire Operations GUI Client kundenspezifisch anpassen	10

Vorwort

1 Über diese Dokumentation

- Dokumentationskonventionen 2
- Online-Informationen und Support 2
- Datenschutz 4

Dokumentationskonventionen

Konvention	Beschreibung
Fettschrift	>Kennzeichnet Elemente auf einem Bildschirm.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet Namen und Orte von Diensten im Format <i>Ordner.Unterordner.Dienst</i> , Programmierschnittstellen (APIs), Namen von Klassen, Methoden und Properties in Java.
<i>Kursivschrift</i>	Kennzeichnet: Variablen, für die Sie situations- oder umgebungsspezifische Werte angeben müssen. Neue Begriffe, wenn sie erstmals im Text auftreten. Verweise auf andere Dokumentationsquellen.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet: Text, den Sie eingeben müssen. Meldungen, die vom System angezeigt werden. Programmcode.
{ }	Zeigt eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an, von denen Sie eine auswählen müssen. Geben Sie nur die innerhalb der geschweiften Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole { } ein.
	Trennt zwei sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten in einer Syntaxzeile voneinander ab. Geben Sie eine der Auswahlmöglichkeiten ein. Geben Sie nicht das Symbol ein.
[]	Zeigt eine oder mehrere Optionen an. Geben Sie nur die innerhalb der eckigen Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole [] ein.
...	Zeigt an, dass Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten desselben Typs eingeben können. Geben Sie nur die Informationen ein. Geben Sie nicht die drei Auslassungspunkte (...) ein.

Online-Informationen und Support

Dokumentationswebsite der Software AG

Sie finden die Dokumentation zu den Produkten der Software AG auf der Dokumentationswebsite der Software AG unter <http://documentation.softwareag.com>. Um Zugang zu erhalten, müssen Sie sich mit den erforderlichen Authentifizierungsdaten bei Empower, der Produktsupportwebsite der Software AG, anmelden. Falls Sie keine Authentifizierungsdaten haben, können Sie die Website der TECHcommunity benutzen.

Empower, die Produktsupportwebsite der Software AG

Falls Sie noch kein Benutzerkonto für Empower haben, können Sie eine E-Mail an empower@softwareag.com senden. Geben Sie darin Ihren Namen, den Namen Ihrer Firma und deren E-Mail-Adresse an und beantragen Sie die Einrichtung eines Benutzerkontos.

Wenn Sie ein Benutzerkonto erhalten haben, können Sie den eService-Bereich von Empower unter <https://empower.softwareag.com/> aufrufen und dort Support-Fälle online öffnen.

Informationen zu Software AG-Produkten finden Sie auf der Empower-Produktsupportwebsite unter <https://empower.softwareag.com>.

Unter **Products & Documentation** können Sie Anträge bezüglich Produktmerkmalen und Produktverbesserungen einreichen, Informationen über die Verfügbarkeit von Produkten abrufen und Produkte herunterladen.

Im **Knowledge Center** finden Sie Informationen zu Programmkorrekturen (Fixes) und frühzeitige Warnungen, technische Abhandlungen (Papers) und Artikel aus der Wissensdatenbank.

Wenn Sie noch Fragen haben und telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen möchten, können Sie im Kontaktverzeichnis des Globalen Supports unter https://empower.softwareag.com/public_directory.asp eine der dort für Ihr Land angegebenen örtlichen oder gebührenfreien Telefonnummern auswählen.

Software AG TECHcommunity

Auf der Website der Software AG TECHcommunity unter <http://techcommunity.softwareag.com> finden Sie Dokumentationen und andere technische Informationen.

- Sie können auf Produktdokumentationen zugreifen, wenn Sie die erforderlichen Authentifizierungsdaten für die TECHcommunity haben. Andernfalls müssen Sie sich registrieren und "Documentation" als Interessengebiet angeben.
- Sie erhalten Zugang zu Artikeln, Code-Beispielen, Demos und Lernprogrammen.
- Sie können an von Software AG-Experten moderierten Online-Diskussionsforen teilnehmen, um Fragen zu stellen, über bewährte Methoden und Prozesse (Best Practices) zu diskutieren und zu erfahren, wie andere Kunden die Technologien der Software AG nutzen.
- Sie können Links auf externe Websites benutzen, die sich mit offenen Standards und Web-Technologien befassen.

Datenschutz

Die Produkte der Software AG stellen Funktionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zur Verfügung. Gegebenenfalls sind in der betreffenden Systemverwaltungsdokumentation entsprechende Schritte dokumentiert.

2 Installation des Output Management GUI Client (NGC)

▪ Voraussetzungen	6
▪ Installationshinweise	6
▪ Installationsvorgang	7
▪ Output Management GUI Client initialisieren	7
▪ ESM-Konfiguration für Natural kundenspezifisch anpassen	8
▪ Output Management GUI Client starten	10
▪ Start des Entire Operations GUI Client kundenspezifisch anpassen	10

Informationen zum Starten der Installation siehe *Natural*-Dokumentation. Folgen Sie dann den Anweisungen des Installationsprogramms.

Voraussetzungen

Siehe *Release Notes* der aktuellen Version.

Installationshinweise

- [Zugang zum Broker](#)
- [Logische Dateien](#)
- [Natural Security](#)

Zugang zum Broker

Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf den Broker Ihrer Wahl haben. Dies bedeutet, dass für Ihre Installation Folgendes erforderlich ist:

- Der korrekte RPC-Server-Name (SRVNAME) und -Broker-Name (SRVNODE) ist in Ihrem Natural-Parametermodul (üblicherweise SYSESM2) einzugeben.
- Oder fügen Sie den Parameter **Specify RPC Client's Default Server Address (DSF)** dynamisch bei Ihrer Startup-Verknüpfung hinzu.

Logische Dateien

Stellen Sie sicher, dass Ihr RPC-Server die Dateidefinitionen für die logische Dateien 206, 91 und 131 besitzt.

LFILE 206 muss auf Ihre Entire Output Management-Systemdatei zeigen. LFILE 91 muss auf Ihre Entire Output Management-Aktivdaten-Datei zeigen. Falls Sie die Entire Output Management-Systemdatei nicht geteilt haben, zeigen sowohl LFILE 206 als auch LFILE 91 auf Ihre Entire Output Management-Systemdatei, weil in diesem Fall die Entire Output Management-Systemdatei und die Aktivdaten-Datei ein und dieselbe Datei sind.

LFILE 131 muss auf Ihre System Automation Tools Log-Datei zeigen

Für das Editieren von Separation-Exit-Seiten muss beim Start des RPC-Servers der Natural-Profilparameter `EDPSIZE` gesetzt sein.

Natural Security

Falls Natural Security auf dem Server installiert und die Server-Bibliothek SYSSAT geschützt ist, muss der Benutzer des Output Management GUI Client mit der Bibliothek SYSSAT verlinkt sein oder muss Mitglied einer Gruppe sein, die mit der Bibliothek SYSSAT verlinkt ist.

Installationsvorgang

Der Output Management GUI Client kann bereits zusammen mit Natural for Windows (entweder Natural-Entwicklungsversion oder Natural-Laufzeitversion) installiert worden sein.

➤ Falls nicht, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Starten Sie den Software AG Installer, und geben Sie alle erforderlichen Informationen auf den verschiedenen Bildschirmen ein.
- 2 Wenn der Baum zur Auswahl der Produkte angezeigt wird, erweitern Sie den Knoten **Natural Products > Natural**.
- 3 Wählen Sie **Development environment** und/oder **Runtime environment**.
- 4 Wählen Sie **Entire Systems Management**.

Dadurch werden die Produkte Mainframe Navigation, Output Management GUI Client und Entire Operations GUI Client installiert.

Zusätzlich wird noch die EntireX Miniruntime automatisch mit installiert (falls sie nicht schon installiert worden ist).

- 5 Wählen Sie die Schaltfläche **Next**, um die Installation fortzusetzen.

Output Management GUI Client initialisieren

Wenn der Software AG Installer die Installation beendet hat, müssen Sie den Output Management GUI Client initialisieren.

➤ Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie im Windows-Start-Menü **All Programs > Software AG > Administration > ESM Configuration for Natural n.n**.

Dabei steht *n.n* für die aktuelle Versionsnummer.



Anmerkung: Der Start-Menü-Gruppenname (standardmäßig ist das **Software AG**) kann bei der Installation geändert werden.

Ein Dialog wird angezeigt.

- 2 Öffnen Sie das aufklappbare Listenfeld neben **Output Management GUI Client**, und entfernen Sie die Markierung bei den Produkten, die nicht initialisiert werden sollen.
- 3 Wählen Sie die Schaltfläche **OK**.

Der Output Management GUI Client wird nun im Entire Systems Management-Anwendungsfenster angezeigt, wenn Entire Systems Management wieder gestartet wird.

ESM-Konfiguration für Natural kundenspezifisch anpassen

Als Administrator können Sie den Dialog der Utility **ESM Configuration for Natural** *n.n* kundenspezifisch anpassen. Sie können Folgendes ändern:

- Standardeinstellung für die Initialisierung einer spezifischer GUI-Komponente
- Standardeinstellung für die Sprache
- Initialisierung ohne Dialog („Silent Initialization“).

Dazu fügen Sie eine XML-Datei mit dem Namen `esminit.xml` im Verzeichnis `prof` der verwendeten Natural-Installation hinzu (typischerweise ist dies `C:\SoftwareAG\Natural\prof`).

Die Grundversion der XML-Datei `esminit.xml` enthält:

```
<?xml version="1.0" ?>
<!-- language="1" English -->
<!-- language="2" German -->
<esmInit silent="false" language="2">
<!-- Mainframe Navigation -->
<app short="AND" action="remove" />
<!-- Output Management -->
<app short="NOM" action=" " />
<!-- Entire Operations -->
<app short="OPC" action="initialize" />
</esmInit>
```

Wenn Sie mit der oben aufgeführten Konfiguration das Programm `ESINIT-D` ausführen, dann zeigt der Dialog folgende Aktionen an:

- Initialisieren für Output Management
- Initialisieren für Entire Operations
- Entfernen von (falls bereits installiert) oder keine Aktion bei Mainframe Navigation (MN).

Attribute von esminit.xml:

Attribut	Beschreibung	
Optionale Entity <esmInit>		
silent	silent="false"	Der Dialog für die Benutzer-Aktion wird angezeigt (Standardeinstellung).
	silent="true"	Die Aktion wird ausgeführt. Dabei wird kein Dialog angezeigt.
	Wird dieses Attribut nicht angegeben, wird der Dialog angezeigt (so wie bei false)	
language	language="1"	Sprache des Dialogs auf English einstellen (Standardeinstellung).
	language="2"	Sprache des Dialogs auf Deutsch einstellen.
	Wird dieses Attribut nicht angegeben, wird die aktuelle Sprache des installierten Natural verwendet.	
update	Dieses Attribut kann benutzt werden, um die Konfiguration zu speichern, die zur automatischen Wiederherstellung nach einem INPL der Natural-System-Bibliothek SYSSATGF benutzt wird. Eine Datei, die den Namen esminitsave.xml hat und die ausgewählten Profileinstellungen enthält, wird im Verzeichnis prof der benutzten Natural-Installation gespeichert (normalerweise ist das C:\SoftwareAG\Natural\prof).	
	update="true"	Die Konfiguration speichern (Standardeinstellung).
	update="false"	Die Konfiguration nicht speichern.
Erforderliche Entity <app>		
short	short="AND"	GUI-Komponente Mainframe Navigation.
	short="NOM"	GUI-Komponente Entire Operations.
	short="OPC"	GUI-Komponente Output Management.
	Wenn eine durch das System definierte GUI-Komponente hier nicht angegeben wird, dann werden ihre standardmäßigen Systemeinstellungen benutzt.	
action	action="initialize"	GUI-Komponente initialisieren.
	action="remove"	GUI-Komponente entfernen.



Anmerkung: In vorangegangenen Versionen wird das Programm ESINIT-P benutzt, um die GUI-Komponenten zu konfigurieren. Dieses Programm kann noch benutzt werden. Die Initialisierung erfolgt dann in Abhängigkeit vom Vorhandensein der für die GUI-Komponente spezifischen Natural-Bibliothek.

Output Management GUI Client starten

➤ Um den Output Management GUI Client zu starten:

- Wählen Sie **Entire Systems Management for Natural** im Start-Menü.

Oder:

Starten Sie den Output Management GUI Client durch Doppelklick auf das entsprechende Desktop-Symbol.

Weitere Informationen siehe Abschnitt *Entire Output Management-Sitzung starten/beenden* im *Benutzerhandbuch*.

Start des Entire Operations GUI Client kundenspezifisch anpassen

Es ist möglich, die Anzeige bestimmter Anwendungen in der Baumstrukturansicht von Entire Operations zu unterdrücken, und zwar auch dann wenn die Anwendungen beim normalen Start installiert und angezeigt werden.

➤ Um den Start zu ändern:

- Ändern Sie in Ihrem Natural-Parametermodul (üblicherweise SYSESM2) den Parameter **STACK** wie folgt:

Anwendung(en), die Sie starten möchten ...	STACK-Parameter-Angabe
Nur OGC	"LOGON SYSSATGF;ESSTRPCD OGC;FIN"
OGC und NGC	"LOGON SYSSATGF;ESSTRPCD OGC+NGC;FIN"
OGC und MN	"LOGON SYSSATGF;ESSTRPCD OGC+MN;FIN"

Oder:

Erstellen Sie eine Kopie der Entire Systems Management-Verknüpfung (Desktop-Symbol), die beim Installationsvorgang angelegt wird. Benennen Sie dieses Desktop-Symbol um, z.B. in „Entire Systems Management, nur OGC“.

Rufen Sie dann den Dialog **Eigenschaften** (Properties) der Verknüpfung auf und fügen Sie auf der Registerkarte **Verknüpfung** am Ende des Parameters **Ziel** folgende Angabe hinzu:

Anwendung(en), die Sie starten möchten ...	Ziel-Parameter-Angabe
Nur OGC	"STACK=(LOGON SYSSATGF;ESSTRPCD OGC;FIN)"
OGC und NGC	"STACK=(LOGON SYSSATGF;ESSTRPCD OGC+NGC;FIN)"
OGC und MN	"STACK=(LOGON SYSSATGF;ESSTRPCD OGC+MN;FIN)"

Weitere Informationen siehe Beschreibung des Parameters STACK in der *Natural-Parameter-Referenz-Dokumentation*

