Installation und Inbetriebnahme

Version 6.0.1

Oktober 2026

ADABAS & NATURAL

This document applies to Version 6.0.1 and all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2021-2026 Software GmbH, Darmstadt, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of Software GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

Detailed information on trademarks and patents owned by Software GmbH and/or its subsidiaries is located at https://softwareag.com/licenses.

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third-Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software GmbH Products / Copyright and Trademark Notices of Software GmbH Products". These documents are part of the product documentation, located at https://softwareag.com/licenses and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Use of this software is subject to adherence to Software GmbH's licensing conditions and terms. These terms are part of the product documentation, located at https://softwareag.com/licenses and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Document ID: NOW-ONOPINSOPS-601-20261023DE

Inhaltsverzeichnis

Vorwort v
1 Über diese Dokumentation 1
Dokumentationskonventionen 2
Online-Informationen und Support 2
Datenschutz 3
2 Entire Operations Web Client installieren und konfigurieren 5
Erste Schritte 6
Konfigurationen nach der Installation 6
Überprüfung der Installation 8

Vorwort

Alle für die Installation des Entire Operations Web Client (Produktcode: OGC6) erforderlichen Informationen sowie wichtige Last-Minute-Informationen finden Sie in der Readme-Datei, die mit der aktuellen Produktversion oder einem Cumulative Fix ausgeliefert wird.

Die aktuelle Readme-Datei kann als Textdatei außerdem im Bereich **Documentation** auf der Web Site *https://empower.softwareag.com/* (Anmeldung bei Empower erforderlich) eingesehen und heruntergeladen werden.

Entire Operations Web Client installieren und konfigurieren	Beschreibt wie Sie den Entire Operations GUI Client auf Ihrer lokalen Maschine installieren und konfigurieren.

1 Über diese Dokumentation

- Dokumentationskonventionen 2
- Online-Informationen und Support 2
- Datenschutz 3

Dokumentationskonventionen

Konvention	Beschreibung
Fettschrift	>Kennzeichnet Elemente auf einem Bildschirm.
`Nichtproportionale Schrift`	Kennzeichnet Namen und Orte von Diensten im Format *`Ordner.Unterordner.Dienst`*, Programmierschnittstellen (APIs), Namen von Klassen, Methoden und Properties in Java.
`Kursivschrift`	Kennzeichnet: Variablen, für die Sie situations- oder umgebungsspezifische Werte angeben müssen. Neue Begriffe, wenn sie erstmals im Text auftreten. Verweise auf andere Dokumentationsquellen.
`Nichtproportionale Schrift`	Kennzeichnet: Text, den Sie eingeben müssen. Meldungen, die vom System angezeigt werden. Programmcode.
{ }	Zeigt eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an, von denen Sie eine auswählen müssen. Geben Sie nur die innerhalb der geschweiften Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole { } ein.
|	Trennt zwei sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten in einer Syntaxzeile voneinander ab. Geben Sie eine der Auswahlmöglichkeiten ein. Geben Sie nicht das Symbol | ein.
[ ]	Zeigt eine oder mehrere Optionen an. Geben Sie nur die innerhalb der eckigen Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole [ ] ein.
...	Zeigt an, dass Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten desselben Typs eingeben können. Geben Sie nur die Informationen ein. Geben Sie nicht die drei Auslassungspunkte (...) ein.

Online-Informationen und Support

Produktdokumentation

Sie finden die Produktdokumentation auf unserer Dokumentationswebsite unter **https://documentation.softwareag.com**.

Zusätzlich können Sie auch über **https://www.softwareag.cloud** auf die Dokumentation für die Cloud-Produkte zugreifen. Navigieren Sie zum gewünschten Produkt und gehen Sie dann, je nach Produkt, zu „Developer Center“, „User Center“ oder „Documentation“.

Produktschulungen

Sie finden hilfreiches Produktschulungsmaterial auf unserem Lernportal unter **https://knowledge.softwareag.com**.

Tech Community

Auf der Website unserer Tech Community unter **https://techcommunity.softwareag.com** können Sie mit Experten der Software AG zusammenarbeiten. Von hier aus können Sie zum Beispiel:

- Unsere umfangreiche Wissensdatenbank durchsuchen.
- In unseren Diskussionsforen Fragen stellen und Antworten finden.
- Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen der Software AG lesen.
- Unsere Communities erkunden.
- Unsere öffentlichen Repositories auf GitHub and Docker unter **https://github.com/softwareag** und **https://hub.docker.com/publishers/softwareag** besuchen und weitere Ressourcen der Software AG entdecken.

Produktsupport

Support für die Produkte der Software AG steht lizenzierten Kunden über unser Empower-Portal unter **https://empower.softwareag.com** zur Verfügung. Für viele Dienstleistungen auf diesem Portal benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie noch keines haben, dann können Sie es unter **https://empower.softwareag.com/register** beantragen. Sobald Sie ein Konto haben, können Sie zum Beispiel:

- Produkte, Aktualisierungen und Programmkorrekturen herunterladen.
- Das Knowledge Center nach technischen Informationen und Tipps durchsuchen.
- Frühwarnungen und kritische Alarme abonnieren.
- Supportfälle öffnen und aktualisieren.
- Anfragen für neue Produktmerkmale einreichen.

Datenschutz

Die Produkte der Software AG stellen Funktionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zur Verfügung. Gegebenenfalls sind in der betreffenden Systemverwaltungsdokumentation entsprechende Schritte dokumentiert.

2 Entire Operations Web Client installieren und konfigurieren

- Erste Schritte 6
- Konfigurationen nach der Installation 6
- Überprüfung der Installation 8

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie den Entire Operations Web Client installieren und konfigurieren.

Erste Schritte

Die OGC6-Anwendung wird im Standardbrowser aufgerufen.

Standardmäßig wird die Benutzersprache verwendet, die im Browser eingestellt ist. Oben rechts auf dem Anmeldebildschirm befindet sich ein Menü zur Sprachauswahl, in dem Sie *vor der Anmeldung* zwischen Englisch und Deutsch wechseln können.

Sie werden aufgefordert, sich mit der Benutzerkennung (Benutzer-ID) und dem Passwort gemäß den Einstellungen Ihrer Domäne anzumelden.

Ausführliche Informationen siehe *Entire Operations-Sitzung starten/beenden* im *Benutzerhandbuch*.

Sie können für die EntireX Broker Security eine andere Benutzerkennung verwenden. Dazu müssen Sie den Schalter mit der Beschriftung **EntireX Communicator Broker Security © Copyright IBM Corp** betätigen und dann die erforderliche Benutzerkennung und das Passwort eingeben.

Konfigurationen nach der Installation

- Konfiguration der OGC6-Instanz
- Konfiguration der URL der Instanz
- Hinweis zum Verzeichnis

Konfiguration der OGC6-Instanz

Die Konfigurationsdatei *config.json* befindet sich im folgenden Verzeichnis:

```
OGC6-Ordner\assets\config.json
```

Um einen Namen zuzuweisen, der auf dem Anmeldebildschirm der OGC6-Instanz angezeigt wird:

- `appTitle": "Instanzname"`

  Beispiel: `"appTitle": "OGC6 Portal 1"`

Um den API-Endpunkt für die OGC6-Instanz einzurichten:

- `"basePath": "Servername"`

Beispiel: `"basePath": "NOPRestServer1"`

Um das Zeitlimit für das Timeout der Instanz festzulegen:

- `"dataListLoadTimeOut": Zeit in Sekunden`

  Beispiel: `"dataListLoadTimeOut“ : 1800`

  (1800 Sekunden, das sind 30 Minuten)

Mit der oben genannten Konfiguration können Sie mehrere Instanzen von OGC6 erstellen und jeweils für einen bestimmten OGC6-REST-Server konfigurieren.

Nachfolgend finden Sie Beispiele für zwei separate Instanzen.

Instanz 1:

```
ogc6.war

appTitle: OGC6

basePath: NOPrest_tomcat
```

Instanz 2:

```
ogc6-qa.war

appTitle: OGC6 QA
```

Konfiguration der URL der Instanz

Jede OGC6-Instanz verwendet die Dateiendung `.war`. Der Dateiname vor der Endung `.war` spiegelt sich in der URL wider, über die man zur OGC6-Instanz navigiert.

Die URL mit *Dateiname*`.war` wird in der Form `https://<Host>:<Port>/`*Dateiname*`/` angezeigt.

Beispiel:

Bei dem Dateinamen `ngx-ogc6-portal.war` lautet die URL des Anmeldebildschirms der OGC6-Instanz `https://`*host*`:`*port*`/ngx-ogc6-portal/#/login`

Anmerkung: Hinweis: Es wird nicht empfohlen, die `.war`-Datei unter Verwendung einer Versionsnummer umzubenennen (z. B. `ngx-ogc6-`*X*`.`*Y*`.`*Z*`.war`).

Hinweis zum Verzeichnis

Die Datei `ngx-ogc6.war`, ihr Server-Ordner und der OGC6-Instanz-Ordner müssen sich im selben Verzeichnis befinden, damit sie funktionieren.

Überprüfung der Installation

Um zu überprüfen, ob der OGC6-Client eine Verbindung zu seinem REST-Server herstellen kann:

- Starten Sie OGC6.

  Auf dem Anmeldebildschirm werden die Serverinformationen in den Feldern **Knotenname** und **Servername** automatisch aktualisiert,

Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, wenn die Informationen zu Knotenname und Servername angezeigt werden.