

DC - Character for Decimal Point Notation

Dezimaltrennzeichen

Mit diesem Profil- und Session-Parameter bestimmen Sie, welches Zeichen als Dezimaltrennzeichen (Komma bzw. Punkt) verwendet wird.

Innerhalb einer Natural-Session kann der Profilparameter DC vom Session-Parameter DC überschrieben werden.

Mögliche Werte	beliebiges Sonderzeichen	Das mit dem DC-Parameter angegebene Zeichen gilt für alle Notationen, bei denen ein Dezimaltrennzeichen möglich ist; d.h. Variablen, Konstanten und Editiermasken. Das mit dem DC-Parameter angegebene Zeichen <ul style="list-style-type: none"> darf nicht dasselbe sein wie das mit dem Profil/Session-Parameter IA (Input-Zuweisungszeichen), oder auch dem Profil/Session-Parameter ID (Input-Delimiterzeichen) angegebene Zeichen. sollte nicht dasselbe sein wie das mit dem Profil/Session-Parameter CF (Steuerzeichen für Terminalkommandos) oder Profilparameter HI (Hilfezeichen) angegebene Zeichen. 		
Standard-Einstellung	. (Punkt)			
Dynamische Spezifikation	ja			
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	SET GLOBALS	Parameter wird zur Laufzeit ausgewertet.
		Gültiges Kommando:	GLOBALS	Parameter kann dynamisch mit dem Systemkommando GLOBALS angegeben werden.
Programmierschnittstelle (API)	USR1005N	Siehe <i>SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces</i> in der <i>Utilities</i> -Dokumentation.		

Anmerkung:

Wenn Sie die DC-Einstellung in Ihrer Parameterdatei ändern, müssen Sie die DDM neu speichern, die Sie in Ihrem Natural-Programm verwenden, das eine neue .NSD-Datei auf der Platte speichert.

Unter Natural Security: Die Einstellung dieses Parameters kann von der Session Parameters-Option des Library-Profiles außer Kraft gesetzt werden.