ARIS ARCHITECT
INITIATION RAPIDE

VERSION 10.0 - SERVICE RELEASE 8

Avril 2019

This document applies to ARIS Version 10.0 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010 - 2019 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG and/or Software AG USA Inc. and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

Detailed information on trademarks and patents owned by Software AG and/or its subsidiaries is located at http://softwareag.com/licenses.

Use of this software is subject to adherence to Software AG's licensing conditions and terms. These terms are part of the product documentation, located at http://softwareag.com/licenses and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyright and Trademark Notices of Software AG Products". These documents are part of the product documentation, located at http://softwareag.com/licenses and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Contenu

1 Conventions de texte 1

2 Avant de commencer 2

3 Conditions préalables 3

4 Préparation 4
4.1 Lancer ARIS Architect 4
4.2 Créer base de données 5

5 Création de modèle et définition de configuration 6
5.1 Créer un modèle 6
5.2 Masquer la grille 8
5.3 Définir la distance par défaut 9
5.4 Modéliser 10
5.4.1 Créer le modèle de flux de contrôle de base 11
5.4.2 Affecter des étapes de travail à des unités organisationnelles 13
5.4.3 Insérer un objet manquant 16
5.4.4 Créer des valeurs d'objets 16
5.4.5 Affecter des systèmes de soutien 18
5.4.6 Configurer la barre d'outils Modélisation intelligente 20
5.4.7 Renommer des objets 21
5.4.8 Placer les attributs 22
5.5 Enregistrer le modèle 24

6 Imprimer le modèle 25

7 Fermer le modèle 26

8 Informations légales 27
8.1 Étendue de la documentation 27
8.2 Protection des données 28
8.3 Disclaimer 28

1 Conventions de texte

Dans le texte, les commandes, noms de fichiers etc. sont caractérisés de la manière suivante :

- Les commandes, les touches de raccourcis, les boîtes de dialogue, les noms de fichier, les entrées etc. sont représentés en **gras**.
- Les saisies dont vous définissez le contenu apparaissent **<en caractères gras et entre chevrons>**.
- Les textes exemplaires d'une ligne sont séparés par le caractère ↵ à la fin de ligne, par exemple un long chemin de répertoire qui, pour des raisons de place, comprend plusieurs lignes.
- Les extraits de fichiers sont représentés par le format caractères suivant :

  `Ce paragraphe contient un extrait de fichier.`
- Les avertissements apparaissent sur un fond coloré :

  Avertissement

  Ce paragraphe contient un avertissement.

2 Avant de commencer

Cette initiation rapide vous présente les fonctions de base d'ARIS Architect. Des exemples simples illustrent les procédures nécessaires pour créer des modèles et évaluer leurs contenus.

Après avoir défini les paramètres nécessaires, vous allez d'abord créer un modèle de type **CPE** puis l'évaluer à l'aide d'un rapport.

Votre travail avec ARIS Architect est composé des phases suivantes :



L'initiation rapide vous guide pas à pas à travers les étapes nécessaires.

Si vous avez des questions concernant le travail avec ARIS Architect, vous pouvez consulter l'aide en ligne.

- Si vous avez besoin d'aide à propos d'un dialogue ouvert, cliquez sur le bouton de commande **Aide** du dialogue.
- Pour obtenir des informations supplémentaires, cliquez dans la barre de menus sur **ARIS > Aide**.
- Si vous avez besoin d'une aide sur la méthode, vous pouvez appuyer sur les touches **Ctrl + F1** à de nombreux endroits du programme ; l'aide sur la méthode s'affiche alors. Si vous avez p. ex. ouvert un modèle du type **CPE** et que vous appuyez sur **Ctrl + F1**, on vous expliquera le type **CPE**. Si vous avez sélectionné un objet en appuyant sur **Ctrl + F1**, c'est l'aide sur la méthode pour ce type d'objet qui sera ouverte.

Les captures d'écran de ce manuel peuvent être différentes de votre interface de programme puisque dans ARIS Architect, différentes fonctionnalités sont proposées en fonction de votre licence.

3 Conditions préalables

La description part du principe que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur avec une licence ARIS Architect et que vous avez le droit de fonction **Administrateur de base de données**.

Pour travailler de manière optimale avec cette initiation rapide, les paramètres utilisateur et filtres par défaut doivent être prédéfinis dans votre installation d'ARIS Architect. De plus, on part du principe que votre administrateur système a mis à votre disposition un lien vers le client de téléchargement et que vous êtes créé dans le système en tant qu'utilisateur disposant des droits nécessaires. En cas de doute, veuillez-vous adresser à votre administrateur système.

4 Préparation

Vous trouverez dans ce chapitre des informations concernant le lancement du programme et les travaux préparatoires à effectuer avant la modélisation.



4.1 Lancer ARIS Architect

Cette description part du principe que les conditions préalables de travail avec ARIS Architect (page 3) sont remplies.

Procédure

1. Saisissez le lien vers le client de téléchargement dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous devriez avoir reçu ce lien de votre administrateur système.
2. Sélectionnez **ARIS Architect/Designer** puis cliquez sur **Démarrer**. Une archive JAR s'affiche et peut être ouverte ou enregistrée directement - indépendamment du navigateur utilisé. Si vous avez enregistré une archive JAR, vous pouvez désormais lancer ARIS Architect directement en double-cliquant sur ce fichier.
3. Lorsque l'assistant de **Connexion** s'ouvre, cliquez sur **Terminer**. Le dialogue **Lancer ARIS** s'affiche.
4. Connectez-vous avec l'identificateur qui vous a été communiqué.

ARIS Architect s'ouvre.

Si le lien ne fonctionne pas, veuillez contacter votre administrateur système.

4.2 Créer base de données

Dans cette section, vous apprendrez comment créer une base de données dans laquelle vous enregistrerez les données que vous allez créer à l'aide de l'initiation rapide.

Procédure

1. Fermez l'onglet **Nouvel onglet** en cliquant sur ✕ **Fermer**. L'onglet **Explorateur** est activé.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre serveur puis sélectionnez **Nouveau > Base de données**.



3. Le dialogue **Créer base de données** s'affiche. Entrez **Business processes** comme nom de base de données et ne cochez pas la case **Pouvant être versionnée**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur ▶ la flèche à gauche de la base de données. L'assistant de **connexion** s'ouvre.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Vous avez créé la base de données **Business processes** et vous êtes connecté à cette base de données.

5 Création de modèle et définition de configuration

Au fil des pages suivantes, vous découvrirez comment créer votre premier modèle et configurer la modélisation.

5.1 Créer un modèle

Pour créer la CPE **Acquisition de clients**, procédez comme suit :

Procédure

1. Dans la barre **Navigation**, cliquez sur la flèche devant la base de données **Business processes**. Le dossier **Groupe principal** s'affiche. C'est là que vous enregistrerez le nouveau modèle.
2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Groupe principal** puis sur **Nouveau > Modèle**.

   L'assistant de modèle s'affiche.



Les modèles sont affectés aux vues descriptives **Organisation**, **Données**, **Processus**, **Fonctions** et **Prestations/Produits**. La liste contient tous les types de modèles affectés

aux vues descriptives sélectionnées et autorisés par le filtre de méthode sélectionné. Vous trouverez une explication détaillée de l'architecture ARIS et de la signification des vues descriptives et des niveaux descriptifs dans le manuel **Méthodes ARIS**.

3. Saisissez **cp** dans le champ **Types de modèles** pour restreindre le nombre de types de modèles affichés.



4. Cliquez sur **CPE** dans le champ **Types de modèles**.
5. Dans le champ **Nom**, entrez **Acquisition de clients**.
6. Cliquez sur **Terminer**. Le modèle **Acquisition de clients** est créé et s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet.

Vous disposez maintenant de la surface de modélisation et de différents boutons de commande et barres d'outils pour créer votre modèle.



5.2 Masquer la grille

Normalement, vous n'avez pas besoin de la grille si vous utilisez la modélisation guidée et la modélisation intelligente. Vous pouvez donc désactiver la grille.

Procédure

Cliquez sur **Grille**.

La grille est masquée.

5.3 Définir la distance par défaut

La modélisation intelligente permet de placer automatiquement les objets à la distance par défaut indiquée. De plus, la modélisation guidée affiche la distance par défaut avec un curseur spécifique ( ) lorsque vous déplacez des objets.

Procédure

1. Cliquez sur **ARIS > Options**.
2. Dans l'onglet **Sélection**, cliquez sur **Modélisation > Mise en page**.
3. Pour l'espacement minimal entre les objets, saisissez la valeur **20** dans le champ **Horizontalement** et laissez la valeur **10** pour le champ **Verticalement**.
4. Cliquez sur **OK**. Le dialogue **Options** est fermé.

Lorsque vous créez un modèle avec la modélisation intelligente, les objets sont placés à la distance définie.

5.4 Modéliser

Dans les sections suivantes, vous apprendrez à placer des objets dans votre modèle et à éditer les attributs d'objets.



Votre modèle ressemblera à ceci une fois que vous aurez terminé :



5.4.1 Créer le modèle de flux de contrôle de base

Dans cette section, vous pouvez créer le modèle de flux de contrôle de base, qui comprend les étapes de travail nécessaires dans la séquence correcte.

Procédure

1. Cliquez sur le symbole **Événement** dans la barre **Symboles** et maintenez la pression sur le pointeur de la souris.

2. Déplacez le pointeur de la souris à l'endroit où vous souhaitez placer l'événement puis cliquez à nouveau. L'objet est placé et son nom est sélectionné pour écrasement.



3. Donnez un nom à l'événement en entrant **Mise sur le marché planifiée** à la place du texte sélectionné et en appuyant sur **Entrée**.

4. Cliquez sur **Insérer en bas** sous l'événement **Mise sur le marché planifiée**.



5. Cliquez sur **Fonction**. La fonction est placée à la distance par défaut de l'événement, et le nom est sélectionné pour être écrasé.
6. Étant donné qu'une fonction indique qu'une activité doit être effectuée, saisissez **Déterminer adresses de clients potentiels** et appuyez sur la touche **Entrée**.

7. Créez les objets suivants un en dessous de l'autre de la même façon :
   a. Fonction : Déterminer interlocuteur
   b. Fonction : Planifier présentation de produit
   c. Événement : Présentation de produit planifiée



Le modèle de flux de contrôle de base, qui comprend les étapes de travail nécessaires dans la séquence correcte, est terminé.

5.4.2 Affecter des étapes de travail à des unités organisationnelles

Dans cette section, vous affectez les étapes de travail (fonctions) aux unités organisationnelles que vous souhaitez exécuter.

Procédure

1. Cliquez sur la fonction **Déterminer interlocuteur** puis sur **Insérer à droite**.
2. Cliquez sur **Unité organisationnelle**.



Plusieurs liaisons sont disponibles pour relier l'étape de travail (fonction) et l'unité.

3. Saisissez le nom **Distribution** puis cliquez sur **exécute**.



L'unité organisationnelle est placée.

Les étapes de travail **Déterminer interlocuteur** et **Déterminer adresses de clients potentiels** sont exécutées par l'unité organisationnelle **Distribution**. Par conséquent, reliez l'élément **Distribution** à l'élément **Déterminer adresses de clients potentiels**.

4. Cliquez sur l'unité organisationnelle **Distribution** puis sur **Insérer à gauche** et maintenez le bouton de la souris enfoncé. La barre d'outils **Modélisation intelligente** s'ouvre.

5. Déplacez le pointeur de la souris sur le bord de la fonction **Déterminer adresses de clients potentiels**. Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris, la ligne modélisation guidée vous aide à connecter les liaisons centralement au bord de l'objet.



6. Relâchez le bouton de la souris dès que le point d'ancrage de la liaison s'affiche. La sélection des liaisons s'affiche. La liaison **exécute** est activée.
7. Cliquez sur la surface du modèle pour garder la liaison.
8. Affectez la fonction **Planifier présentation de produit** à l'unité organisationnelle **Gestion de produit**. La liaison **exécute** est déjà sélectionnée, il vous suffit de cliquer sur la surface du modèle pour terminer l'action. Votre modèle se présente désormais comme suit :



Vous avez affecté les étapes de travail aux unités organisationnelles.

5.4.3 Insérer un objet manquant

Lorsque vous avez inséré l'objet **Gestion de produit**, vous avez remarqué que la transmission entre les unités organisationnelles n'était pas modélisée. Faites-le maintenant.

Procédure

1. Dans la barre **Symboles**, cliquez sur le symbole **Fonction**.
2. Déplacez le pointeur de la souris sur la liaison entre les fonctions **Déterminer interlocuteur** et **Planifier présentation de produit**. La liaison apparaît en vert.



3. Cliquez sur la liaison. Dans une étape, l'objet est placé, la liaison entre les fonctions **Déterminer interlocuteur** et **Planifier présentation de produit** est supprimée et les liaisons du nouvel objet aux fonctions **Déterminer interlocuteur** et **Planifier présentation de produit** sont créées.
4. Saisissez **Transmettre à la gestion de produit** puis appuyez sur **Entrée**.

L'objet manquant est inséré.

5.4.4 Créer des valeurs d'objets

Bien sûr, l'unité organisationnelle **Distribution** est aussi responsable de l'étape **Transmettre à la gestion de produit**. Pour structurer clairement votre modèle, créez une valeur de l'objet **Distribution** à côté des fonctions **Transmettre à la gestion de produit**. Les valeurs d'objet sont des copies des symboles d'objets qui représentent le même objet dans un ou différents modèles. Chaque valeur de l'objet **Distribution** créée représente l'objet que vous avez déjà créé dans ce modèle. Si vous changez un attribut, par exemple, le nom d'une valeur, le nom de toutes les valeurs de cet objet changent.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet **Distribution** puis maintenez le bouton de la souris enfoncé.
2. Déplacez le pointeur de la souris à côté de l'objet **Transmettre à la gestion de produit**. Les lignes indiquent la distance et l'orientation de l'objet déplacé par rapport aux autres objets. Un aperçu de l'objet est affiché sous forme de cadre dans la surface de modélisation.



3. Relâchez le bouton de la souris puis sélectionnez **Créer copie de valeur ici**.



4. La copie de valeur Distribution est placée, sélectionnée et les symboles **Insérer** sont affichés.
5. Cliquez sur **Insérer à gauche**. La barre d'outils **Modélisation intelligente** s'ouvre.
6. Cliquez sur **Créer liaison**.



7. Déplacez le pointeur de la souris sur le bord de la fonction **Transmettre à la gestion de produit** puis relâchez le bouton de la souris dès que le point d'ancrage de la liaison s'affiche. La sélection des liaisons s'affiche.
8. Cliquez sur **exécute**.

La copie de valeur est créée et associée à l'étape de travail.

5.4.5 Affecter des systèmes de soutien

Dans cette section, vous affectez les systèmes en appui aux étapes de travail.

Procédure

1. Cliquez sur la fonction **Déterminer adresses de clients potentiels** puis sur **Insérer à gauche**.
2. Comme l'application n'apparaît pas dans la barre d'outils **Modélisation intelligente**, entrez **app** dans le champ **Trouver symboles**. Les symboles d'objet **Application** s'affichent.



3. Cliquez sur **Système d'application**. Le système d'application est placé.
4. Saisissez le nom **Gestion de la relation client**. Le système de soutien est placé.
5. Cliquez sur la fonction **Planifier présentation de produit** puis sur **Insérer à gauche**.
6. Comme l'objet **Agenda** n'apparaît pas dans la barre d'outils **Modélisation intelligente**, entrez **age** dans le champ **Trouver symboles**. Le symbole d'objet **Agenda** s'affiche.



7. Cliquez sur **Agenda**. Plusieurs liaisons sont disponibles.
8. Saisissez le nom **Cartographie produit** puis cliquez sur **fournit l'entrée pour**.



Les systèmes de soutien sont affectés. Le modèle actuel ressemble à ceci :



Dans la barre d'outils **Modélisation intelligente** des fonctions, les symboles d'objets Application et Agenda peuvent désormais être sélectionnés directement.



Vous pouvez configurer la barre d'outils **Modélisation intelligente**.

5.4.6 Configurer la barre d'outils Modélisation intelligente

Dans cette section, vous apprenez à personnaliser la barre d'outils **Modélisation intelligente** selon vos besoins.

Procédure

1. Cliquez sur la fonction **Déterminer interlocuteur** puis sur le bouton **Insérer**. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Insérer** car vous n'avez pas modifié le modèle, mais uniquement le nombre de symboles d'objets proposés par la barre d'outils **Modélisation intelligente**.
2. Cliquez sur **Configurer > Enlever symboles de la barre d'outils**.



3. Cliquez sur les icônes que vous souhaitez supprimer. Les symboles sont grisés.

   Pour exclure un symbole d'objet déjà sélectionné pour être enlevé, cliquez à nouveau sur ce symbole d'objet.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Les symboles d'objets sélectionnés sont retirés de la barre d'outils **Modélisation intelligente**.



5.4.7 Renommer des objets

Vous pouvez modifier les noms des objets directement dans le modèle. Lorsque vous modifiez le nom d'un objet, toutes les valeurs de cet objet (page 16) sont représentées avec le nouveau nom dans la base de données.

Dans cette section, vous allez modifier le nom de l'unité organisationnelle **Distribution**.

Procédure

1. Sélectionnez l'un des symboles **Distribution** puis cliquez à nouveau sur le nom de symbole. Le nom est sélectionné et peut être remplacé.
2. Saisissez **Ventes** puis cliquez dans la surface de modélisation.

Ventes est désormais le nom de l'unité organisationnelle et les deux valeurs de l'objet sont affichées avec le nouveau nom.



5.4.8 Placer les attributs

Vous pouvez afficher les attributs d'objets et les liaisons dans votre modèle. Vous allez maintenant afficher les types de liaisons.

Procédure

1. Sélectionnez la liaison entre **Ventes** et **Déterminer adresses de clients potentiels**.
2. Dans la barre de fonctions **Départ**, cliquez sur **Propriétés**. Le dialogue **Propriétés** s'affiche.
3. Sur l'onglet **Sélection**, cliquez sur **Format > Position des attributs (liaisons)**.



4. Cliquez sur **Ajouter**. Le dialogue **Ajouter attributs** s'ouvre.

5. Activez la case **Afficher uniquement les attributs gérés** puis double-cliquez sur **Type**. Le dialogue est fermé. Dans le dialogue **Propriétés**, le **Type** est affiché et l'emplacement par défaut est indiqué.



6. Cliquez sur **OK**. Le dialogue se ferme et l'attribut est affiché dans le modèle.
7. Pour augmenter la distance vers la liaison, déplacez l'attribut à droite et cliquez.



8. Placez de la même manière les attributs pour les liaisons entre les fonctions et les unités organisationnelles et les objets de soutien. Pour pouvoir placer l'attribut de liaison **fournit l'entrée pour** entre **Cartographie produit** et **Planifier présentation de produit**, fermez la liaison, cliquez sur l'objet **Gestion de la relation client**, appuyez sur la touche **Ctrl** puis cliquez sur **Cartographie produit**. Relâchez la touche **Ctrl** puis déplacez les objets sélectionnés à gauche.

Vous avez terminé le modèle. Votre modèle se présente désormais comme suit :



5.5 Enregistrer le modèle

Pour sauvegarder votre travail, cliquez sur **Enregistrer**.

Le modèle est enregistré.

6 Imprimer le modèle

Vous pouvez imprimer votre modèle.

Procédure

1. Cliquez sur **ARIS > Imprimer > Aperçu avant impression**. Le dialogue **Aperçu avant impression** s'affiche.
2. Activez **Portrait** et **Taille de la page**.



3. Cliquez sur **Imprimer**.
4. Sélectionnez l'imprimante puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Fermer**.

Vous avez imprimé votre modèle.

7 Fermer le modèle

Vous avez créé le modèle. Vous pouvez maintenant le fermer.

Procédure

1. Cliquez sur × **Fermer** dans l'onglet de modèle.

   Si vous n'avez pas encore enregistré le modèle, un dialogue d'information s'affiche.
2. Cliquez sur **Oui** pour enregistrer et fermer le modèle.

L'onglet de modèle est fermé.

8 Informations légales

8.1 Étendue de la documentation

Les informations fournies sont le reflet des configurations et fonctionnalités en leur état à la date de la publication. Vu que le processus de réalisation de la documentation et celui du logiciel sont soumis à des cycles de production différents, il est possible que la description des configurations et des fonctionnalités diffèrent du contexte effectif. Les notes de publication qui accompagnent ce produit donnent les informations requises quant à ces différences. Veuillez lire les notes de publication et vous informer concernant l'installation, la configuration et l'utilisation du produit.

Si vous souhaitez procéder à une installation technique et/ou professionnelle des fonctionnalités du système sans recourir aux services de Software AG, vous devez disposer de connaissances approfondies du système à installer, des objectifs recherchés ainsi que des systèmes cibles et de leur interopérabilité. En raison de la diversité de plateformes et de configurations matérielles et logicielles interdépendantes, nous ne pouvons décrire que des installations spécifiques. Il n'est pas possible de traiter de toutes les configurations et interdépendances.

Veuillez tenir compte des instructions des fabricants en cas de combinaison de différentes technologies, notamment des communiqués récents sur leurs sites Internet concernant les autorisations. Nous ne pouvons dès lors pas garantir l'installation et le fonctionnement parfait de systèmes tiers validés et nous ne fournissons pas d'assistance dans ce cadre. Veuillez toujours respecter les consignes mentionnées dans les manuels d'installation des différents fabricants. En cas de problème, veuillez-vous adresser au fabricant et éditeur concerné.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation de systèmes tiers, adressez-vous à l'organisation locale du service des ventes Software AG. A cet effet, il convient de garder à l'esprit que de telles adaptations personnalisées ne sont pas couvertes par le contrat de maintenance de logiciels standard de Software AG et qu'elles ne sont effectuées que sur demande et acceptations séparées.

Si une description se rapporte à un produit ARIS spécifique, c'est ce produit qui est désigné. Dans les autres cas, les désignations des produits ARIS sont utilisées comme suit :

Nom	Inclut
Produits ARIS	Désigne tous les produits auxquels s'appliquent les conditions de licence des logiciels standard de Software AG.
Clients ARIS	Désigne tous les programmes qui accèdent à des bases de données communes via ARIS Server.
Clients de téléchargement ARIS	Désigne les clients ARIS auxquels on peut accéder depuis un navigateur.

8.2 Protection des données

Les fonctionnalités des produits Software AG sont conformes au traitement des données personnelles selon le règlement général européen de protection des données (RGPD).

Le cas échéant, les étapes appropriées sont documentées dans la documentation de l'administration respective.

8.3 Disclaimer

Les produits ARIS sont prévus pour être utilisés par des particuliers. Les processus automatiques tels que la génération de contenu et l'importation d'objets/artefacts par interfaces peuvent générer un volume de données très important dont le traitement peut entraîner le dépassement des capacités de traitement et des limites physiques. Les limites de traitement sont par exemple dépassées lorsque des modèles et des diagrammes sont supérieurs à la surface de modélisation maximale ou lorsqu'un nombre très important de processus de traitement sont lancés simultanément. Les limites physiques peuvent être dépassées lorsque la mémoire disponible pour l'exécution des opérations ou l'enregistrement des données est insuffisante.

L'exploitation d'ARIS conforme aux règles suppose qu'une connexion réseau fiable et rapide est disponible. Un réseau présentant un temps de réponse insuffisant réduit la performance du système et peut entraîner des délais d'attente.

Le Stockage de documents ARIS a été testé avec 40 000 artefacts. Cela comprend des documents, des versions du document et des répertoires. Nous recommandons la surveillance du nombre et de la taille globale des artefacts enregistrés et l'archivage de certains artefacts au besoin.

Si des produits ARIS sont utilisés dans un environnement virtuel, des ressources suffisantes doivent être disponibles afin d'éviter une surréservation.

Le système a été testé dans des scénarios comportant 100 000 groupes (répertoires), 100 000 utilisateurs et 1 000 000 artefacts de modélisation. Il prend en charge une surface de modélisation de 25 mètres carrés.

Si des projets ou des référentiels dépassent ces limites, il existe une fonction très performante permettant de les diviser en parties plus petites pouvant être éditées.

Toutefois, il peut y avoir des restrictions dans l'administration de processus, dans l'Administration ARIS, le Stockage de documents ARIS, la Fenêtre de processus ARIS et la liste des tâches, ainsi que lors de la génération de processus exécutables. Process Governance est testé et approuvé pour 1 000 instances de processus parallèles. Ce nombre peut toutefois être différent selon la complexité du processus, par exemple lorsque des rapports individuels sont intégrés.

Le Stockage de documents ARIS a été testé avec 40 000 artefacts. Cela comprend des documents, des versions du document et des répertoires. Nous recommandons la surveillance du nombre et de la taille globale des artefacts enregistrés et l'archivage de certains artefacts au besoin.